

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.


À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com














DESCRIPTION OF THE PARTY (Bezond)



COURS

DE MATHÉMATIQUES,

ALUSAGE

DES GARDES DU PAVILLON ET DE LA MARINE.

Par M. BÉZOUT, de l'Académie Royale des Sciences & de celle de la Marine, Examinateur des Gardes du Pavillon & de la Marine, des Éleves & des Aspirans au Corps Royal de l'Artillerie; & Censeur Royal.

SECONDE PARTIE,

CONTENANT les Élémens de Géométrie, la Trigonométrie rectiligne & la Trigonométrie sphérique,



A PARIS

DE L'IMPRIMERIE DE PH. - D. PIERRES, Imprimeur Ordinaire du Roi, rue S. Jacques.

M. DCC. LXXXII.

Avec Approbation , & Privilege du Roi.

1752





PRÉFACE.

CETTE seconde Partie comprend, ainsi que le titre l'annonce, les Elémens de Géométrie, la Trigonométrie rectiligne, & la Trigonométrie

fphérique.

Je ne m'arrêterai point à rassembler ici les raisons qui doivent engager les Eleves destinés à la Marine, à se rendre samiliers les principes répandus dans ce Livre. S'il est un art auquel l'application des Mathématiques soit utile plus qu'à un autre, c'est la Navigation : dussé je me répéter, je dois dire que ces Sciences, qui sont utiles dans d'autres parties, sont indispensables dans celle-ci.

Il ne faut pas en conclure, cependant, qu'un Livre de Géométrie Elémentaire destiné à cet objet, doive rassembler un grand nombre de propositions. S'il suffisoit, pour bien inculquer les principes d'une Science, de donner ce qui est essentiellement nécessaire au but qu'on se propose, ceux qui connoissent un peu la Géométrie savent qu'on y satisferoit en peu de mots. Mais l'expérience démontre qu'un pareil Livre seroit utile seulement à ceux qui ont acquis déja des connoissances, & qu'il n'imprimeroit que de soibles traces dans l'esprit des Commençans.

D'un autre côté, il n'y a pas moins d'inconvéniens à trop multiplier les conséquences, surtout quand elles ne font (comme il arrive fouvent) que de nouvelles traductions des principes. Il n'est pas douteux que des Elémens destinés à un grand nombre de Lecteurs, doivent suppléer aux conféquences que plusieurs n'auront pas le loisir & peut-être la faculté de tirer; mais il faut prendre garde aussi que ceux pour qui cette attention est nécessaire, sont le moins en état de foutenir la multitude des propositions. Le seul parti qu'il y ait à prendre, est, ce me semble, d'aller un peu plus loin que les principes, de s'arrêter aux conséquences utiles, & de fixer ces deux choses dans l'esprit, par des applications; c'est ce que j'ai tâché de faire.

J'ai partagé la Géométrie en trois Sections, dont la premiere traite des Lignes, des Angles, de leur Mesure, des Rapports des Lignes, &c. La seconde considere les surfaces, leur mesure & leurs rapports. La troisieme est destinée aux Solides ou Corps, & renferme les principes nécessaires pour les mesurer, & comparer leurs capacités. Dans la Trigonométrie rectiligne, j'ai donné quelques propositions, qui ne sont pas essentiellement nécessaires pour le moment; mais elles font au moins utiles, & le feront encore plus, par la suite : d'ailleurs quelques - unes trouvent leur application dès la Trigonométrie sphérique. Dans celle-ci, je me suis proposé de réduire à un moindre nombre, les principes dont on fait dépendre communément la réfolution

des Triangles sphériques. Je n'entrerai pas dans un plus grand détail; c'est dans l'Ouvrage même qu'il faut le chercher. Ceux qui ne veulent lire que la Présace, ne gagneroient pas beaucoup au tems que je perdrois à cette analyse; & ceux qui liront l'ouvrage, en jugeront mieux que par

ce que je pourrois en dire ici.

Dois je me justifier d'avoir négligé l'usage des mots, Axiôme, Théorême, Lemme, Corollaire, Scholie, &c? Deux raisons m'ont déterminé: la premiere est que l'usage de ces mots n'ajoute rien à la clarté des démonstrations: la seconde est que cet appareil peut souvent faire prendre le change à des Commençans, en leur persuadant qu'une proposition revêtue du nom de shéorême, doit être une proposition aussi éloignée de leurs connoissances, que le nom l'est de ceux qui leur sont familiers. Cependant asin que ceux de mes Lecteurs qui ouvriront d'autres Livres de Géométrie, ne s'imaginent pas qu'ils tombent dans un pays inconnu, je crois devoir les avertir que,

Axiome fignifie une proposition évidente par

elle-même ;

Théorème, une proposition qui sait partie de la science dont il s'agit, mais dont la vérité, pour être apperçue, exige un discours raisonné qu'on appelle Démonstration;

Lemme * est une proposition qui ne fait pas essentiellement partie de la Théorie dont il s'agit;

^{*} Un Lemme est souvent une proposition empruntée d'une autre Science.

mais qui sert à faciliter le passage d'une propossition à une autre;

Corollaire est une conséquence que l'on tire

d'une proposition que l'on vient d'établir;

Scholie est une remarque sur quelque chose qui précede, ou une récapitulation de ce qui précede;

Problème est une question dans laquelle il s'agit ou d'exécuter quelque opération, ou de

démontrer quelque proposition.

A VERTISSEMENT.

Les Nombres qu'on trouvera seuls entre deux parentheses, indiquent à quel numéro du Livre même il faut aller chercher la proposition que le Lecteur doit se rappeller dans cet endroit; & ceux qui sont précédés du mot Arith. renvoient à pareil numéro de l'Arithmétique.



64%

TABLE

DES MATIERES.

Elémens de Géométrie; pa PREMIERE SECTION	
L'IEMENS de Géométrie; pa	ige 🕇
PREMIERE SECTION.	1
Des Lignes,	2
Des Angles & de leur Mesure,	10
Des Perpendiculaires & des Obliques,	23
Des Paralleles,	7 Å
Des Lignes droites considérées par rapport à la ci	rconfe-
rence du cercle ; & des circonferences de Cercle conj	idérézs
les unes à l'égard des autres,	32
Des Angles confidérés dans le Cercle,	40
Des Lignes droites qui renferment un espace, De l'éculies des Triengles	47
De l'égalité des Triangles , Des Polygones ,	51
Des Lignes proportionnelles,	5# 63
De la similitude des Triangles,	73
Des Lignes proportionnelles considérées dans le Cerc	le, 8
Des Figures semblables,	93
SECONDE SECTION.	-
Des Surfaces,	111
De la Mesure des Surfaces,	11S
Du Toisé des Surfaces,	9 4 2
TABLE des Subdivisions de la Toise quarrée, en Rece	langles
d'une Toise! de haut, & caracteres qui représent	ent ces
parties,	# 3 %
De la Comparaison des Surfaces,	143
Des Plans,	155
Propriétés des Lignes droites coupées par les Plans	parat-
leles,	164

viij TABLE DES MATIERES.

TROISIEME SECTION.	
Des Solides,	168
Des Solides semblables,	174
De la Mesure des surfaces des Solides,	176
Des Rapports des Jurfaces des Solides,	185
De la Solidité des Prismes ,	187
De la Mesure de la Solidité des Prismes & des Cylindre	
De la Solidité des Pyramides & des Cônes,	193
Mesures de la Solidité des Pyramides & des Cônes,	194
De la Solidité de la Sphere, de ses Secteurs & de se	s Seg-
mens,	198
De la Mesure des autres Solides,	201
Du Toifé des Solides,	211
Du Toisé des Bois,	221
Des Rapports des Solides en général,	224
DE LA TRIGONOMÉTRIE	
De la Trigonométrie plane ou rectiligne,	233
Des Sinus, Cofinus, Tangentes, Cotangentes, Sé	
& Cosevantes,	236
De la Resolution des Triangles Rectangles,	264
Réfolution des Triangles Obliquangles,	277
Du Nivellement,	295
TRIGONOMÉTRIE SPHÉRIQ	UE.
Notions préliminaires,	301
Propriétes des Triangles Sphériques,	311
Moyens de reconnoître dans quel cas les angles ou les	
qu'on cherche dans les Triangles Sphériques Rectar	igles,
doivent être plus grands ou plus petits que 90°,	318
Principes pour la Résolution des Triangles Sphé	riques
Rectangles ,	32E
Table pour la Résolution de tous les cas possibles des I	rian-
gles Sphériques Rectangles,	333
Des Triangles Sphériques Obliquangles,	335
Principes pour la Résolution des Triangles Sphéi	
Obliquangles,	337
Réfolution des Triangles Sphériques Obliquangles,	341
Remarque,	355
Fin de la Table des Matieres.	
FLÉME	NS



ÉLÉMENS DE GÉOMÉTRIE.

I. L'ESPACE que les corps occupent, a toujours les trois dimensions, Longueur,

Largeur, & Profondeur ou Epaisseur.

Quoique ces trois dimensions se trouvent toujours, ensemble, dans tout ce qui est corps, néanmoins nous les séparons assez souvent, par la pensée: c'est ainsi que lorsque nous pensons à la prosondeur d'une rivière, d'une rade, &c, nous ne sommes point occu és de sa longueur ni de sa largeur; pareillement, quand nous voulons juger de la quantité de vent qu'une voile peut recevoir, nous ne nous occupons que de sa longueur & de sa largeur, & point du tout de son épaisseur.

Nous diffinguerons donc trois fortes

d'étendue; savoir,

GÉOMÉTRIE.

A

L'étendue en longueur seulement, que

nous appellerons Ligne.

L'étendue en longueur & largeur seulement, que nous nommerons Surface ou Superficie.

Enfin l'étendue en longueur, largeur & profondeur, que nous nommerons indiffé-

remment, volume, solide, corps.

Nous examinerons successivement les propriétés de ces trois sortes d'étendue; c'est-là l'objet de la science qu'on appelle Géométrie.

PREMIERE SECTION.

Des Lignes.

2. Les extrémités d'une ligne, se nomment des points. On appelle aussi de ce nom, les endroits où une ligne est coupée; ou encore, ceux où des lignes se rencontrent.

On peut considérer le point comme une portion d'étendue qui auroit infiniment peu de longueur, de largeur & de prosondeur.

La trace d'un point qui seroit mû de

maniere à tendre toujours vers un seul & même point, est ce qu'on appelle une ligne droite. C'est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre : A B (Fig. 1.) est une ligne droite.

On appelle, au contraire, ligne courbe, la trace d'un point qui, dans son mouvement, se détourne infiniment peu, à cha-

que pas.

On voit donc qu'il n'y a qu'une seule espece de ligne droite, mais qu'il y a une infinité d'especes de courbes différentes.

3. Pour tracer une ligne droite d'une étendue médiocre, comme lorsqu'il s'agit de conduire par les deux points A & B (Fig. 1) une ligne droite sur le papier; on sait qu'on emploie une regle qu'on applique sur les deux points A & B, ou trèsprès, & à distances égales de ces deux points; & avec un crayon ou une plume qu'on fait glisser le long de cette regle, on trace la ligne A B.

Mais lorsqu'il s'agit de tracer une ligne un peu grande, on fixe au point A l'extrémité d'une ficelle que l'on frotte avec un morceau de craie; & appliquant un autre de ses points, sur le point B, on pince la ficelle pour l'élever au-dessus de AB, & la laissant aller, elle marque; en s'appliquant sur la surface, une trace qui est

la ligne droite dont il s'agit.

Quand il est question d'une ligne fort grande, mais dont les extrémités peuvent être vues l'une de l'autre; on se contente de marquer entre ces deux extrémités, un certain nombre de points de cette ligne. Par exemple, lorsqu'on veut prendre des alignements sur le terrein, on place à l'une des extrémités B (Fig. 2.) un bâton ou jallon BD, que par le moyen d'un fil à-plomb, on rend le plus vertical que faire se peut; on en fixe un autre de la même maniere au point A; & se plaçant à ce même point A, on fait placer successivement plusieurs autres jallons, à différents points C, C, &c, entre A & B, de maniere qu'appliquant l'œil le plus près qu'il est possible du jallon AD, & regardant le jallon BD, celui CD dont il s'agit, paroisse confondu avec BD, alors tous les points C, C, C, &c, déterminés de cette maniere, sont dans la ligne droite A B.

Quand les deux extrémités A & B ne font pas visibles l'une de l'autre, on a recours à des moyens que nous enseigne-

rons par la fuite.

4 6 Let 110

4. Les lignes se mesurent par d'autres lignes; mais, en général, la mesure commune des lignes, c'est la ligne droite. Mesurer une ligne droite ou courbe, ou une distance quelconque, c'est chercher combien de fois cette ligne, ou cette distance, contient une ligne droite connue & déterminée que l'on confidere alors comme unité. Cette unité est absolument arbitraire. Aussi y a-t-il bien des especes de mesures différentes en fait de lignes. Indépendamment de la toise & de ses parties dont nous avons fait connoître les subdivisions en Arithmétique, on distingue encore le pas ordinaire, le pas géométrique, la brasse, &c, pour les petites étendues ; la lieue, le mille, le werste, &c, pour les grandes étendues.

Le pas ordinaire est de 2 pieds & demi.

Le pas géométrique, qu'on appelle au-

trement pas double, est de , pieds.

La brasse est de 5 pieds; on compte par brasses, dans la marine, les longueurs des cordages, & les prosondeurs qu'on mesure à la sonde.

La lieue est composée d'un certain nombre de toises ou de pas géométriques. La lieue marine est de 2853 toises. Le

5,6A3.2

mille, le werste, &c, sont pareillement des mesures itinéraires, dont la valeur, ainsi que celle de la lieue, n'est pas la même dans tous les pays, tant parce que chacune de ces especes de mesures n'a pas par-tout le même nombre d'unités, c'est-à-dire, le même nombre de pas, ou de toises, ou de pieds, &c, que parce que le pied qui sert d'unité à ces toises ou à ces pas, n'est pas de même grandeur par-tout.

5. Pour faciliter l'intelligence de ce que nous avons à dire sur les lignes, nous supposerons que les figures, dans lesquelles nous les considérerons, sont tracées sur une surface plane. On appelle ainsi, une surface à laquelle on peut appliquer exactement une ligne droite, dans tous les

fens.

6. De toutes les lignes courbes, nous ne considérerons dans ces Elémens, que la Circonférence du Cercle. On appelle ainsi une ligne courbe BCFDG, (Fig. 3.) dont tous les points sont également éloignés d'un même point A, pris dans le plan sur lequel elle est tracée. Le point A se nomme le Centre; les lignes droites AB, AC, AF, &c, qui vont de ce point, à

la circonférence, se nomment rayons; & tous ces rayons sont égaux, puisqu'ils mefurent la distance du centre à chaque point de la circonférence.

Les lignes, comme BD, qui paffant par le centre, se terminent de part & d'autre à la circonférence, sont appellées diametres; comme chaque diametre est composé de deux rayons, tous les diametres sont donc égaux. Il est d'ailleurs évident que tout diametre partage la circonférence en deux parties parfaitement égales; car si l'on conçoit la figure pliée de saçon que le pli soit dans le diametre BD, tous les points de BGD doivent s'appliquer sur BCED, sans quoi il y auroit des points de la circonférence qui seroient inégalement éloignés du centre.

Les portions BC, CE, ED, &c, de la circonférence, se nomment arcs; & ce qu'on appelle cercle, c'est la surface même rensermée par la circonférence

BCFDGB.

Une droite, comme DF, qui va de l'extrémité D d'un arc, à l'autre extrémité F, s'appelle corde ou soutendante de cet arc.

7. Il est aisé de voir que les cordes égales d'un même cercle ou de cercles égaux,

A 4

foutendent des arcs egaux, & réciproquement. Car si la corde DG est égale à la corde DF, en imaginant qu'on transporte la corde DG & son arc, pour appliquer DG sur DF, il est visible que le point D étant commun, & le point G tombant alors sur le point F, tous les points de l'arc DG doivent tomber sur l'arc DF, puisque si quelqu'un de ces points ne tomboit pas sur l'arc DF, l'arc DG n'auroit pas tous ses points également

éloignés du centre A.

8. On est convenu de partager toute circonférence de cercle, grande ou petite, en 360 parties égales auxquelles on a donné le nom de degrés: on partage le dégré en 60 parties égales qu'on appelle minutes; chaque minute, en 60 parties égales qu'on appelle ségales qu'on appelle secondes; & de toujours subdiviser de 60 en 60, en donnant aux parties, consécutivement, les noms minutes, secondes, tierces, quartes, quintes, &c.

Ainsi pour marquer 3 degrés 24 minutes

55 secondes, on écrit 3° 24' 55".

Cette division de la circonférence est admise généralement; mais des vues de commodité dans la pratique, ont introduit dans quelques parties des Mathématiques pratiques, quelques usages particuliers dans la maniere de compter les degrés & parties de degré. Les Astronomes, par exemple, comptent les degrés, par trentaines qu'ils appellent signes, c'est-à-dire, qu'ayant à compter 66° 42′, par exemple; comme ce nombre renserme 2 sois 30° & 6° 42′ de plus, ils compteroient 2 signes & 6° 42′, & ils écriroient 2° 6° 42′.

Les Marins, pour les usages de la bousfole, partagent la circonférence en 32 parties égales, dont chacune se nomme air ou thumb de vent: chacune de ces parties est donc la 32° partie de 360°, c'est-à-dire, qu'elle est de 11° 15'; ainsi au lieu de 45°, on dit 4 airs de vent, parce que 45° sont 4 sois 11° 15'; pareillement au lieu 18° 27', on diroit 1 air de vent,

& 7º 12'.



Des Angles, & de leur Mesure.

9. Deux lignes AB, AC qui se rencontrent, peuvent former entre elles une ouverture plus ou moins grande, comme

on le voit dans les Figures 4, 5, 6.

Cette ouverture BAC, est ce qu'on appelle un angle; & cet angle est dit angle rediligne, ou curviligne, ou mixtiligne, selon que les lignes qui le comprennent sont, ou toutes deux lignes droites, ou toutes deux lignes courbes; ou l'une, une ligne droite, & l'autre une ligne courbe.

Nous ne parlons, pour le présent, que

des angles rectilignes.

10. Pour se former une idée exacte d'un angle, il faut concevoir que la ligne droite A B étoit d'abord couchée sur AC, & qu'on l'a fait tourner sur le point A, (comme une branche de compas sur sa charniere), pour l'amener dans la position A B qu'elle a actuellement. La quantité dont A B a tourné, est précisément ce qu'on appelle un angle.

D'après cette idée, on conçoit que la grandeur d'un angle ne dépend point de celle de ses côtés, ensorte que l'angle formé par les lignes AC, AB (Fig. 4.),

est absolument le même que celui que forment les lignes AF & AE qui sont une extension de celles-là: en effet, la ligne AB & la ligne AE ont dû tourner chacune de la même quantité, pour venir dans leur position actuelle.

Le point A où se rencontrent les deux lignes AB, AC, s'appelle le sommet de l'angle; & les deux lignes AB, AC, en

sont les côtés.

Pour désigner un angle, nous emploierons trois lettres, dont l'une marque le sommet, & les deux autres sont placées le long des côtes; & en énonçant ces lettres nous placerons toujours celle du sommet au milieu: ainsi pour désigner l'angle compris par les deux lignes AB, AC, nous dirons l'angle BAC ou CAB.

Cette attention est principalement nécessaire lorsque plusieurs angles ont leur sommet au même point, car si dans la Figure 4, par exemple, on disoit simplement l'angle A, on ne sauroit si l'on veut parler de l'angle BAC, ou de l'angle BAD; mais lorsqu'il n'y a qu'un seul angle, comme dans la Figure 4*, on peut dire simplement l'angle a; c'est-à-dire, le désigner par la lettre de son sommet.

11. Puisque l'angle BAC (Fig. 4.) n'est autre chose que la quantité dont le côté A B auroit dû tourner sur le point A. pour venir de la position A C dans la pofition AB; & que dans ce mouvement chaque point de AB, le point B, par exemple, restant toujours également éloigné de A, décrit nécessairement un arc de cercle qui augmente ou diminue précisément dans le même rapport que l'angle augmente ou diminue; il est naturel de prendre cet arc pour mesure de l'angle; mais comme chaque point de A B décrit un arc de longueur différente, ce n'est point la longueur même de l'arc qu'il faut prendre, mais le nombre de ses degrés & parties de degrés, qui sera toujours le même pour chaque arc décrit par chaque point de AB, puisque tous ces points commençant, continuant & finifsant leur mouvement dans le même temps, font nécessairement le même nombre de pas; toute la différence qu'il y a, c'est que les points les plus éloignés du point A, font des pas plus grands. Nous pouvons

1 2. Un angle quelconque BAC (Fig. 4.) a pour mesure le nombre des degrés & parties

de degré de l'arc compris entre ses côtés, &

décrit de son sommet comme centre.

Ainsi, quand par la suite nous dirons: Un tel angle a pour mesure un tel arc; on doit entendre qu'il a pour mesure le nombre des degrés & parties de degré de cet arc.

- 13. Donc pour diviser un angle en plusieurs parties égales, il ne s'agit que de diviser l'arc qui lui sert de mesure, en autant de parties égales, & de tirer par les points de division, des lignes au sommet de cet angle. Nous parlerons plus bas de la division des arcs.
- 14. Et pour faire un angle égal à un aus tre; par exemple, pour faire au point a de la ligne a c (Fig. 4*), un angle égal à l'angle BAC (Fig. 4), il faut, d'une ouverture de compas arbitraire, & du point a comme centre, décrire un arc indéfini cb; posant ensuite la pointe du compas sur le sommet A de l'angle donné BAC, on décrira, de la même ouverture, l'arc BC compris entre les deux côtés de cet angle, & ayant pris avec le compas, la distance de CàB, on la portera de c en b, ce qui donnera le point b, par lequel, & par le point a tirant la ligne ab, on aura l'angle bac égal à BAC.

En effet l'angle bac a pour mesure bc (12) & l'angle BAC a pour mesure BC. Or ces deux arcs sont égaux, puisqu'appartenant à des cercles égaux, ils ont d'ailleurs des cordes égales (7); car la distance de bàc, a été faite la même que celle de BàC.

15. L'angle BAC (Fig. 5.) se nomme angle droit, lorsque l'un AB de ses côtés ne panche ni vers l'autre côté AC, ni vers

fon prolongement AD.

On l'appelle angle aigu (Fig. 4) lorsque l'un AB de ses côtés panche plus vers l'autre côté AC, que vers son prolongement AD.

Enfin on l'appelle obtus (Fig. 6) lorfqu'un côté AB panche plus vers le prolongement de l'autre côté AC, que vers ce côté même.

16. Concluons de ce qui a été dit (12) fur la mesure des angles, 1°, qu'un angle droit a pour mesure 90°; un angle aigu, moins que 90°, & un angle obtus, plus que 90°.

Car si la ligne AE (Fig. 3) ne panche ni vers AB, ni vers son prolongement AD, les deux angles BAE, DAE seront égaux; donc les arcs BE & DE qui leur fervent de mesure, seront aussi égaux; or ces deux arcs composant ensemble la demi-circonférence, valent ensemble 180°; donc chacun d'eux est de 90°; donc aussi les deux angles BAE, DAE sont chacun de 90°.

D'après cela il est évident que BAC est

de moins, & BAF de plus que 90°.

17. 2°. Les deux angles BAC, BAD, (Fig. 4, 5 & 6) que forme une ligne droite AB tombant sur une autre droite CD, valent toujours ensemble 180°. Car on peut toujours regarder le point A, (Fig. 4.) comme le centre d'un cercle, dont CD est alors un diametre: or les deux angles BAC & BAD ont pour mesure les deux arcs BC & BD, qui composent la demi-circonférence, ils valent donc ensemble 180°, ou autant que deux angles droits.

18. 3°. Que si d'un même point A; (Fig. 3.) on tire tant de droites AC, AE, AF, AD, AG, &c, qu'on voudra; tous les angles BAC, CAE, EAF, FAD, DAG, GAB qu'elles comprennent, ne feront jamais que 360°. Car ils ne peuvent occuper plus que la circonférence.

19. Deux angles tels que BAC &

BAD, (Fig. 4) qui pris ensemble font 180°, sont dits supplément l'un de l'autre; ainsi BAC est le supplément de BAD, & BAD est le supplément de BAC; parce que l'un de ces angles est ce qu'il faudroit ajouter à l'autre pour faire 180°.

Les angles égaux auront donc des suppléments égaux; & ceux qui auront des

suppléments égaux, seront égaux.

EAD, (Fig. 7) opposés au sommet, & formés par les deux droites BD & EC, sont égaux.

Car BAC a pour supplément CAD, &

EAD a aussi pour supplément CAD.

ou d'un arc, ce dont cet arc est plus petit ou plus grand que 90°. Ainsi (Fig. 3), l'angle BAC a pour complément CAE; l'angle BAF a pour complément FAE. Le complément est donc ce qu'il faut ajouter à un angle, ou ce qu'il faut en retrancher, pour qu'il vaille 90°.

Les angles aigus qui auront des complémens égaux, feront donc égaux, & réciproquement; il en fera de même des

angles obtus.

On rencontre sans cesse les angles,

rant dans la théorie que dans la pratique. Nous aurons affez d'occasions par la suire de nous convaincre qu'on les rencontre à chaque pas dans la théorie. Quant à la pratique, nous ferons remarquer que c'est par les angles qu'on juge de la route que fuit un Navire; qu'on distingue si un navire qu'on rencontre en mer, a le vent fur nous, ou si nous l'avons sur lui; c'est par les angles qu'on détermine les positions des objets, les uns à l'égard des autres; c'est en variant les angles que les voiles & le gouvernail font avec la quille, qu'on produit les différentes évolutions du navire, qu'on change sa route, & qu'on accélere ou qu'on retarde son mouvement. C'est encore par la mesure des angles qu'on parvient à déterminer en mer, en quel lieu on eft.

Les instrumens qui servent à mesurer les angles, ou à former des angles tels qu'on le juge à propos, sont en assez grand nombre; nous allons faire connoître les principaux.

22. L'instrument représenté par la Figure 8, & qu'on appelle Rapporteur, sert à mesurer les angles sur le papier, & à former sur le papier les angles dont on

GÉOMÉTRIE. B

peut avoir besoin. L'usage en est commode & fréquent. C'est un demi-cercle de cuivre ou de corne, divisé en 180°. Le centre de cet instrument est marqué par une petite échancrure C. Quand on veut mesurer un angle tel que BAC (Fig. 4. 5, 6, &c.) on applique le centre C sur le fommet A de l'angle qu'on veut mesurer, & le rayon CB du même instrument, sur l'un AC des côtés de cet angle; alors le côté AB prolongé, s'il est nécessaire, fait connoître par celle des divisions de l'instrument, par laquelle il passe, de combien de degrés est l'arc du rapporteur compris entre les côtés de l'angle BAC, & par conféquent (12) de combien de degrés est cet angle BAC.

Pour faire, avec le même instrument, un angle d'un nombre déterminé de degrés, on applique le rayon CB de l'instrument sur la ligne qui doit servir de côté à l'angle qu'on veut former, & de maniere que le centre C soit sur le point où cet angle doit avoir son sommet; puis cherchant sur les divisions de l'instrument, le nombre de degrés en question, on marque sur le papier, un point en cet endroit; par ce point & par le sommet, on tire une

COMMITRIE,

ligne droite, qui fait alors avec la premiere,

l'angle demandé.

23. Pour mesurer les angles sur le terrein, on emploie l'instrument représenté par la Figure 9; on le nomme Graphometre. C'est un demi-cercle divisé en 180°, & fur lequel on marque même les demidegrés, selon la grandeur de son diametre. Le diametre DB fait corps avec l'instrument; mais le diametre E C, qu'on nomme Alidade, n'y est assujeti que par le centre A, autour duquel il peut tourner & parcourir par son extrémité C toutes les divisions de l'instrument. Chacun de ces deux diametres est garni à ses deux extrémités, de pinnules, à travers lesquelles on regarde les objets. L'instrument est porté par un pied, & peut, sans rien changer à la position du pied, être incliné dans tous les sens, selon qu'on en a besoin.

Quand on veut mesurer l'angle que forment deux lignes droites tirées d'un point A où l'on est, à deux autres objets F & G, on place le centre du graphometre en A, & on dispose l'instrument de maniere que regardant à travers les pinnules du diametre sixe D A B, on apperçoive l'un F de ces deux objets, & qu'en même tems l'autre objet G, se trouve dans le prolongement du plan de l'instrument, ce qu'on fait en inclinant plus ou moins le graphometre; alors on fait mouvoir l'alidade EC, jusqu'à ce qu'on puisse appercevoir l'objet G à travers des pinnules E & C; l'arc B C compris entre les deux diametres, est alors

la mesure de l'angle GAF.

On voit aussi, d'après ce que nous venons de dire, comment on peut former sur le terrein un angle d'un nombre déterminé de degrés. On fait le plus souvent sur la largeur, & à l'extrémité du diametre mobile, des divisions, qui selon la maniere dont elles correspondent aux divisions même de l'instrument, servent à connoître les parties de degré de 5 en 5 minutes, ou de 3 en 3.

Cet instrument est aussi, le plus souvent, garni d'une Boussole ordinaire ou simple:

on la voit dans la même Figure 9.

L'aiguille aimantée qui en fait la piece principale, est soutenue en son milieu sur un pivot sur lequel elle a toute la mobilité possible. Comme sa propriété est de rester constamment dans une même position, ou d'y revenir quand elle en a été écartée (au moins dans un même lieu, & pendant un assez long intervalle de tems), on l'emploie utilement sur ces sortes d'instrumens, pour déterminer la position des objets à l'égard des points cardinaux, ou à l'égard de la ligne Nord & Sud, avec laquelle elle fait toujours le même angle dans un même lieu. Sur le bord de la cavité qui renferme l'aiguille, on marque communément les 360° de la circonsérence. Quand on tourne l'instrument, l'aiguille, par la propriété qu'elle a de revenir dans une même situation, marque par la nouvelle division à laquelle elle répond, de combien de degrés l'instrument a tourné.

On emploie aussi la boussole ordinaire sans le graphometre, mais c'est seulement pour déterminer grossiérement les points de détail d'un plan ou d'une carte, dont les points principaux ont été sixés avec exactitude, de la manière que nous exposerons par la suite.

24. La Boussole marine, ou le Compas de mer, ou encore le Compas de variation (Fig. 10,) ne differe gueres de la boussole ordinaire que par une suspension qui lui est propre, & qui a pour objet de faire que les parties de cette machine,

qui servent à la mesure des angles, ne participent à d'autres mouvemens du vaiffeau qu'à ceux qu'il peut avoir pour tourner horizontalement. Lorsqu'elle n'est employée qu'à connoître la direction de la quille du vaisseau, on l'appelle Compas de route. Elle est renfermée dans une espece d'armoire qu'on appelle Habitacle, & qui est située dans le sens de la largeur du vaisseau. L'aiguille n'est pas isolée sur son pivot comme dans la bouffole ordinaire, elle seroit trop sujette à vaciller; on la charge d'un morceau de talc taillé en rond. & collé entre deux morceaux de papier: & on trace desfus, la rose des vents; c'est-à-dire, qu'on en partage la circonférence en rhumbs de vent. On concoit donc que si le vaisseau vient à tourner d'une certaine quantité, comme l'aiguille reste toujours ou revient toujours à la même situation, elle ne répondra plus au même point de l'habitacle : en observant donc quel est le rhumb de vent qui répond à celui qu'occupoit d'abord l'aiguille, on connoîtra de combien le vaifseau a tourné. On pourra donc s'en servir pour ramener & retenir constamment le vaisseau dans une même direction.

Quand on emploie la bouffole à relever des objets, c'est-à-dire, à reconnoître l'air de vent auquel ils répondent, on l'appelle Compas de variation : ce nom lui vient d'un autre usage dont ce n'est pas ici le lieu de parler. Alors on la garnit de deux pinnules A & B (Fig. 10), par lesquelles on vise aux objets dont on veut connoître la ficuation. En mer, il faut deux Observateurs; l'un qui tourne & ajuste le compas de variation de maniere à appercevoir l'objet; & pendant ce tems, l'autre observe quelle est la position de l'aiguille à l'égard de la ligne DE qui est un fil tendu à angles droits sur la ligne qu'on conçoit paffer par A & B.

Des Perpendiculaires & des Obliques.

25. Nous avons dit (15) que la ligne AB (Fig. 5), qui ne penche ni vers AC, ni vers AD, formoit avec ces deux parties des anglés qu'on appelle droits.

Cette même ligne A B est aussi ce qu'on appelle une Perpendiculaire à la ligne

AC ou DC, ou AD.

D'après cette définition, on doit re-

garder, comme vérités évidentes, les trois

propositions suivantes.

26.1°. Quand une ligne AB (Fig. 11) est perpendiculaire sur une autre ligne CD, celleci est aussi perpendiculaire sur la ligne AB.

Car lorsque AB est perpendiculaire sur CD, les angles AEC, AED sont égaux; or AED est égal à BEC (20); donc AEC est égal à BEC; donc la ligne CE ou CD ne penche ni vers AE ni vers BE; donc elle est perpendiculaire à AB.

27. 2°. D'un même point E pris dans une ligne CD, on ne peut élever qu'une seule

perpendiculaire à cette ligne.

28. 3°. Et d'un même point A, pris hors d'une ligne CD, on ne peut abaisser qu'une seule perpendiculaire à cette ligne.

Car on conçoit qu'il n'y a qu'un seul cas où une ligne passant par le point E ou par le point A, puisse ne pencher ni vers

ED, ni vers EC.

29. Les lignes qui partant du point A s'écarteront également de la perpendiculaire, feront égales; & plus ces lignes s'écarteront de la perpendiculaire, plus elles feront longues, & par conféquent la perpendiculaire est la plus courte de toutes.

Supposons que E G soit égale à EF;

si l'on renverse la Figure AEG sur la Figure AEF, la ligne AE restant commune à toutes les deux, il est clair qu'à cause de l'angle AEG égal à AEF, la ligne EG s'appliquera fur EF, & que le point G tombera sur le point F, puisque EG est supposée égale à EF; donc AG s'appliquera exactement fur AF; donc ces deux lignes font égales. Quant à la feconde partie de la proposition, il est évident que le point C de la ligne CE, étant supposé plus loin de AB, que le point F de la même ligne CE, est nécessairement plus éloigné de tel point de A B qu'on voudra, que le point F ne peut l'être du même point; donc AC est plus grande que AF; donc aussi la perpendiculaire est la plus courte de toutes.

30. Les lignes AF, AC, AG font dites obliques à l'égard de la perpendiculaire AE & de la ligne CD; & en général; une ligne est oblique à une autre, quand elle fait, avec cette autre, un angle ou aigu ou obtus.

3 I. Puisque (29) les obliques AF, AG sont égales lorsqu'elles s'éloignent également de la perpendiculaire, il faut en conclure, que lorsqu'une ligne est perpen-

diculaire sur le milieu E d'une autre ligne FG, chacun de ses points est autant éloigné de l'extrémité F, que de l'extrémite G. Car il est évident que ce qu'on a dit du point A s'applique également à tout autre point de

la ligne AE ou AB.

32. Il n'est pas moins évident qu'il n'y a que les points de la perpendiculaire A E sur le milieu de FG, qui puissent être également éloignés de F & de G; car tout point qui sera à droite ou à gauche de la perpendiculaire, est évidemment plus près de l'un de ces points, que de l'autre.

Donc, pour qu'une ligne foit perpendiculaire sur une autre, il suffit qu'elle passe par deux points dont chacun foit également éloigné de deux points pris dans

cette autre.

33. Concluons de-là 1°, que pour élever une perpendiculaire sur le milieu d'une ligne A B (Fig. 12), il faut poser une pointe du compas en B, & d'une ouverture plus grande que la moitié de AB tracer un arc IK; poser ensuite la pointe du compas en A, & de la même ouverture, tracer un arc L M qui coupe le premier au point C qui sera également éloigné de A & de B. On déterminera ensuite, de la même maniere, un autre point D, foit au-dessous, soit au-dessus de AB, en prenant la même ou une autre ouverture de compas. Ensin on tirera par les deux points C & D la ligne CD qui (32) sera perpendiculaire sur le milieu de AB.

34. 2°. Si d'un point E, pris hors de la ligne AB (Fig. 13), on veut mener une perpendiculaire à cette ligne, on placera la pointe du compas en E, & d'une ouverture plus grande que la plus courte distance à la ligne AB, on tracera avec l'autre pointe, deux petits arcs qui coupent AB aux points C & D, puis de ces deux points comme centres, & d'une ouverture de compas plus grande que la moitié de CD, on tracera deux arcs qui se coupent en un point F, par lequel & par le point E, on tirera la ligne EF, qui sera perpendiculaire sur AB (32), puisqu'elle aura deux points E & F également éloignés, chacun, des deux points C & D de la ligne AB.

35. Si le point E par lequel on veut que la perpendiculaire passe, étoit sur la ligne même AB, on opéreroit encore de la même manière : voyez Figure 14.

Enfin, si le point É étoit tellement placé, qu'on ne pût marquer commodément qu'un des deux points C ou D, on prolongeroit la ligne AB, & on opéreroit encore de même : voyez Figures 15 & 16. La Figure 16 est pour le cas où l'on veut élever une perpendiculaire à l'extrémité de la ligne AB.

Des Paralleles.

36. Deux lignes droites tracées sur un même plan, sont dites paralleles, lorsqu'elles ne peuvent jamais se rencontrer, à quelque distance qu'on les imagine prolongées.

Deux lignes paralleles ne font donc point

d'angle entre elles.

Donc deux paralleles sont par-tout également éloignées l'une de l'autre; car il est évident que si en quelqu'endroit elles se trouvoient plus près qu'en un autre, elles seroient inclinées l'une à l'autre, & par conséquent elles pourroient ensin se rencontrer.

D'après ces notions, il est aisé d'établir

les cinq propositions suivantes.

37. 1°. Lorsque deux lignes paralleles AB & CD (Fig. 17), sont coupées par une troisieme ligne EF, (qu'on appelle alors sécante) les angles BGE, DHE ou AGH, CHF qu'elles forment d'un même côté, avec cette ligne, sont égaux. Car les lignes AB & CD n'ayant aucune inclinaison entre elles (36) doivent nécessairement être également inclinées d'un même côté, chacune à l'égard de toute ligne à laquelle on les comparera.

38. 2°. Les angles AGH, GHD sont égaux. Car on vient de voir que AGH est égal à CHF; or CHF (20) est égal à GHD; donc AGH est égal à GHD.

39. 3°. Les angles BGE, CHF font égaux. Car BGE est égal à AGH (20); or on a vu (37) que AGH est égal à CHF; donc BGE est égal à CHF.

40. 4°. Les angles BGH, DHG ou AGH, CHG sont supplément l'un de l'autre; car BGH est supplément de BGE

qui (37) est égal à DHG.

41. 5°. Les angles BGE, DHF ou AGE, CHF sont supplément l'un de l'autre; car DHF a pour supplément DHG

qui (37) est égal à BGE.

42. Chacune de ces cinq propriétés a toujours lieu, lorsque deux lignes paralleles sont rencontrées par une troisieme; & réciproquement toutes les sois que deux lignes droites, auront dans leur rencontre avec une troisieme, l'une quelconque de ces cinq proprietes, on doit conclure qu'elles sont paralleles; cela se démontre d'une maniere absolument semblable.

On a donné aux angles dont nous venons d'examiner les propriétés, des noms qui peuvent servir à fixer ces propriétés dans la mémoire. Les angles BGE, FHC se nomment alternes externes, parce qu'ils sont de différens côtés de la ligne EF. & qu'ils font tous deux hors des paralleles. Les angles AGH, GHD s'appellent alternes internes, parce qu'ils sont de différens côtés de la ligne EF, & tous deux entre les paralleles. Les angles BGH, DHG s'appellent internes d'un même côté, parce qu'ils font entre les paralleles, & d'un même côté de la sécante EF. Enfin les angles BGE, DHF se nomment externes d'un même côté parce qu'ils sont hors des paralleles & d'un même côté de la fécante.

43. Des propriétés que nous venons de démontrer, on peut conclure, 1°, que si deux angles ABC, DEF (Fig. 18), tournés d'un même côté, ont leurs côtés paralleles, ils sont égaux. Car si l'on imagine

le côté DE prolongé jusqu'à ce qu'il rencontre BC en G, les angles ABC, DGC seront égaux (37); & par la même raison l'angle DGC fera égal à l'angle DEF;

donc ABC est égal à DEF.

44. 2°. Que pour mener par un point donné C, une ligne CD, (Fig. 19) parallele à une ligne AB; il faut, par le point C, tirer arbitrairement la ligne indéfinie CEF qui coupe AB en un point quelconque E; mener selon ce qui a été enseigné (14) par le point C, la ligne CD qui fasse avec CE, l'angle ECD égal à l'angle FEB que celle-ci fait avec AB; la ligne CD tirée de cette maniere sera parallele à AB, (37).

Au reste chacune des cinq propriétés établies ci-dessus, peut fournir une ma-

niere de mener une parallele.

45. Les perpendiculaires & les paralleles, dont nous venons de parler successivement, sont d'un usage très - fréquent dans toutes les parties pratiques des Mathématiques. Les perpendiculaires sont nécessaires dans la mesure des surfaces, & des solidités ou capacités des corps; elles reviennent à chaque pas dans toutes les opérations de l'Architecture navale.

Comme l'angle droit est facile à construire, on fait, autant qu'on le peut, dépendre la construction des Figures, plutôt des perpendiculaires que de toute autre ligne.

Les paralleles, outre leur grand usage dans la théorie, pour démontrer facilement un grand nombre de propositions, sont la base de plusieurs opérations utiles. On les emploie beaucoup dans le pilotage, principalement pour marquer, sur les cartes marines, la route qu'a tenue un vaisseau pendant sa navigation, ce qu'on appelle pointer ou faire le point. Nous en dirons un mot par la suite.

Des Lignes droites considérées par rapport à la circonférence du Cercle; & des circonférences de Cercle considérées les unes à l'égard des autres.

46. La courbure uniforme du cercle met en droit de conclure, sans qu'il soit besoin d'en donner une démonstration rigoureuse.

1°. Que une ligne droite ne peut rencontrer une circonférence en plus de deux points.

2º. Que dans un même demi-cercle, la plus grande corde soutend toujours le plus

grand arc , & réciproquement.

On appelle, en général, secante (Fig. 20) toute ligne, comme DE, qui rencontre le cercle en deux points, & qui est en partie au dehors : & on appelle tangente, celle qui ne fait que s'appliquer contre la circonférence : telle est A B.

47. Une tangente ne peut rencontrer la circonférence qu'en un seul-point. Car si elle la rencontroit en deux points, elle entreroit dans le cercle, puisque de ces deux points il seroit possible de tirer au centre deux rayons ou lignes égales, entre lefquelles on peut toujours concevoir une perpendiculaire sur la ligne qui joint ces deux points; & comme cette perpendiculaire (29) est plus courte que chacun des deux rayons, on voit que la tangente auroit des points plus près du centre que ceux où elle rencontre le cercle, elle entreroit donc dans le cercle; ce qui est contre la définition que nous venons d'en donner.

La tangente n'ayant qu'un point de commun avec le cercle, il s'ensuit que le rayon CA (Fig. 21) qui va au poinc

GÉOMÉTRIE:

d'attouchement, est la plus courte ligne qu'on puisse tirer du centre à la tangente; que par conséquent (29) il est perpendiculaire à la tangente. Donc réciproquement la tangente en un point quelconque A du cercle, est perpendiculaire à l'extrémité du rayon C A qui passe par ce point.

48. On voit donc que pour mener une tangente à un point donné A sur le cercle, il faut tirer à ce point un rayon CA, & mener à son extrémité une perpendiculaire,

suivant la méthode donnée (35).

49. Donc si plusieurs cercles (Fig. 22) ont leurs centres sur la même ligne droite CA, & passent tous par le même point A, ils auront tous pour tangente commune la ligne TG perpendiculaire à CA, & se toucheront

par conséquent tous.

50. Ainsi pour décrire un cercle d'une grandeur déterminée, & qui touche un cercle donné BAD (Fig. 23) en un point donné A, il faut, par le centre C & par le point A, tirer le rayon CA qu'on prolongera indésimient; puis du point A vers T ou vers V (felon qu'on voudra que l'un des cercles embrasse l'autre, ou ne l'embrasse point) porter la grandeur du rayon du second cercle; après quoi du centre T ou V, & du

rayon TA ou VA, on décrira la circonférence E F.

5 I. La perpendiculaire élevée sur le milieu d'une corde, passe toujours par le centre du cercle, & par le milieu de l'arc soutendu

par cette corde (Fig. 24).

Car elle doit passer par tous les points également éloignés des extrémités A & B (32); or il est évident que le centre est également éloigné des deux extrémités A & B qui sont deux points de la circonférence; donc elle passe par le centre.

Il n'est pas moins évident qu'elle doit passer par le milieu de l'arc; car si E est le milieu de l'arc, les arcs égaux AE, BE ayant des cordes égales (7), le point E est également éloigné de A & de B; donc la perpendiculaire doit passer par le point E.

52. Le centre, le milieu de l'arc, & le milieu de la corde, étant tous trois sur une même ligne droite, toutes les fois qu'une ligne droite passera par deux de ces trois points, on pourra conclure qu'elle

passe par le troisieme.

Et comme on ne peut mener qu'une seule perpendiculaire sur le milieu de la corde, on doit encore conclure que si une

perpendiculaire fur une corde; passe par l'un quelconque de ces trois points, elle passe nécessairement par les deux autres.

De ces propriétés on peut conclure.

53. 1°. Le moyen de divifer un angle ou

un arc en deux parties égales.

Pour diviser l'angle BAC (Fig. 25) en deux parties égales, on décrira de son sommet A comme centre, & d'un rayon arbitraire, l'arc DE; puis des points D & E pris successivement pour centres, & d'un même rayon, on tracera deux arcs qui se coupent en un point G par lequel & par le point A on tirera AG qui (32) étant perpendiculaire sur le milieu de la corde DE, divisera en deux parties égales l'arc DIE (51) & par conséquent aussi l'angle BAC, puisque les deux angles partiels BAG, CAG ont (12) pour messure les deux arcs égaux DI, EI.

54. 2°. Le moyen de faire passer une circonférence de cercle par trois points donnés

qui ne soient pas en ligne droite.

Soient A, B, C, (Fig. 26) ces trois points; en tirant les lignes droites AB, BC, elles feront deux cordes du cercle qu'il s'agit de décrire.

Elevez une perpendiculaire (33) sur le

milieu de AB; faites la même chose sur le milieu de BC; le point I où se couperont ces deux perpendiculaires, sera le centre. Car ce centre doit être sur DE(51); & par la même raison il doit être sur FG; il doit donc être à leur rencontre I qui est le seul point commun qu'aient ces deux lignes.

55. S'il étoit question de retrouver le centre d'un cercle, ou d'un arc déja décrit, on voit donc qu'il n'y auroit qu'à marquer trois points à volonté sur cet arc, & opé-

rer comme on vient de l'enseigner.

56. Puisqu'on ne trouve qu'un seul point I qui satisfasse à la question, il saut en conclure que par trois points donnés on ne peut saire passer qu'un seul cercle, & par conséquent que deux circonférences de cercle ne peuvent se rencontrer en trois points sans se confondre.

57. 3°. Le moyen de faire passer par un point donné B (Fig. 27 & 28) une circonférence de cercle, qui en touche une autre,

dans un point donné A.

Il faut, par le centre C de la circonférence donnée, & par le point A où l'on veut qu'elle foit touchée, tirer le rayon CA qu'on prolongera de part ou d'autre,

felon qu'il sera nécessaire; joindre le point A au point B par lequel on veut que passe la circonférence cherchée; & élever sur le milieu de AB, une perpendiculaire MN qui coupera AC, ou son prolongement, en D. Ce point D sera le centre, & AD ou BD sera le rayon du cercle demandé; car puisque la circonférence qu'on veut décrire, doit passer par le point A & par le point B, son centre doit être sur MN (51); d'ailleurs, puisque cette même circonférence doit toucher en A, son centre doit être sur CA (49) ou sur son prolongement; il est donc au point d'intersection de CA & de MN.

58. Si au lieu d'une circonférence, c'étoit une ligne droite qu'il s'agit de faire toucher en un point donné A, (Fig. 29) par un cercle passant par un point donné B, l'opération seroit la même, avec cette seule dissérence, que la ligne AC seroit une perpendiculaire élevée au point A sur cette droite.

CD, (Fig. 30) interceptent entr'elles, des arcs égaux AC, BD.

Car la perpendiculaire G I qu'on abaifferoit du centre G sur A B, doit (51) diviser, en deux parties égales, chacun des deux arcs AIB, CID, puisqu'elle sera, en même tems perpendiculaire sur AB, & sur la parallele CD; donc si des arcs égaux AI, BI, on retranche les arcs égaux CI, DI, les arcs restans AC, BD doivent être égaux.

Concluons de là, que, quand une tangente HK est parallele à une corde AB, le point d'attouchement I est précisément

au milieu de l'arc AIB.

60. Les propositions que nous avons établies (50, 57 & 58), ont leur application dans l'Architecture navale, ou la construction des navires; il y est souvent question d'arcs qui doivent se toucher, ou toucher des lignes droites, & passer par des points donnés. Ce que nous avons dit peut faciliter l'intelligence de quelques - unes des méthodes qu'on y prescrit. L'Architecture civile fait aussi, assez souvent, usage d'arcs qui se touchent.

61. La derniere proposition que nous venons de démontrer peut, entre autres usages, servir à mener une parallele à une

ligne donnée.

Des Angles considérés dans le cercle.

62. Nous avons vu ci-dessus (12); quelle est, en général, la mesure des angles. Ce que nous nous proposons ici, n'est point de donner une nouvelle maniere de les mesurer, mais d'établir quelques propriétés qui peuvent nous être fort utiles par la suite, tant pour exécuter certaines opérations, que pour faciliter quelques démonstrations.

63. Un angle MAN, (Fig. 31 & 32) qui a son sommet à la circonférence, & qui est formé par deux cordes, ou par une tangente & par une corde, a toujours pour mesure la moitié de l'arc BFED compris

entre ses côtés.

Menez par le centre C, le diametre FH parallele au côté AM; & le diametre GE parallele au côté AN: l'angle MAN (43) est égal à l'angle FCE; il aura donc la même mesure que celui-ci qui a son sommet au centre, c'est-à-dire, qu'il aura pour mesure l'arc FE; il ne s'agit donc que de faire voir que l'arc FE est la moitié de l'arc BFED. Or BF est égal à AH(59) à cause des paralleles AM, HF;

& à cause des paralleles AN & GE, l'arc ED est égal à AG; donc ED plus BF valent AG plus AH, c'est-à-dire, GH; mais GH, comme mesure de l'angle GCH, doit être égal à FE mesure de l'angle FCE qui (20) est égal à GCH; donc BF plus ED valent FE; donc FE est la moitié de BFED; donc l'angle MAN a pour mesure la moitié de l'arc BFED qu'il com-

prend entre ces côtés.

Cette démonstration suppose que le centre soit entre les côtés de l'angle, ou sur l'un des côtés; mais si le centre étoit hors des côtés; comme il arrive pour l'angle MAL (Fig. 32), il n'en seroit pas moins vrai que cet angle auroit pour mesure la moitié de l'arc BL compris entre ses côtés. Car en imaginant la tangente AN, l'angle BAL vaut LAN moins MAN; il a donc pour mesure la différence des mesures de ces deux angles, c'est-à-dire, (puisque le centre est entre leurs côtés), la moitié de LEA moins la moitié de BEA, ou la moitié de BL.

64. Donc 1°, tous les angles BAE, BCE, BDE (Fig. 33) qui ayant leur sommet à la circonférence, comprendront entre leurs côtés, le même arc, ou des arcs égaux,

feront égaux. Car ils auront chacun pour mesure la moitié du même arc B E (63).

65.2°. Tout angle BAC (Fig. 34) qui aura son sommet à la circonférence, & dont les côtés passeront par les extrémités d'un diametre, sera droit ou de 90°; car il comprendra alors entre ses côtés, la demi-circonférence BOC qui est de 180°; & comme il doit en avoir la moitié pour mesure (63), il sera donc de 90°.

66. La proposition qu'on vient de démontrer (65) peut, entre plusieurs autres

usages, avoir les deux suivans.

67. 1°. Pour élever une perpendiculaire, à l'extremité B d'une ligne FB, (Fig. 35), lorsqu'on ne peut prolonger assez cette ligne, pour exécuter commodément ce qui a été enseigné (35); voici le procédé:

D'un point D pris à volonté hors de la ligne FB, & d'une ouverture égale à la distance DB, décrivez la circonférence ABCH qui coupe FB en quelque point A; par ce point & par le centre D, tirez le diametre ADC; du point C où ce diamétre coupe la circonférence, menez au point B la ligne CB; elle sera perpendiculaire à FB. Car l'angle CBA qu'elle forme avec FB, a son sommet à la cir-

conférence, & ses côtés passent par les extrémités du diametre AC; cet angle est donc droit (65); donc CB est perpendiculaire sur FB.

68. 2°. Pour mener d'un point donné E (Fig. 36), hors du cercle ABD, une tangente à la circonférence de ce cercle. Joignez le centre C & le point E par la droite C E: décrivez sur C E comme diametre la circonférence C AED; elle coupera la circonférence ABD en deux points A & D, par chacun desquels & par le point E, tirant les lignes D E & AE, vous aurez les deux tangentes qu'on peut mener du point E à la circonférence ABD.

Pour se convaincre que ces lignes sont tangentes, il n'y a qu'à tirer les rayons CD & CA; les deux angles CDE, CAE ont chacun leur sommet à la circonférence ACDE, & les deux côtés de chacun passent par les extrémités du diametre CE; donc (65) ces angles sont droits; donc DE & AE sont perpendiculaires à l'extrémité des rayons CD & CA; donc (47) ces lignes sont tangentes

en D & en A.

69 Si l'on prolonge le côté B A (fig. 31) indéfiniment vers I, on aura un angle N A I qui aura aussi son sommet à la

circonférence; cet angle qui n'est point formé par deux cordes, mais seulement par une corde & par le prolongement d'une autre corde, n'aura point pour messure la moitié de l'arc AD compris entre ses côtés, mais la moitié de la somme des deux arcs AD & AB soutendus par le côté AD & par le côté AI prolongé; car DAI valant avec DAB, deux angles droits, ces deux angles doivent avoir ensemble pour mesure la moitié de la circonférence; or on vient de voir (63) que DAB avoit pour mesure la moitié de DB; donc DAI a pour mesure la moitié de AD & la moitié de AB.

70. Un angle BAC (Fig. 37) qui a fon sommet entre le centre & la circonférence, a pour mesure la moitié de l'arc BC compris entre ses côtés, plus la moitié de l'arc DE compris entre ces mêmes côtés prolongés.

Du point D, où CA prolongé rencontre la circonférence, tirez DF parallele à AB; l'angle BAC est égal à FDC (37), & aura par conféquent la même mesure que celui-ci, c'est-à-dire, la moitié de l'arc FBC (63), ou la moitié de BC plus la moitié de BF; ou (à cause que (59) BF est-égal à DE), la moitié de BC plus la moitié de DE.

71. Un angle BAC (Fig. 38) qui a son sommet hors du cercle, a pour mesure la moitié de l'arc concave BC moins la moitié de l'arc convexe ED compris entre ses côtés.

Du point D où CA rencontre la circonférence, tirez DF parallele à AB.

L'angle BAC est égal à FDC (37); il aura donc même mesure que celui-ci, c'est-à-dire, la moitié de CF, ou la moitié de CB moins la moitié de BF, ou (à cause que BF est (59) égal à ED) la moitié de CB moins la moitié de ED.

72. On voit donc que quand les côtés d'un angle interceptent un arc de circonférence, si cet angle a pour mesure la moitié de l'arc compris entre ses côtés, il a nécessairement son sommet à la circonférence; car s'il l'avoit ailleurs, les propositions démontrées (70 & 71) feroient voir qu'il n'a point la moitié de cet arc pour mesure. Donc, de quelque façon qu'on pose un même angle, si ses côtés (Fig. 33) passent toujours par les mêmes points B & E de la circonférence, son sommet fera toujours sur quelque point de la circonférence. Donc, si deux regles A M; AN (Fig. 39) fixement attachées l'une à l'autre, roulent ensemble dans un même plan, en touchant continuellement deux

points fixes B& C, le fommet A décrira la circonférence d'un cercle qui passera par

les deux points B & C.

Ceci peut servir, 1°, à décrire un cercle qui passe par trois points donnés B, A, C, (Fig. 39) lorsqu'on ne peut approcher du centre. Il faudra joindre le point A aux deux points B & C par deux regles AM, AN: Fixer ces deux regles de maniere qu'elles ne puissent s'écarter l'une de l'autre; alors en faisant mouvoir l'angle BAC de maniere que les regles AM, AN touchent toujours les points B & C, le sommet A décrira la circonférence demandée.

2°. A décrire un arc de cercle d'un nombre de degrès proposé, & qui passe par deux points donnés B & C; ce qui peut être né-

cessaire dans la pratique.

Pour cet effet on retranchera de 360°, le nombre des degrés que cet arc doit avoir, & ayant pris la moitié du reste, on ouvrira les deux regles, de maniere qu'elles fassent un angle égal à cette moitié. Fixant alors les deux regles l'une à l'autre, & les faisant tourner autour de deux pointes sixées en B & C, l'arc BAC que le sommet décrira dans ce mouvement, sera du nombre de degrés proposé.

Il est facile de voir pourquoi on fait

l'angle BAC égal à la moitié du reste; c'est qu'il a pour mesure la moitié de BC qui est la différence entre la circonférence entiere & l'arc BAC.

Des Lignes droites qui renferment un espace.

73. Le moindre nombre des lignes droites qu'on puisse employer pour renfermer un espace, est trois; & alors cet espace se nomme triangle rediligne ou simplement triangle. ABC (Fig. 40) est un triangle, parce que c'est un espace renfermé par trois lignes droites, ou plus exactement, parce que c'est une sigure qui n'a que trois angles.

Il est évident que dans tout triangle, la somme de deux côtés, pris comme on le voudra, est toujours plus grande que le troisseme. AB plus BC, par exemple, valent plus que AC; parce que AC étant la ligne droite qui va de A à C, est le plus court chemin pour aller d'un de ces points

à l'autre.

Un triangle, dont les trois côtés font égaux, se nomme triangle équilatéral, (Fig. 41).

Celui dont deux côtés seulement sont égaux, se nomme triangle isoscele, (Fig. 42).

Et celui, dont les trois côtés sont inégaux, se nomme triangle scalene, (Fig. 40).

74. La somme des trois angles de tout triangle reciligne, vaut deux angles droits ou 180°.

Prolongez indéfiniment le côté A C vers E (Fig. 40), & concevez la ligne CD

parallele au côté AB.

L'angle BAC est égal à l'angle DCE (37), puisque les lignes AB & CD sont paralleles. L'angle ABC est égal à l'angle BCD par la seconde propriété des paralleles (38); donc les deux angles BAC & ABC, valent ensemble autant que les deux angles BCD & DCE, c'est-à-dire, autant que l'angle BCE; mais BCE est Supplément (17 & 19) de BCA; donc les deux angles BAC & ABC forment ensemble le supplément de BCA; donc ces trois angles valent ensemble 180°.

75. La démonstration que nous venons de donner, prouve donc en même tems que l'angle extérieur BCE d'un triangle ABC, vaut la somme de deux intérieurs

BAC & ABC qui lui sont opposés,

Concluons de ce qu'on vient de dire (74), 1°, qu'un triangle rectiligne ne peut avoir on l'appelle triangle qui foit droit : & alors on l'appelle triangle rectangle, (Fig. 43).

2°. Qu'à plus forte raison il ne peut avoir qu'un seul angle qui soit obtus; dans ce cas on l'appelle triangle obtusangle, Fig. 44).

3°. Mais il peut avoir tous ses angles aigus; & alors il est dit triangle acutangle,

(Fig. 45).

4°. Que connoissant deux angles, ou seulement la somme de deux angles d'un triangle, on connoît le troisseme angle, en retranchant de 180°, la somme des deux angles connus.

5°. Que lorsque deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un autre triangle, le troisieme angle de chacun est nécessairement égal; puisque les trois angles de chaque

triangle valent 180°.

6°. Que les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont toujours complément (21) l'un de l'autre. Car dès que l'un des angles du triangle est de 90°, il ne reste plus que

90° pour les deux autres ensemble.

76. Nous avons vu ci-dessus (54) qu'on pouvoit toujours faire passer une circonférence de cercle, par trois points qui ne sont pas en ligne droite; concluonsen que.....

GÉOMÉTRIE.

On peut toujours faire passer une circonference de cercle, par les sommets des trois angles d'un triangle. On appelle cela circon-

scrire un cercle à un triangle.

77. Delà il est aisé de conclure, 1°, que si deux angles d'un triangle sont égaux, les côtés qui leur sont opposés seront dusti égaux; & réciproquement si deux côtés d'un triangle sont égaux, les angles opposés

à ces côtés seront égaux.

Car en faisant passer une circonférence par les trois angles A, B, C (Fig. 46) si les angles ABC, ACB, sont égaux, les arcs ADC, AEB, dont les moitiés leur fervent de mesure (63), seront nécessairement égaux; donc (7) les cordes AC, AB seront égales. Et réciproquement si les côtés AC, AB sont égaux, les arcs ADC, AEB seront égaux; donc les angles ABC, ACB, qui ont pour mesure la moitié de ces arcs, seront égaux.

Donc les trois angles d'un triangle équilatéral sont égaux, & valent, par conséquent, chacun le tiers de 180°, ou 60°.

78. 2°. Dans un même triangle ABC (Fig. 47), le plus grand côté est opposé au plus grand angle, le plus petit côté au plus petit angle, & réciproquement.

Car si l'angle ABC est plus grand que l'angle ACB, l'arc AC sera plus grand que l'arc AB, & par conséquent la corde AC plus grande que la corde AB. La réciproque se démontre de même.

De l'égalité des Triangles.

79. Il y a plusieurs propositions dont la démonstration est fondée sur l'égalité de certains triangles qu'on y considere; il est donc à propos d'établir ici les caracteres auxquels on peut reconnoître cette égalité. Ils sont au nombre de trois.

80. Deux triangles font égaux, quand ils ont un angle égal compris entre deux côtés

égaux chacun à chacun.

Que l'angle B du triangle B A C (Fig. 48), foit égal à l'angle E du triangle E D F [Fig. 49]; que le côté A B foit égal au côté D E; & le côté B C égal au côté EF; voici comment on peut se convaincre que ces deux triangles sont égaux.

Concevez la figure ABC appliquée fur la figure DEF, de maniere que le côté AB soit exactement appliqué fur son égal DE; puisque l'angle B est égal à l'angle E, le côté BC tombera sur EF; & le point C

tombera sur le point F, puisque BC est supposé égal à EF. Le point A étant sur D, & le point C sur F, il est donc évident que AC s'applique exactement sur DF, & que par conséquent les deux triangles con-

viennent parfaitement.

Donc pour conftruire un triangle dont on connoîtroit deux côtés & l'angle compris, on tirera (Fig. 49) une ligne DE égale à l'un des côtés connus: sur cette ligne on sera (14) un angle DEF égal à l'angle connu, & ayant sait EF égal au second côté connu, on tirera DF, ce qui achevera le triangle demandé.

81. Deux triangles sont égaux, quand ils ont un côté égal adjacent à deux angles

égaux chacun à chacun.

Que le côté AB (Fig. 48) foit égal au côté DE (Fig. 49), l'angle B égal à l'angle E, & l'angle A égal à l'angle D.

Concevez le côté AB appliqué exactement sur le côté DE, BC se couchera sur EF, puisque l'angle B est égal à l'angle E; pareillement, puisque l'angle A est égal à l'angle D, le côté AC se couchera sur DF; donc AC & BC se rencontreront au point F; donc les deux triangles sont égaux.

Donc pour construire un triangle, dont on connoîtroit un côté & les deux angles adjacens, on tirera (Fig. 49) une ligne DE égale au côté connu; aux extrémités de cette ligne, on fera (14) les angles E & D égaux aux deux angles connus; alors les côtés EF, DF de ces angles, termineront, par leur rencontre, le triangle demandé.

82. La proposition (81) peut servir à démontrer que les parties AC, BD (Fig. 50) de deux paralleles, interceptées entre deux autres paralleles AB, CD sont égales.

Abaissez les deux perpendiculaires AE, BF; les angles AEC, BFD sont égaux, puisqu'ils sont droits; & à cause des paralleles AC & BD, AE & BF, l'angle EAC est égal à l'angle FBD (43). D'ailleurs AE est égal à BF (36); donc les deux triangles AEC, BFD sont égaux, puisqu'ils ont un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun; donc AC est égal à BD.

On démontrera de même, que si AC est égal & parallele à BD, AB sera égal & parallele à CD; car outre le côté AC égal à BD, & l'angle droit en E ainsi qu'en F, l'angle ACE sera égal à BDF, puisque AC est parallele à BD(37); donc (75) le troisieme angle EAC sera égal au troisieme angle DBF; donc les deux triangles auront un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun; donc ils seront égaux; donc AE est égal à BF, & par conséquent les deux lignes sont paralleles; or delà & de ce qu'on vient de démontrer (82) il s'ensuit que AB est égal à CD.

83. Deux triangles sont égaux lorsqu'ils ont les trois côtes égaux chacun à chacun.

Que le côté AB (Fig. 48) foit égal au côté DE (Fig. 49); le côté BC, égal au côté EF; & le côté AC, égal au côté DF.

Concevez le côté AB exactement appliqué sur DE, & le plan BAC couché sur le plan de la figure DEF; je dis que

le point C tombe sur le point F.

Décrivez des points D & E comme centres, & des rayons DF & EF, les deux arcs IK & HG qui se coupent en F; il est évident que le point C doit tomber sur quelque point de IK, puisque AC est égal à DF; par une semblable raison le point C doit tomber sur quelque point de GH, puisque BC est égal à EF; il doit donc tomber sur le point F qui est le seul

point commun que ces deux arcs puissent avoir d'un même côté de DE; donc les deux triangles conviennent parfaitement;

& font par conféquent égaux.

Donc pour construire un triangle dont on connoîtroit les trois côtés, il faut (Fig. 49) tirer une droite DE égale à l'un des côtés connus; du point D comme centre, & d'un rayon égal au second côté connu, décrire l'arc IK; pareillement du point E comme centre, & d'un rayon égal au troisseme côté connu, décrire l'arc GH: ensin du point d'intersection F, tirer aux points D & E, les droites FD & FE.

Des Polygones.

84. Une figure de plusieurs côtés, s'appelle en général un Polygone.

Lorsqu'elle a trois côtés, on l'appelle

. . . Triangle ou Trilatere :

lorsqu'elle en a 4 . . Quadrilatere :

5 . . Pentagone:

6 . . Hexagone:

7 . . Heptagone:

8 . . Octogone :

10 . Décagone.

D 4

Nous n'étendons pas davantage la liste de ces noms, parce qu'une figure est aussi bien désignée en énonçant le nombre de ses côtés, qu'en employant ces dissérens noms, dont le grand nombre chargeroit assez inutilement la mémoire; nous n'exposons ceux-ci que parce qu'ils se rencontrent plus fréquemment que les autres.

On appelle angle saillant, celui dont le sommet est hors de la figure; la Figure 51

a tous ses angles faillans.

L'angle rentrant est, au contraire, celui dont le sommet entre dans la figure, l'angle CDE (Fig. 52) est un angle rentrant.

On appelle diagonale, une ligne tirée d'un angle à un autre, dans une figure quelconque. AD, AC (Fig. 51) font des diagonales.

85. Tout polygone peut être partagé, par des diagonales menées d'un de ses angles, en autant de triangles moins deux, qu'il a de

côtés.

L'inspection des figures 51 & 52, suffit pour faire sentir que cela est vrai généralement.

86. Donc pour avoir la somme de tous les angles intérieurs d'un polygone quelcon-

que, il faut prendre 180°, autant de fois

moins deux, qu'il y a de côtés.

Car il est évident que la somme des angles intérieurs des polygones ABCDE (Fig. 51); & ABCDEF (Fig. 52) est la même que celle des angles des triangles ABC, ACD, &c. Or la somme des trois angles de chacun de ces triangles est de 180°; il saut donc prendre 180° autant de fois qu'il y a de triangles, c'est-à-dire, (85) autant de sois moins deux, qu'il y a de côtés.

Remarque. Dans la figure 52, l'angle CDE, pour être compris dans la proposition précédente, doit être compté, non pas pour la partie CDE extérieure au polygone, mais pour la partie CDE composée des angles ADE, ADC; c'est un angle de plus de 180°, & qu'on ne doit pas moins considérer comme angle, que tout autre angle au-dessous de 180°. Car un angle n'est en général (10) que la quantité dont une ligne a tourné autour d'un point sixe; & soit qu'elle tourne de plus ou de moins que 180°, la quantité dont elle a tourné est toujours un angle.

87. Si l'on prolonge dans le même sens,

tous les côtés d'un polygone qui n'a point d'angles rentrans, la somme de tous les angles extérieurs vaudra 360°, quelque nombre de côtés qu'ait le polygone. Voyez (Fig. 51).

Car chaque angle extérieur est le supplément de l'angle intérieur qui lui est contigu; ainsi les angles, tant intérieurs qu'extérieurs, valent autant de sois 180° qu'il y a de côtés; mais (86) les intérieurs ne different de cette somme, que de deux sois 180° ou 360°; il reste donc 360° pour les angles extérieurs.

88. On appelle polygone régulier, celui qui a tous ses angles égaux, & tous ses

côtés égaux ; voyez (Fig. 53).

Il est donc toujours facile de savoir combien vaut chaque angle intérieur d'un polygone régulier; car ayant trouvé par la proposition enseignée (86) combien valent ensemble tous les angles intérieurs, il n'y aura qu'à diviser cette valeur totale, par le nombre des côtés; par exemple, si l'on demande combien vaut chaque angle intérieur d'un pentagone régulier; comme il y a 5 côtés, je prends 180°, 5 sois moins deux, c'est-à-dire, 3 sois; ce qui donne 540° pour la valeur des 5 angles intérieurs; donc puisqu'ils sont tous

égaux, chacun doit valoir la cinquieme

partie de 540°, c'est-à-dire, 108°.

89. De la définition du polygone régulier, il suit qu'on peut toujours faire passer une même circonférence de cercle, par tous

les angles d'un polygone régulier.

Car il est prouvé (54) qu'on peut faire passer une circonférence de cercle par les trois points A, B, C (Fig. 53); or je dis qu'elle passe aussi par l'extrémité du côté CD; en effet il est facile de prouver que le point D où cette circonférence doit rencontrer le côté CD, est éloigné de C d'une quantité égale à BC; car l'angle ABC étant égal à BCD, les arcs AEC, BFD, dont les moitiés servent de mesure à ces angles (63), doivent être égaux; retranchant de chacun l'arc commun AF ED, les arcs restans CD & AB, doivent être égaux; donc aussi (7) les cordes CD & AB font égales; donc le point D où le côté CD est rencontré par la circonférence qui passe par A, B, C, est le même que le sommet de l'angle du polygone. On démontrera la même chose des angles E & F.

90. On voit donc que pour circonscrire un cercle à un polygone régulier, la question

se réduit à faire passer un cercle par les sommets de trois de ses angles, ce qui se fait de

la maniere enseignée (54).

91. Toutes les perpendiculaires abaissées du centre d'un polygone régulier, sur les côtés, sont égales. Car ces perpendiculaires OH, OL, devant tomber sur le milieu de chaque côté (52), les lignes AH & AL feront égales; or AO est commun aux deux triangles OHA & OLA; d'ailleurs, à cause des triangles ABO, AOF, qui ont tous leurs côtés égaux chacun à chacun, les angles OAH, OAL sont égaux; donc les deux triangles OAH, OAL, qui ont un angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, sont égaux (80). Donc OH est égal à OL.

Donc si d'un rayon égal à l'une de ces perpendiculaires, on décrit une circonférence, elle touchera tous les côtés. Cette circonférence est dite inscrite au polygone.

Les perpendiculaires OH, OL s'appellent, chacune, l'apothème du polygone.

92. Il est clair que si du centre du polygone régulier on tire des lignes à tous les angles, ces lignes comprendront entr'elles des angles égaux, puisque ces angles auront pour mesure des arcs qui sont foutenus par des cordes égales; donc pour avoir l'angle au centre d'un polygone régulier, il faut divifer 360°, par le nombre des côtés. Car ces angles égaux ont tous enfemble pour mesure la circonférence entiere. Par exemple, pour l'hexagone, chaque angle au centre sera la sixieme partie

de 360°, c'est-à-dire, sera de 60°.

93. Donc le côté de l'hexagone est égal au rayon du cercle circonscrit. Car en tirant les rayons AO & BO, le triangle AOB sera isoscele, & par conséquent (77) les deux angles BAO & ABO seront égaux; or comme l'angle AOB est de 60°, les deux autres doivent valoir ensemble 120° (75); donc chacun d'eux est de 60°; les trois angles sont donc égaux, & par conséquent le triangle est équilatéral (77); donc AB est égal au rayon AO.

94. Nous n'en dirons pas davantage fur les polygones réguliers, dont les autres propriétés sont d'ailleurs très-faciles à déduire de celles qu'on vient d'exposer; la seule chose que nous ajouterons, est l'usage de la derniere proposition pour la division de la circonférence, de 15 en 15 de-

grés.

On tirera deux diametres AB, DE

(Fig. 54) perpendiculaires l'un à l'autre, & ayant pris une ouverture de compas égale au rayon CE, on la portera successivement de E en F, & de A en G; le quart de circonférence A E fera, par ce moyen, divisé en trois parties égales AF, FG, GE; car puisqu'on a pris le rayon pour l'ouverture du compas, il suit de ce qui vient d'être dit (93) que l'arc EF est de 60°; or EA est de 90°, donc AF est de 30°. Par la même raison AG est de 60°; & comme AE est de 90°, GE est donc de 30°; enfin, si de l'arc total A E de 90°, vous retranchez les arcs AF & GE qui valent ensemble 60°, l'arc restant FG sera de 30°. Avant ainsi divisé le quart de circonférence en arcs de 30°, il sera facile d'avoir l'arc de 15°, en divisant en deux parties égales, chacun des arcs AF, FG. & GE par la méthode donnée (53). On fera les mêmes opérations sur chacun des trois autres quarts AD, DB, & BE.

Si on vouloit conduire cette division jusqu'à l'arc de 1°, il faudroit y aller par tâtonnement, car il n'y a pas de méthode géométrique pour cela. Il y a cependant une méthode géométrique pour venir directement jusqu'à l'arc de 3°, mais comme les

propositions qui y conduisent ne peuvent nous être d'aucune autre utilité, nous n'en

parlerons point.

Remarquons seulement que ce que nous entendons ici par opérations géométriques, ce sont celles dans lesquelles la chose dont il s'agit, peut être exécutée par un nombre déterminé d'opérations faites avec la regle & le compas seuls.

Des Lignes proportionnelles.

95. Avant que d'entrer en matiere sur ce qui regarde les lignes proportionnelles, nous placerons ici quelques propositions sur les proportions, qui sont une suite immédiate de ce que nous avons enseigné dans l'Arithmétique. Mais pour abréger le discours, nous conviendrons, pour l'avenir, que lorsque deux quantités devront être ajoutées l'une à l'autre, nous indiquerons cette opération par ce signe +, qui équivaudra au no plus; ainsi 4 + 3 signifiera 4 plus 3, ou 4 ajouté à 3, ou 3 ajouté à 4. Pareillement pour marquer la soustraction, nous nous servirons de ce signe -, qui équivaudra au mot

moins; ainsi; — 2 signifiera; moins 2, ou qu'on doit retrancher 2 de 5. Comme il n'est pas toujours question de faire réellement les opérations, mais de raisonner sur des circonstances de ces opérations, il est souvent plus utile de les représenter, que d'en donner le résultat.

Pour marquer la multiplication, nous nous servirons de ce signe x, qui équivaudra à ces mots multiplié par; ainsi 5 x 4,

fignifiera 5 multiplié par 4.

Et pour marquer la division, nous ferons comme en Arithmétique: nous écrirons le dividende & le diviseur en forme de fraction dont le dividende sera numérateur, & le diviseur dénominateur; ainsi 12 marquera

12 divisé par 7.

Cela posé, nous avons vu (Arith. 185) que dans toute proportion, la somme des antécédens, est à la somme des conséquens, comme un antécédent est à son conséquent; & qu'il en est de même de la dissérence des antécédens comparée à celle des conséquens.

96. Nous pouvons donc conclure delà, que dans toute proportion la somme des antécédens est à la somme des conséquens, comme la différence des antécédens est à la

différence

différence des conféquens; car puisque dans la proportion 48:16::12:4, par exemple, on a (Arith. 185).

48+12:16+4::12:4

&...48 — 12:16 — 4::12:4

il est évident (à cause du rapport commun de 12:4) qu'on peut conclure 48 —
12:16 — 4::48 — 12:16 — 4. Le raifonnement est le même pour toute autre
proportion.

97. On peut donc, en mettant, dans cette derniere proportion, le 3^e terme à la place du fecond, & le fecond à la place du 3^e, ce qui est permis (Arith. 182), dire aussi, que la somme des antécédens, est à leur différence, comme la somme des consé-

quens, est à leur différence.

98. Si dans la proportion 48: 16::
12: 4 on échange les places des deux moyens, ce qui donnera 48: 12:: 16: 4, & qu'on applique à celle-ci la proposition qu'on vient de démontrer (96); on aura 48 + 16: 12 + 4:: 48 - 16: 12 - 4 qui à l'égard de la proportion 48: 16:: 12: 4, fournit cette proposition, la somme des deux premiers termes d'une proportion, est à la somme des deux derniers termes, comme la différence des deux premiers, est à la diffé-Géométrie.

rence des deux derniers; ou (en mettant le troisieme terme à la place du second, & le second à la place du troisieme), la somme des deux premiers termes, est à leur dissérence, comme la somme des deux deniers, est à leur dissérence.

99. Si un rapport est composé du produit de plusieurs autres rapports, on peut, à chacun des rapports composans, substituer un rapport exprimé par d'autres termes, pourvu que ces deux termes aient le même rapport que

ceux auxquels on les substituera.

Par exemple, dans le rapport de 6×10: 2×5, on peut, au lieu des facteurs 6 & 2 fubstituer 3 & 1, ce qui donnera le rapport composé 3×10:1×5 qui est le même que le rapport 6×10:2×5. En esset, puisque 6:2::3:1, on peut, sans changer cette proportion (Arith. 183), multiplier les antécédens par 10 & les conséquens par 5, & alors on aura 6×10: 2×5::3×10:1×5.

Il est facile de voir que ce raisonnement

s'applique à tout autre rapport.

IOO. Si deux, ou un plus grand nombre de proportions sont telles que dans le premier rapport de l'une, l'antécédent se trouve égal au conséquent de l'autre, on pourra, lorsqu'il s'agira de multiplier ces proportions par ordre, omettre les termes qui se trouveront communs d'antécédent à conséquent; par exemple, si on a les deux proportions

6:4::12: 8

on pourra conclure 6:3::12×20:8×15.

Car quand on admettroit le multiplicateur commun 4, le rapport de 6 x 4 à 4 x 3 qu'on auroit alors, ne différeroit pas du rapport de 6 à 3 (Arith. 170) que l'on a en omettant ce facteur.

De même si on a 6:4::12: 8
4:3::20:15
3:7::21:49

on en conclura 6:7:: 12×20×21:8×15×49.

La même chose aura lieu pour les seconds rapports, & par la même raison.

Cette observation est utile pour trouver le rapport de deux quantités, lorsque ce rapport doit être composé; parce qu'alors on compare chacune de ces quantités à d'autres quantités qu'on emploie comme auxiliaires, & qui ne doivent plus rester après la démonstration.

Nous allons, maintenant, transporter

E 2

aux lignes, les connoissances que nous avons tirées des nombres, sur les proportions. Mais pour rendre nos démonstrations plus courtes, & plus générales, nous ne donnerons aucune valeur particuliere à ces lignes, sinon dans quelques applications; au reste on peut toujours s'aider par des comparaisons avec des nombres.

Les rapports que nous considérons ici font les rapports géométriques. Ainsi quand nous dirons une telle ligne est à une telle ligne, comme 5 est à 4, par exemple, on doit entendre que la premiere contient la

seconde, autant que 5 contient 4.

101. Si sur un des côtés AZ d'un angle quelconque ZAX (Fig. 55), on marque les parties égales AB, BC, CD, DE, &c. de telle grandeur & en tel nombre qu'on voudra; & si après avoir tiré à volonté, par l'un F des points de division, la ligne FL qui rencontre le côté AX en L, on mene par les autres points de division, les lignes BG, CH, DI, EK, &c. paralleles à FL; je dis que les parties AG, GH, HI, &c. du côté AX, seront aussi égales entr'elles.

Menons par les points G, H, I, &c. les lignes GM, HN, IO, &c. paralleles à AZ; les triangles ABG, GMH,

HNI, IOK, &c. feront tous égaux entr'eux; car 1°. les lignes GM, HN, IO, &c. font chacune, égales à AB, puisque (82) elles sont égales à BC, CD, DE, &c; 2°. les angles GMH, HNI, IOK, &c. sont tous égaux entr'eux, puisqu'ils sont tous égaux à l'angle ABG (43); 3°. les angles MGH, NHI, OIK, &c. sont tous égaux entr'eux, puisqu'ils sont tous égaux entr'eux, puisqu'ils sont tous égaux à l'angle BAG (43).

Tous les triangles BAG, MGH, NHI, &c. ont donc un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun; ils font donc tous égaux; donc les côtés AG, GH, HI, &c. de ces triangles font tous égaux entre eux; donc la ligne AX est, en effet, divisée

en parties égales, par les paralleles.

Il est donc évident que si AB est telle partie que ce soit de AG, BC sera une semblable partie de GH, CD sera une semblable partie de HI; si, par exemple, AB est les $\frac{2}{3}$ de AG, BC sera les $\frac{2}{3}$ de AG

GH, & ainsi de suite.

Il en sera de même de 2, 3, 4, &c. parties de AF comparées à 2, 3, 4, &c. parties de AL; donc une portion quelconque AD ou DF de la ligne AF, est même partie de la portion correspondante AI

ou IL de la ligne AL, que AB l'est de AG, c'est-à-dire; que...

AD: AI:: AB: AG &DF: IL:: AB: AG

On peut dire de même, que AF: AL::

AB:AG;

Donc (à cause du rapport de AB:AG commun à ces trois proportions) on peut dire que . . . AD:AI::DF:IL

& AD: AI :: AF : AL

pris à volonté sur un des côtés AF d'un triangle AFL, on mene une ligne DI parallele au côté FL; les deux côtés AF, AL seront coupés proportionnellement, c'est-à-dire, qu'on aura toujours AD:AI::DF:IL

& AD: AI:: AF: AL ou bien, en échangeant les places des deux

moyens (Arith. 182),

AD: DF:: AI: IL & AD: AF:: AI: AL

quel que foit d'ailleurs l'angle FAL.

En effet on peut toujours concevoir le côté AF coupé en tel nombre de parties égales qu'on voudra, & par conféquent en un nombre infini de parties égales : or dans ce cas le point D ne pouvant manquer d'être un des points de division, le raisonnement

de l'article précédents'applique ici mot à mot.

103. Donc; 1º. Si d'un point A pris à volonte hors de la ligne GL (Fig. 57) on tire à différens points de cette ligne, plusieurs lignes AG, AH, AI, AK, AL; toute parallele BF à la ligne GL, coupera toutes ces lignes, en parties proportionnelles, c'està-dire, qu'on aura....

AB: BG:: AC: CH:: AD: DI:: AE: EK:: AF: FL & AB: AG:: AC: AH:: AD: AI:: AE: AK:: AF: AL

Car en considérant successivement les angles GAH, GAI, GAK, GAL, comme on a fait l'angle FAL dans la Figure 56, on démontrera de la même maniere, que tous ces rapports sont égaux.

104. 2°. La ligne AD (Fig. 56*) qui divise en deux parties égales un angle BAC d'un triangle, coupe le côté oppose BC, en deux parties BD, DC, proportionnelles aux côtés correspondans AB, AC; c'est-à-dire, de maniere qu'on a BD : DC : : AB : AC.

Car si par le point B, on mene BE parallele à AD, & qui rencontre CA prolongé, en E; les lignes CE, CB, étant alors coupées proportionnellement (102) on aura BD:

CD::AE:AC.

Or il est facile de voir que A E est égale à AB; car à cause des paralleles AD & BE, l'angle E est égal à l'angle DAC (37), & l'angle E B A est égal à son alterne BAD (38); donc puisque DAC & BAD sont égaux comme étant les moitiés de BAC, les angles E & EBA seront égaux; donc les côtés AE & AB sont aussi égaux; donc la proportion BD: CD:: AE: AC, se change en celle ci BD: CD:: AB: AC.

(Fig. 56), proportionnellement, aux points D&I, c'est-à-dire, de maniere que AF: AD:: AL: AI, la ligne DI sera parallele

à FL.

Car la partie de AL que couperoit la parallele menée du point D, doit (102) être contenue dans AL, autant que AD l'est dans AF; or, par la supposition, AI est contenue dans AL précisément ce même nombre de fois ; donc cette partie ne peut être autre que AI.

106. Donc si on coupe proportionnellement aux points B, C, D, E, F (Fig. 57), les tignes AG, AH, AI, AK, AL, menées du point A à différens points de la ligne GL, la ligne BCDEF qui passera par tous ces points, sera une ligne droite parallele à GL.

107. Les propositions enseignées, (102 & suiv.) sont également vraies, lors-

que la ligne BF, au lieu d'être entre le point A& la ligne GL, comme dans la Figure 57, tombe au-delà du point A, comme dans la Figure 58. Car tout ce qui a été dit de la Figure 55, & qui fert de base aux propositions établies (102 & suiv.), auroit également lieu pour les paralleles qui couperoient ZA & XA prolongées dans la Figure 55.

De la similitude des Triangles.

108. On appelle côtés homologues de deux triangles, ou en général, de deux figures semblables, ceux qui ont des positions semblables, chacun dans la figure à laquelle il appartient.

109. Deux triangles qui ont les angles égaux chacun à chacun, ont les côtés homologues proportionnels, & font, par confé-

quent, semblables.

Si les deux triangles ADI, AFL (Fig. 59 & 60), font tels que l'angle A du premier foit égal à l'angle A du fecond l'angle D égal à l'angle F, & l'angle I égal à l'angle L, je dis qu'on aura AD: AF::AI:AL::DI:FL.

Car puisque l'angle A du premier est égal à l'angle A du second, on peut appliquer ces deux triangles l'un sur l'autre de la maniere représentée dans la Figure 56; alors puisque l'angle D est égal à l'angle F, les lignes DI & FL seront paralleles (42); donc selon ce qui a été dit (102), on aura AD: AF: : AI: AL.

Tirons maintenant par le point I, la droite IH parallele à AF; selon ce qui a été dit (102), on voit que AI: AL::FH:FL, (ou à cause que FH est égal à DI (82)::DI:FL; donc AD: AF::AI:AL::DI:FL.

Comme on peut échanger les places des moyens, on peut dire aussi AD:AI::AF:

AL, & AI: DI:: AL: FL.

I 10: Puisque (74) lorsque deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un autre triangle, le troisieme angle est nécessairement égal au troisieme angle; concluons en que deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont deux angles égaux chacun à chacun.

ont les côtés paralleles, & qui font tournés d'un même côté, font égaux; donc deux triangles qui ont les côtés paralleles, ont les angles égaux chacun à chacun, & ont, par conséquent, (109) les côtés proportionnels.

Donc aussi deux triangles qui ont les côtés

perpendiculaires chacun à chacun, ont aussi ces mêmes côtés proportionnels; car si on fait faire un quart de révolution, à l'un de ces triangles, ses côtés deviendront paralleles à ceux du second.

rectangle BAC (Fig. 43), on abaisse une perpendiculaire AD sur le côté opposé BC (qu'on appelle hypothénuse), 1°. les deux triangles ADB, ADC seront semblables entr'eux & au triangle BAC. 2°. La perpendiculaire AD sera moyenne proportionnelle entre les deux parties BD & DC de l'hypoténuse. 3°. Chaque côté AB ou AC de l'angle droit, sera moyen proportionnel entre l'hypothénuse & le segment correspondant BD ou DC.

Car les deux triangles ADB, ADC, ont chacun un angle droit en D, comme le triangle BAC en a un en A; d'ailleurs ils ont de plus chacun un angle commun avec ce même triangle BAC, puisque l'angle B appartient tout à la fois au triangle ADB & au triangle BAC; pareillement l'angle C appartient tout à la fois au triangle ADC & au triangle BAC; donc (110) ces trois triangles sont semblables. Donc (109) comparant les côtés homologues des deux triangles ADB & ADC,

on attra ::::::...

BD:AD::AD:DC

deux triangles ADB, BAC, on aura

BD: AB:: AB: BC

enfin, comparant les côtés homologues des triangles ADC & BAC; on aura....

CD: AC:: AC:BC

où l'on voit que AD est (Arith. 174) moyenne proportionnelle entre BD & DC; AB moyenne proportionnelle entre BD & BC; & enfin AC moyenne proportionnelle entre CD & BC.

i 13. Deux triangles qui ont un angle égal compris entre deux côtés proportionnels, ont aussi les deux autres angles égaux, &

font, par confequent, semblables.

Si les deux triangles ADI, AFL (Fig. 59 & 60), sont tels que l'angle A du premier soit égal à l'angle A du second, & qu'en même tems les côtés qui comprennent ces angles, soient tels qu'on ait AD: AF: AI: AL; je dis qu'ils seront semblables, c'est-à-dire, qu'ils auront les autres angles égaux chacun à chacun, & leurs troisiemes côtés DI & FL en même rapport que AD & AF, ou que AI & AL. Car on peut appliquer l'angle A du

triangle ADI fur l'angle A du triangle AFL, de la maniere représentée par la Figure 56. Or puisqu'on suppose que AD: AF:: AI: AL, les deux droites AF & AL sont donc coupées proportionnellement aux points D & I; donc DI est parallele à FL (105); donc (37) l'angle AFL est égal à l'angle ADI, & l'angle ALF égal à l'angle AID.

Delà & de ce qui a été dit (109), il suit que DI: FL: : AD: AF:: AI: AL.

I I 4. Deux triangles qui ont leurs trois côtés homologues proportionnels, ont les angles égaux chacun à chacun, & sont, par

conséquent, semblables.

Si on suppose (Fig. 61 & 62) que DE AB::EF:BC::DF:AC; je dis que l'angle D est égal à l'angle A, l'angle E égal à l'angle E égal à l'angle E égal à l'angle E égal à l'angle E

gle C.

Imaginons qu'on ait construit sur DE, un triangle DGE, dont l'angle DEG soit égal à l'angle B, & l'angle GDE à l'angle A; le triangle DEG sera semblable au triangle ABC (110); donc (109) DE: AB: GE: BC: DG: AC; mais par la supposition on a DE: AB: EF: BC: DF: AC; donc à cause du rapport com-

mun de DE:AB, on aura ces deux proportions:

GE:BC::EF:BC& DG:AC::DF:AC

Donc, puisque les deux conséquens sont égaux entr'eux dans chacune de ces deux proportions, les antécédens seront aussi égaux entr'eux; donc GE est égal à EF, & DG égal à DF. Le triangle DEG a donc ses trois côtés égaux à ceux du triangle DEF; il est donc (83) égal à ce triangle DEF; or on vient de voir que le triangle DEF; or on vient de voir que le triangle DEF est suffi semblable à ABC; donc DEF est aussi semblable à ABC.

115. Nous avons prouvé ci-dessus (111) que quand la ligne DI (Fig. 56), est parallele au côté FL, les deux triangles ADI, AFL sont semblables; comme cette vérité a lieu, de quelque grandeur que puisse être l'angle A, on doit donc conclure (Fig. 57) que les triangles AGH, AHI, AIK, AKL, sont semblables aux triangles ABC, ACD, ADE, AE F chacun à chacun, & que par conséquent, (109) KL: EF: AK: AE: KI: DE: AI: AD: IH:

coupent GL, c'est-à-dire, en parties de GL, de la même maniere qu'elles coupent GL, c'est-à-dire, que si d'un point A, on tire à dissérens points d'une ligne droite GL, plusieurs autres lignes droites; ces lignes couperont toute parallele à GL, de la même maniere qu'elles coupent GL, c'est-à-dire, en parties qui auront entr'elles les mêmes rapports que les parties correspondantes de GL.

d'exposer, sont la base de toutes les parties des Mathématiques théoriques ou pratiques. Comme il importe de se rendre ces principes samiliers, nous insisterons un peu sur leur usage, tant par cette vue, que parce que cela nous sournira l'occasion d'expliquer plusieurs pratiques

utiles.

fournit un moyen bien naturel de diviser une ligne donnée en parties égales, ou en parties qui aient entr'elles des rapports donnés. Supposons que AR (Fig. 55) soit une ligne qu'on veut diviser en deux parties qui aient entr'elles un rapport

donné, par exemple, celui de 7 à 3, on tirera par le point A, & fous tel angle qu'on voudra, une ligne indéfinie AZ, & ayant pris arbitrairement une ouverture de compas AB, on la portera dix fois le long de AZ; je suppose que Q soit l'extrémité de la derniere partie; on joindra les extrémités Q & R de la ligne AQ, & de la ligne donnée AR; alors si par le point D, extrémité de la troisieme division, on tire DI parallele à QR, la ligne AR sera divisée en deux parties RI & AI qui feront entr'elles :: 7:3, car (101 & 102) elles sont entr'elles :: DQ:AD que l'on a faites de 7 & de 3 parties.

On voit par-là que si l'on vouloit diviser la ligne AR en un plus grand nombre de parties, par exemple, en 5 parties qui fussent entr'elles comme les nombres 7, 5, 4, 3, 2: on ajouteroit tous ces nombres entr'eux, ce qui donneroit 21; on porteroit 21 ouvertures de compas sur la ligne AZ, & on tireroit des paralleles à la ligne QR par les extrémités de la 7°,

5e, 4e, 3e, 2e division.

en lignes, on mettroit toutes ces lignes bout-à-bout sur la ligne AZ.

On

On voit donc ce qu'il y auroit à faire, si l'on vouloit diviser la ligne AR en par-

ties égales.

Mais quand les parties de la ligne qu'on doit diviser, doivent être petites, ou quand cette ligne elle - même est petite, le plus léger désaut dans les paralleles influe beaucoup sur l'égalité ou l'inégalité des parties, c'est pourquoi il ne sera pas inutile d'exposer la méthode suivante.

119. fg (Fig. 63.) est la ligne qu'il s'agit de divifer en parties égales, en 6, par exemple : on tirera une ligne indéfinie BC sur laquelle on portera six fois de suite une même ouverture de compas. arbitraire : foit AC la ligne qui comprend ces six parties; on décrira sur A C un triangle équilatéral BAC, en décrivant des deux points B & C comme centres ; & de l'intervalle BC comme rayon, deux arcs qui se coupent en A. Sur les côtés AB, AC, on prendra les parties AF, AG égales chacune à fg; & ayant tiré FG; cette ligne sera égale à f g; on menera du point A à tous les points de division de BC, des lignes droites, qui couperont FG de la même maniere que BC est coupée. GÉOMÉTRIE.

Car ces lignes AF, AG étant égales entr'elles, & les lignes AB, AC aussi égales entr'elles, on a AB:AF::AC:AG; donc AB, AC sont coupées proportionnellement en F & G; donc FG est parallele à BC, & par conséquent (111) le triangle FAG est semblable à ABC; donc FAG est équilatéral; donc AG est égal à AF; & par conséquent à fg; de plus FG étant parallele à BC, ces deux lignes (115) doivent être coupées proportionnellement par les lignes menées du

point A à la droite B C.

Ce que nous venons d'exposer peut servir à former & à diviser l'échelle qui doit servir lorsqu'on veut réduire une sigure, du grand au petit; mais l'échelle la plus commode dans un grand nombre d'opérations, est celle qu'on appelle échelle de dixme: voici comment elle se construit. Aux extrémités A & B de la ligne AB (fig. 64) qu'on veut diviser en 100 parties, on éleve les perpendiculaires AC, BD sur chacune desquelles on porte dix ouvertures de compas égales entr'elles, mais de grandeur arbitraire; ayant tiré CD, on divise AB en dix parties, & on porte ces parties sur CD, après quoi

on tire des transversales, comme on le voit dans la figure; & par les points de division correspondans de CA & de BD; on tire des lignes droites qui sont autant de paralleles à AB; alors on est dans le même cas que si l'on avoit divisé AB en 100 parties: si l'on veut, par exemple; avoir 47 parties dont AB en contient 100, je prends sur la ligne qui passe au n° 7, la partie 7H depuis CA jusqu'à la transversale qui passe par le n° 40, & ainsi pour tout autre nombre.

En effet, à cause des triangles semblables C_7v , C_1Ax , il est évident que 7vcontient 7 parties dont A_1x en contiendroit 10; donc puisque v_1H contient 4 intervalles égaux à A_1x , la ligne entiere 7_1H vaut 47 parties dont A_1x en contiendroit 10, c'est-à-dire, 47 parties dont A_1x en

contiendroit 100.

peut servir à trouver une quatrieme proportionnelle à trois lignes données ab, cd, ef (fig. 56) c'est-à-dire, une ligne qui soit le quatrieme terme d'une proportion dont les trois premiers seroient ab, cd, ef. Pour cet esset, après avoir tiré deux droites indésinies AF, AL, qui fassent entr'elles

tel angle qu'on voudra, on portera ab de A en D, & cd de A en F; on portera pareillement ef de A en I; & ayant joint les deux points D & I par la droite DI. on menera par le point F la ligne F L parallele à DI qui déterminera AL pour la

quatrieme proportionnelle cherchée.

On peut aussi, en vertu de la proposition enseignée (109), s'y prendre de cette autre maniere. Prendre sur une ligne indéfinie AF (fig. 56), les deux parties AD, AF égales à ab, cd, respectivement; & ayant tiré DI égal à ef, & sous tel angle qu'on voudra, on tirera par le point A & le point I, la droite A L que l'on coupera par une ligne FL parallele à DI; cette paral-

lele sera le quatrieme cherché.

Quand les deux termes moyens d'une proportion font égaux, le quatrieme terme s'appelle, alors, troisieme proportionnel; parce qu'il n'y a que trois quantités différentes dans la proportion. Ainsi quand on demande une troisieme proportionnelle à deux lignes données, il faut entendre qu'on demande le quatrieme terme d'une proportion dans laquelle la feconde des deux lignes données fait l'office des deux moyens, & l'opération est la

de même que celle qu'on vient d'enseigner.

nt 121. Les proportions enseignées (109; nt 113 & 114) peuvent servir à résoudre ce problème général; Etant données trois des six choses (angles & côtés) qui entrent dans un triangle, trouver les trois autres, pourvu que parmi les trois choses connues il y ait un côté.

Nous allons en donner quelques exem-

ples.

Supposons qu'étant au point B (fig. 65) dans la campagne, on veut savoir quelle distance il y a de ce point B à un objet

A dont on ne peut approcher.

On plantera un piquet à une certaine distance BC que l'on mesurera, & qu'on sera à peu-près égale à BA estimée grossiérement. Puis avec le graphometre que nous avons décrit (23), on mesurera les angles ABC, ACB que sont avec la ligne BC les deux lignes qu'on imaginera aller de ses extrémités au point A. Cela posé, on tirera sur le papier une ligne bc (fig. 66) qu'on fera d'autant de parties d'une échelle que l'on construira arbitrairement, d'autant de parties, dis-je, qu'on a trouvé de pieds dans BC, si l'on a messuré en pieds; & avec le rapporteur

décrit (22) on fera au point b, un angle qui ait autant de degrés qu'on en a trouvé à l'angle B; & au point c un angle qui ait autant de degrés qu'on en a trouvé à l'angle C; alors les deux lignes ab, ac se rencontreront en un point a qui représentera le point A; ensorte que si vous mesurez ab sur votre échelle, le nombre de parties que vous lui trouverez, sera le nombre de pieds que contient AB. Car les deux angles b & c ayant été saits égaux aux deux angles B & C, le triangle bac est semblable au triangle BAC (110), & par conséquent leurs côtés sont proportionnels.

C'est ainsi qu'on peut mesurer la distance d'une Isle à une Côte, lorsqu'on peut obferver cette Isle de deux points de cette Côte, dont la distance seroit connue.

122. Par la proposition démontrée (114) on peut se dispenser de mesurer les angles, dans le cas dont nous venons de parler. En effet, il suffit, après avoir planté un piquet en un point E(fig. 65) qui soit sur l'alignement des points A & B, & un autre en un point F qui soit sur l'alignement des deux points A & C, il suffit, dis-je, de mesurer les lignes B C, B E, C E, B F & C F; alors on fera un triangle b e c

(fig. 66) dont les côtés bc, be, ce aient autant de parties d'une même échelle, que BC, BE, CE ont de pieds; on fera de même sur bc un autre triangle bc f dont les côtés bf, cf, aient autant de parties de l'échelle, que BF& CF ont de pieds; alors prolongeant les côtés be & cf, ils se rencontreront en un point a, qui représentera le point A; ensorte que mesurant b a sur l'échelle, on jugera par le nombre de parties qu'on trouvera, combien de pieds doit avoir AB.

En effet, le triangle bec ayant les côtés proportionnels à ceux du triangle BEC, ces deux triangles doivent avoir les angles égaux; donc l'angle EBC ou ABC est égal à l'angle ebc ou abc: la même raison prouve que l'angle FCB ou ACB est égal à l'angle fcb ou acb; donc les deux triangles ACB & acb sont semblables.

On voit en même tems, que par cette construction on peut déterminer les angles ABC & ACB en mesurant, avec le rapporteur, les angles abe & acb sur le papier.

Au reste, quoique ces expédiens & beaucoup d'autres qu'on peut facilement imaginer d'après eux, puissent être sou-

F 4

vent utiles; nous ne nous y arrêterons pas plus long-tems, parce que la Trigonométrie que nous enseignerons par la suite; nous sournira des moyens plus expéditiss & plus susceptibles de précision; car; quoique les opérations que nous venons de décrire, soient rigoureusement exactes dans la théorie, elles ne donnent, cependant, qu'une exactitude assez bornée dans la pratique, parce que les erreurs qu'on peut commettre dans la figure abc, toutes petites qu'elles puissent être, peuvent influer sensiblement sur les conclusions qu'on en tire pour la figure ABC qui est toujours incomparablement plus grande.

Des Lignes proportionnelles considérées dans le Cercle.

en raison inverse, ou réciproque, lorsque pour former une proportion avec les parties de ces lignes, les deux parties de l'une se trouvent être les extrêmes, & les deux parties de l'autre, les moyens de la proportion.

Et deux lignes sont dites réciproque-

ment proportionnelles à leurs parties, lorfqu'une de ces lignes & sa partie forment les extrêmes, tandis que l'autre ligne & sa

partie forment les moyens.

qui se coupent dans le cercle, en quelque point E que ce soit, & sous quelque angle que ce soit, se coupent toujours en raison réciproque. C'est-à-dire, que AE: BE:: DE: CE.

Car si l'on tire les cordes AB, CD, on forme deux triangles BEA, CED qu'il est aisé de démontrer être semblables, puisqu'outre l'angle BEA égal à CED (20) l'angle ABE ou ABD est égal à l'angle DCE ou DCA; car ces deux angles ont leur sommet à la circonférence; & s'appliquent sur le même arc AD (63). Donc les triangles BEA & CED sont semblables (110); donc ils ont leurs côtés homologues proportionnels, c'est-à-dire, que AE: BE:: DE: CE; où l'on voit que les parties de la corde AC sont les extrêmes; & les parties de la corde BD sont les moyens.

de démontrer, a lieu, quelque part que soit le point E, & sous quelque angle que

fe coupent les deux cordes AC & BD; elle a donc lieu aussi lorsque les deux cordes (fig. 68) sont perpendiculaires l'une à l'autre, & que l'une des deux, AC, par exemple, passe par le centre; or, dans ce cas, la corde BD étant coupée en deux parties égales (51), les deux termes moyens de la proportion AE : BE :: DE : CE, deviennent égaux, & la proportion se change en cette autre AE : BE :: BE : CE; donc toute perpendiculaire BE abaissée d'un point B de la circonférence, sur le diametre, est moyenne proportionnelle entre les deux parties AE, CE de ce diametre.

applications utiles. Nous n'en exposerons qu'une pour le présent. C'est pour trouver une moyenne proportionnelle entre deux li-

gnes données, a e, ec (fig. 70).

On tirera une droite indéfinie AC fur laquelle on placera bout à bout, deux lignes AE, EC égales aux lignes Ae, eC; & ayant décrit fur la totalité AC comme diametre, le demi-cercle ABC, on élevera au point de jonction E, la perpendiculaire EB fur AC; cette perpendiculaire fera la moyenne proportionnelle demandée.

127. Deux sécantes AB, AC (fig. 69) qui partant d'un même point A hors du cercle, vont se terminer à la partie concave de la circonférence, sont toujours réciproquement proportionnelles à leurs parties extérieures AD, AE, à quelque endroit que soit le point A hors du cercle, & quelque angle que fassent entr'elles ces deux sécantes.

Concevez les cordes CD & BE, vous aurez deux triangles ADC, AEB dans lesquels 1°, l'angle A est commun: 2°, l'angle B est égal à l'angle C, parce que l'un & l'autre ont leur sommet à la circonférence, & embrassent le même arc DE (63); donc (110) ces deux triangles sont semblables, & ont par conséquent les côtés proportionnels; donc AB:AC:AE:AD, où l'on voit que la sécante AB & sa partie extérieure AD forment les extrêmes, tandis que la sécante AC & sa partie extérieure AE forment les moyens.

128. Puisque cette proposition est vraie, quel que soit l'angle BAC; si l'on conçoit que le côté AB demeurant fixe, le côté AC tourne autour du point Apour s'ecarter de AB, les deux points de section E & C s'approcheront continuellement l'un de l'autre; jusqu'à ce qu'enfin la droite AC tombant sur la tangente AF, ces deux points se consondront, & AC, AE deviendront chacune égale à AF; ensorte que la proportion AB:AC::AE:AD deviendra AB:AF::AF:AD; donc

129. Si d'un point A, pris hors du cercle, on mene une sécante quelconque AB & une tangente AF, cette tangente sera moyenne proportionnelle entre la sécante AB & la partie extérieure AD de cette même sécante.

130. Cette proposition peut, entre autres usages, servir à couper une ligne en moyenne & extrême raison. On dit qu'une ligne AB (fig. 71) est coupée en moyenne & extrême raison; lorsqu'elle est coupée en deux parties AC, BC, telles que l'une BC de ces parties est moyenne proportionnelle entre la ligne entiere AB & l'autre partie AC, c'est-à-dire, telles que l'on ait AC: BC: BC: BC: AB.

Voici comment on y parvient. On éleve à l'une A des extrémités, une perpendiculaire AD égale à la moitié de AB: du point D comme centre, & d'un rayon égal à AD; on décrit une circonférence qui coupe en E la ligne BD qui joint les deux points B & D. Enfin on porte BE de B en C, & la ligne AB est coupée en moyenne & extrême raison, au point C.

En effet, la ligne AB étant perpendiculaire fur BD, est tangente (48); & puisque BF est sécante, on a (129) BF: AB:: AB: BE ou BC. Donc (Arith. 185) BF—AB: AB—BC:: AB: BC; or AB est égal à FE, puisque AB est double de AD; donc BF—ABest égal à BE ou BC; & comme AB—BC est AC, on a donc BC: AC:: AB: BC, ou (Arith. 181) AC:BC:: BC: AB.

Des Figures semblables.

131. Deux figures d'un même nombre de côtés, sont dites semblables, lorsqu'elles ont les angles homologues égaux; & les côtés homologues proportionnels.

Les deux figures ABCDE, abcde, (fig. 72 & 73) font femblables si l'angle A est égal à l'angle a; l'angle B égal à l'angle b; l'angle C, égal à l'angle c, & ainsi de suite; & si en même tems, le côté AB contient le côté ab, autant que BC contient bc, autant que CD contient cd, & ansi de suite.

Ces deux conditions sont nécessaires à

la fois, dans les figures de plus de trois côtés. Il n'y a que dans les triangles où l'une de ces conditions suffise, parce qu'elle entraı̂ne nécessairement l'autre (109 & 114).

132. Si de deux angles homologues A & a, de deux polygones semblables, on mene des diagonales AC, AD, ac, ad aux autres angles; les deux polygones seront partagés en un même nombre de triangles semblables

chacun à chacun.

Car l'angle B est (par la supposition) égal à l'angle b & le côté AB: ab:: BC: bc; donc les deux triangles ABC, abc qui ont un angle égal compris entre deux côtés proportionnels, sont semblables (113); donc l'angle BCA est égal à l'angle

bca, & AC: ac:: BC: bc.

Si des angles égaux BCD, bcd, on ôte les angles égaux BCA, bca, les angles restans ACD, acd, seront égaux. Or BC: bc::CD:cd; donc, puisqu'on vient de prouver que BC:bc::AC:ac, on aura CD:cd::AC:ac; donc les deux triangles ACD, acd sont aussi semblables, puisqu'ils ont un angle égal compris entre deux côtés proportionnels. On prouvera la même chose, & de la même maniere,

pour les triangles ADE & ade, & pour tous les autres triangles qui suivroient, si ces polygones avoient un plus grand nombre de côtés.

133. Si deux polygones ABCDE; abcde sont composés d'un même nombre de triangles semblables chacun à chacun, & semblablement disposés, ils seront semblables.

Car les angles B & E sont égaux aux angles b & e, dès que les triangles sont femblables; & par cette même raison, les angles partiels BCA, ACD, CDA, ADE sont égaux aux angles partiels b ca; acd, cda, ade; donc les angles totaux BCD, CDE font égaux aux angles totaux bed, ede, chacun à chacun. D'ailleurs la similitude des triangles fournit cette suite de rapports égaux AB: ab:: BC: bc:: AC: ac:: CD: cd:: AD: ad:: DE: de:: AE: ae; ne tirant de cette suite, que les rapports qui renferment les côtés des deux polygones, on a AB: ab:: BC: bc:: CD: cd:: DE: de:: AE: ae. Donc ces polygones ont aussi les côtés homologues proportionnels; donc ils font femblables.

Donc pour construire une figure semblable à une figure proposée ABCDE (fig. 72), & qui ait pour côté homologue à AB, une ligne donnée; on portera cette ligne donnée fur AB, de A en f; par le point f, on tirera fg parallele à BC, & qui rencontre AC en g; par le point g, on menera gh parallele à CA, & qui rencontre AD en h; enfin par le point h, on tirera hi parallele à DE, & l'on aura le polygone Afghi femblable à ABCDE.

134. Les contours de deux figures semblables sont entr'eux comme les côtés homologues de ces figures; c'est-à-dire, que la somme des côtés de la figure ABCDE contient la somme des côtés de la figure abcde, autant que le côté AB contient le côté ab.

Car dans la suite de rapports égaux AB: ab::BC:bc::CD:cd::DE:de::AE: ae, la somme des antécédens, est (Arithinalis), à la somme des conséquens, comme un antécédent est à son consequent, :: AB:ab; or il est évident que ces sommes sont les contours des deux figures.

135. Si l'on conçoit la circonférence ABCDEFGH (fig. 74) divisée en tel nombre de parties égales qu'on voudra; & si ayant tiré du centre I, aux points de division, des rayons IA, IB, &c. on décrit d'un autre rayon Ia, la circonférence

rence abcdefgh, rencontrée par ces rayons aux points a, b, c, d, &c; il est évident que si, dans chaque circonférence, on joint les points de division par des cordes, on formera deux polygones semblables; car les triangles ABI, abI, &c, font femblables, puisqu'ils ont une angle commun en I compris entre deux côtés proportionnels; car IA étant égal à IB. & Ia égal à Ib, on a évidemment AI: BI::aI:bI, & la même chose se démontre de même pour les autres triangles. Delà & de ce qui vient d'être dit (134), on conclura donc que le contour ABCDEFGH eft au contour abcdefgh:: AB: ab, ou (à cause des triangles semblables ABI, abI) :: AI: aI. Comme cette similitude ne dépend point du nombre des côtés de ces deux polygones, elle aura donc encore lieu lorsque le nombre des côtés de chacun sera multiplié à l'infini: or dans ce cas on conçoit qu'il n'y a plus aucune différence entre la circonférence & le polygone inscrit; donc les circonférences mêmes ABCDEFGH, abcdefgh feront entr'elles :: AI: aI, c'est-à-dire, comme leurs rayons, & par conféquen aussi comme leurs diametres.

GÉOMÉTRIE.

136. Concluons donc, 1°, qu'on peut regarder la circonférence du cercle comme un polygone régulier d'une infinité de côtés.

20. Les cercles sont des figures semblables.

3°. Les circonférences des cercles sont entr'elles comme leurs rayons, ou comme leurs diametres.

137. En général, si dans deux polygones femblables, on tire deux lignes également inclinées à l'égard de deux côtés homologues, & terminées à des points semblablement placés à l'égard de ces côtés, ces lignes qu'on appelle lignes homologues, seront entr'elles dans le rapport de deux côtés homologues quelconques. Car dès qu'elles font des angles égaux avec deux côtés homologues, elles feront aussi des angles égaux avec deux autres côtés homologues quelconques. puisque les angles des deux polygones semblables, sont égaux chacun à chacun; or si dans ce cas elles n'étoient pas dans le même rapport que deux côtés homologues, il est facile de sentir que les points où elles se terminent, ne pourroient pas être semblablement placés comme on le suppose.

138. C'est sur les principes que nous

venons de poser, concernant les figures semblables, que porte, en grande partie, l'art de lever les plans. Nous disons, en grande partie, parce que, lorsque l'espace dont il s'agit de former le plan, est d'une très grande étendue, comme l'Europe, la France, &c, l'art d'en fixer les points principaux tient à d'autres connoissances, dont ce n'est point encore ici le lieu de parler. Mais pour les détails d'un pays, d'une côte, d'une rade, &c, on peut les déterminer & les représenter ensuite sur un plan, de la maniere que nous allons décrire. Observons auparavant que nous supposons ici, que tous les angles qu'il va être question de mesurer, sont tous dans un même plan horizontal, ou à peuprès. S'ils n'y étoient point, il faudroit, avant de former le plan, les y réduire; nous en donnerons les moyens dans la Trigonométrie.

Supposons donc que A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, (Fig. 75) soient plusieurs objets remarquables dont on veut représenter

les positions respectives sur un plan.

On dessinera grossiérement sur un papier, ces objets, dans les positions qu'on leur juge à l'œil; & pour cet effet, on se transportera aux différents lieux où il sera nécessaire pour prendre une connoissance légere de tous ces objets. Ce premier dessin qu'on appelle un croquis, servira à marquer les différentes mesures qu'on prendra dans le cours des opérations.

On mesurera une base AB, dont la longueur ne soit pas moindre que la dixieme ou la neuvieme partie de la distance des deux objets les plus éloignés qu'on puisse voir de ses extrémités, & qui soit telle en même-temps, que de ces mêmes extrémités, on puisse appercevoir le plus grand nombre d'objets que faire se pourra; alors avec un instrument propre à mesurer les angles, avec le graphometre, par exemple, on mesurera au point A les angles EAB, FAB, GAB, CAB, DAB que font au point A avec la ligne A B. les lignes qu'on imaginera menées de ce point, aux objets E, F, G, C, D que je suppose pouvoir être apperçus des extrémités A & B de la base. On mesurera de même au point B, les angles EBA, FBA, GBA, CBA, DBA, que font en ce point, avec la ligne AB, les lignes qu'on imaginera menées de ce même point B, aux

mêmes objets que ci-dessus. S'il y a des objets comme H, I, qu'on n'ait pas pu voir des deux extrémités A & B, on se transportera en deux des lieux E & F qu'on vient d'observer, & d'où l'on puisse voir ces deux points H & I; alors regardant EF comme une base, on mesurera les angles HEF, IEF, HEF, IFE. que font avec cette nouvelle base, les lignes qui iroient de ses extrémités aux deux objets H & I; enfin s'il y a quelqu'autre objet, comme K, qu'on n'ait pu voir ni des extrémités de AB, ni de celles de EF, on prendra encore pour base quelque autre ligne comme FG qui joint deux des points observés, & on mesurera de même à ses extrémités les angles KFG, KGF.

Toutes ces opérations faites, & après avoir déterminé & construit l'échelle du plan qu'on se propose de faire, on tirera fur ce plan, une ligne a b qu'on fera d'autant de parties de l'échelle, que l'on a trouvé de toises ou de pieds dans AB, selon qu'on aura mesuré en toises ou en pieds. On fera ensuite au point a, avec le rapporteur, un angle bae, d'autant de degrés & minutes qu'on en a trouvé pour

BAE; & au point b, un angle eb a d'autant de degrés & minutes qu'on en a trouvé à l'angle EBA; les deux lignes ae, be, qui formeront ces angles avec ab, se couperont en un point e qui représentera, sur la carte, la position de l'objet E sur le terrein; car, par cette construction, le triangle a be fera femblable au triangle ABE. puisqu'on a fait deux angles de celui-là égaux à deux angles de celui-ci (110). On se conduira précisément de la même maniere pour déterminer les points f, g, d, c qui doivent représenter les points ou objets F, G, D, C. Pour avoir ensuite les points h, i & k, on tirera les lignes ef & fg que l'on considérera comme bases; & on déterminera la position des points h & i à l'égard de ef, & du point k à l'égard de fg de la même maniere qu'on a déterminé celles des autres points à l'égard de ab. Bien entendu que toutes les lignes qu'on tirera dans ces différentes opérations, seront tracées au crayon seulement, parce qu'elles n'ont d'autre usage que de déterminer les points c, d, e, &c; lorfqu'ils sont une fois trouvés, on efface tout le reste.

Je ne m'arrête pas à démontrer en

détail, que les points c, d, e, f, g, h, i, k font placés entr'eux de la même manière que les objets C, D, E, F, G, &c. le font entr'eux; il fussit d'observer que les points c, d, e, f, g font (par la conftruction, placés à l'égard de a b, comme les points C, D, F, G le sont à l'égard de AB, puisque les triangles cab, dab, eab, &c. ont été faits semblables aux triangles CAB, DAB, EAB, & disposés de la même maniere; ainsi la difficulté, s'il y en a, ne peut tomber que fur les points h, i & k; or (par la contruction) les points h & i sont placés à l'égard de e f, comme les points H & I le sont à l'égard de EF; donc puisque ces deux dernieres lignes sont placées de la même maniere à l'égard des lignes a b & AB, les points h & i seront aussi placés à l'égard de a b de la même maniere que H& I le sont à l'égard de A B. Ainsi les distances respectives des points a, e, f, g, &c, mesurées sur l'échelle du plan, feront connoître les distances des objets A, E, F, G, &c.

On voit assez, sans qu'il soit nécessaire d'y insister, que cette même méthode peut servir à vérisser des points que l'on soupconneroit douteux sur une Carte, ainsi qu'à y ajouter des points qu'on auroit omis.

On peut aussi employer la boussole à déterminer la position des objets E, F, G, &c, & on l'y emploie même affez fouvent; mais alors on observe au point A, non pas les angles E A B, F A B, mais les angles que les lignes AE, AF, &c, & la base même A B, sont avec la direction de l'aiguille aimantée; on fait la même chofe au point B: & pour manquer les objets fur la carte, on tire par le point a une ligne qui représente la direction de l'aiguille aimantée, & on mene les lignes ab, ac, af, &c. de maniere qu'elles fassent avec celle-là, les angles qu'on a observés au point A; fixant ensuite la grandeur qu'on veut donner à a b, on se conduit à l'égard du point b de la même maniere qu'on a fait à l'égard du point a. Quant aux autres points H & I qui n'étoient point visibles de A & B, on les détermine à l'égard de EF, de la même maniere qu'on a déterminé les autres à l'égard de AB; enfin on marque ces points en h & i en les déterminant à l'égard de e f, de la même maniere que les autres points e, f, &c. ont été déterminés à l'égard de a b.

Au reste, on ne doit, autant qu'on le peut, lever ainsi à la boussole, que les petits détails, comme les détours d'un chemin, les sinuosités d'une riviere, &c; quand les points principaux ont été déterminés avec exactitude, on peut prendre ces détails avec une attention moins scrupuleuse, parce que les objets qu'on releve alors, étant peu distants entr'eux, l'erreur qu'on peut commettre sur les angles ne peut pas être de grande consé-

quence.

Lorsque quelques circonstances déterminent à marquer sur la carte déja construite, quelque nouveau point, il n'est pas indispensable d'observer ce point, de deux autres points connus: on le détermine souvent au contraire en observant de ce point, deux autres points connus; par exemple, supposons que le point H soit un point d'une rade où l'on a mesuré la profondeur, à la sonde; & qu'on veut marquer cette fonde, fur la carte; on obfervera du point H, les angles E H M, FHM, que font avec la direction LM de l'aiguille aimantée, les deux lignes E H, F H, qui vont à deux objets connus E, F; puis, pour marquer le point H fur la carte, on tirera à part, (Fig. 77) une ligne l m qui marque la direction de l'aiguille aimantée, & en un point n de cette ligne, on fera les angles o n m, p n m, égaux aux angles EHM, FHM; enfin par le point f on menera fh parallele à p n; & par le point e, la ligne e h parallele à n o; ces deux lignes se rencontreront au point cherché h.

Cette même méthode sert aussi à se reconnoître en mer, à la vue de deux terres. Au reste, la rose des vents, qui est marquée sur les cartes marines, sournit des expédients pour abréger quelques - unes de ces opérations; nous ne pouvons entrer dans ces détails qui appartiennent immédiatement au pilotage: il nous sussit d'exposer les principes sur lesquels ces

différentes pratiques sont fondées.

Observons, cependant, qu'on ne doit déterminer les sondes, de cette maniere, que quand les circonstances ne permettent pas de faire autrement; car quelque exercé qu'on puisse être à se servir du compas de variation, on ne parvient jamais à relever du point H en mer, les objets E, F, avec une précision sur laquelle on puisse autant compter, que sur

le relévement qu'on feroit d'un objet H. tel que seroit une chaloupe, une bouée, &c. en observant des points E & F à terre. Les fondes sont assez importantes pour qu'on doive autant qu'on le peut, employer, pour les déterminer, la méthode la plus fusceptible d'exactitude.

Il y a encore une autre maniere de lever qui est d'autant plus commode, qu'elle exige peu d'appareil, & qu'en même temps qu'on observe les différents points dont on veut avoir les positions, on les trace sur le plan sans les perdre de vue. L'instrument qu'on emploie à cet effet, est représenté par la Figure 78. ABCD est une planche de 15 à 16 pouces de long, & à peu-près de pareille largeur, portée fur un pied comme le graphometre. Sur cette planche, on étend une feuille de papier qu'on arrête par le moyen d'un chassis qui entoure la planche. LM est une regle garnie de pinnules à ses deux extrémités.

Lorsqu'on veut faire usage de cet instrument, qu'on appelle planchette, pour tracer le plan d'une campagne; on prend une base a m, comme dans les opérations ci-dessus, & posant le pied de l'instrument en a; on fait planter un piquet en m. On applique la regle LM sur le papier, & on la dirige de maniere à voir le piquet m à travers des deux pinnules; alors on tire le long de la regle, une ligne EF, à laquelle on donne autant de parties de l'échelle du plan, qu'on aura trouvé de pieds entre le point E d'où l'on observe d'abord, & le point f d'où l'on observera à la seconde station. On fait ensuite tourner la regle autour du point E, jusqu'à ce qu'on rencontre, en regardant à travers des pinnules, quelqu'un des objets I, H, G; & à mesure qu'on en rencontre un, on tire le long de la regle une ligne indéfinie. Ayant ainsi parcouru tous les objets qu'on peut voir lorsqu'on est en a, on transporte l'instrument en m, & on laisse un piquet en a. Alors on fait au point f les mêmes opérations à l'égard des objets I, H, G, qu'on a faites à l'autre station. Les lignes f1, fH, fG, qui dans ce second cas vont, ou sont imaginées aller à ces objets, rencontrent les premieres aux points g, h, i, qui font la représentation des objets G, H, I.

C'est encore sur la théorie des figures semblables, qu'est fondée la méthode de

faire le point, c'est-à-dire, de représenter sur une carte, la route qu'a tenue un vaisseau pendant sa navigation, ou pendant

une partie de sa navigation.

Supposons qu'un vaisseau parti d'un lieu connu, ait d'abord couru 28 lieues au Sud-est, puis 20 lieues au Sud, & ensin 26 lieues au Sud-Ouest; on veut déterminer, sur la carte, la route qu'a tenue le vaisseau & le lieu de l'arrivée.

On cherche d'abord sur la carte, le point du départ ; je suppose que ce soit le point d (Fig. 79). On cherche pareillement, parmi les divisions de la rose des vents marquée sur la carte, quelle est la ligne qui va au Sud-Est; je suppose que ce soit ici la ligne CF; on tire par le point d la ligne de parallele à CF, & on donne à de autant de parties de l'échelle de la carte, que l'on a couru de lieues au Sud-Est. Par le point e on tire pareillement une ligne eb parallele à la ligne CE qui est dirigée au Sud; & on fait eb d'autant de parties de l'échelle, qu'on a couru de lieues au Sud; enfin par le point b, on mene ba parallele à CD qui va au Sud-Ouest; & ayant fait ba d'autant de parties de l'échelle, qu'on a couru de lieues au

Sud-Ouest, le point a est le point d'arrivée, & la trace de b a représente la route qu'a tenue le vaisseau. En effet les lignes de, eb, ba font entr'elles les mêmes angles qu'ont fait entr'elles successivement les différentes parties de la route du vaisfeau; & d'ailleurs les parties ed, eb, ba, ont entr'elles les mêmes rapports que les espaces que le vaisseau a réellement décrits; donc la figure de ba est (131) abfolument semblable à la route qu'a tenue le vaisseau; enfin le point d'est situé sur la carte comme le point de départ l'est à l'égard de la terre (*); donc de ba est nonseulement semblable à la route du vaisseau, mais encore située à l'égard des différents points de la carte, comme la route du vaisseau l'a été à l'égard des différents points de la terre.

pas rigoureusement exacte, fans doute ; mais ce n'est point ici le lieu d'en fixer le l fens rigoureux. Les points d'une carte, fur-tout d'une carte réduite, ne sont pas

(*) Cette expression n'est s fitués entr'eux comme les points de la terre qu'ils représentent, mais il suffit ici qu'ils aient le même usage. Nous reviendrons ailleurs fur cet objet.



II. SECTION.

Des Surfaces.

139. Nous voici arrivés à la seconde des trois sortes d'étendue que nous avons distinguées, c'est-à-dire, à l'étendue en longueur & largeur.

Nous ne considérerons, dans cette Section, que les furfaces ou superficies planes; nous nous bornerons, même, à celle des

figures rectilignes, & du cercle.

La mesure des surfaces se réduit à celle

des triangles, ou des quadrilateres.

On distingue les quadrilateres en Quadrilatere simplement dit, Trapéze, & Pa-

rallélogramme.

La figure de quatre côtés, qu'on appelle simplement Quadrilatere, est celle parmi les côtés de laquelle il ne s'en trouve aucun qui soit parallele à un autre. Voyez Figure 80.

Le Trapeze est un quadrilatere dont deux côtés seulement sont paralleles (Fig.

81).

Le Parallélogramme est un quadrilatere

dont les côtés opposés sont paralleles (Fig 82, 83, 84, 85, 86, 86*); on distingue quatre sortes de Parallélogrammes: le rhomboïde, le rhombe, le rectangle & le quarré.

Le rhomboide, est le parallélogramme dont les côtés contigus, & les angles,

font inégaux (Fig. 82).

Le rhombe, autrement dit lozange, est celui dont les côtés sont égaux, & les

angles inégaux (Fig. 83).

Le redangle, est celui dont les angles sont égaux, & les côtés contigus inégaux (Fig. 84).

Le quarre est celui dont les côtés & les

angles font égaux (Fig. 85).

Quand les angles d'un quadrilatere sont égaux, ils sont nécessairement droits, parce que les quatre angles de tout quadrilatere, valent ensemble quatre angles

droits (86).

La perpendiculaire EF (Fig. 82), menée entre les deux côtés opposés d'un parallélogramme, s'appelle la hauteur de ce parallélogramme; & le côté BC sur lequel tombe cette perpendiculaire, s'appelle la base.

La hauteur d'un triangle ABC (Fig. 87)

87, 88, & 89), est la perpendiculaire A D abaissée d'un angle A de ce triangle, sur le côté opposé B C, prolongé, s'il est nécessaire; & ce côté B C se nomme alors la base.

ABC (Fig. 89) est toujours la moitié d'un parallélogramme de même base & de même

hauteur que lui.

Car on peut toujours concevoir tirée. par le sommet de l'angle C, une ligne CE parallele au côté BA, & par le sommet de l'angle A, une ligne A E parallele au côté B C; ce qui forme avec les côtés A B & B C, un parallélogramme ABCE de même base & de même hauteur que le triangle A B C; cela posé, il est aisé de voir que les deux triangles ABC, CE A sont égaux; car le côté A C leur est commun; d'ailleurs les angles BAC, ACE font égaux, à cause des paralleles (38); & par la même raison, les angles BCA & CAE font égaux : ces deux triangles ayant un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun, font donc égaux; donc le triangle A B C est la moitié du parallélogramme A B C E.

141. Les parallélogrammes ABCD GÉOMÉTRIE. H EBCF (Fig. 86 & 86*) de même base & de même hauteur, sont égaux en surface.

Les deux parallélogrammes ABCD. EBCF (Fig. 86), ont une partie commune EBCD; ainsi leur égalité ne dépend que de l'égalité des triangles A B E, DCI; or il est aisé de prouver que ces deux triangles sont égaux: car A B est égale à CD, ces lignes étant des paralleles comprises entre paralleles (82); & par la même raison, B E est égal à CF; d'ailleurs (43) l'angle A B E est égal à l'angle DCF; ces deux triangles ont donc un angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, ils font donc égaux; donc aussi le parallélogramme ABCD & le parallélogramme EBCF sont égaux.

Dans la Figure 86*, on démontrera de la même maniere, que les deux triangles A E, D C F font égaux; donc, retranchant de chacun le triangle D I E, les deux trapèzes restans ABID, EICF seront égaux; ensin ajoutant à chacun de ces trapèzes le triangle BIC, le parallélogramme ABCD & le parallélogramme EBCF qui en résulteront, seront égaux.

142. On peut donc dire aussi, que les

triangles de même base & de même hauteur, ou de bases égales & de hauteurs égales, sont égaux. Puisqu'ils sont moitiés de parallélogrammes de même base & de même

hauteur qu'eux (140).

143. De cette derniere proposition on peut conclure que tout polygone peut être transformé en un triangle de même furface. Par exemple, soit ABCDE (Fig. 91) un pentagone; si l'on tire la diagonale EC qui joigne les extrémités de deux côtés contigus ED, DC, & qu'après avoir mené DF parallele à EC, & qui rencontre en F, le côté A E prolongé, on tire CF, on aura un quadrilatere ABCF égal en surface au pentagone ABCDE; car les deux triangles ECD, ECF ont pour base commune EC; & étant de plus. compris entre mêmes paralleles E C, DF, ils sont de même hauteur; donc ils sont égaux; donc si l'on ajoute à chacun le quadrilatere E A B C, on aura le pentagone ABCDE égal au quadrilatere ABCF.

Or de même qu'on vient de réduire le pentagone, à un quadrilatere, on réduira de même le quadrilatere, à un triangle,

donc, &c.

De la mesure des Surfaces:

144. Mesurer une surface, c'est déterminer combien de fois cette surface contient une autre surface connue.

Les mesures qu'on emploie sont ordinairement des quarrés; quelquefois aussi ce sont des parallélogrammes rectangles: ainsi, mesurer la surface A B CD (Fig. 90), c'est déterminer combien elle contient de quarrés tels que abcd, ou de rectangles tels que abcd; si le côté ab du quarré a b c d est d'un pied, c'est déterminer combien la surface ABCD contient de pieds quarrés; si le côté a b du rectangle a b c d étant d'un pied, le côté b c est de 3 pieds, c'est déterminer combien la surface ABCD contient de rectangles de 3 pieds de long fur un pied de large.

Pour mesurer en parties quarrées, la furface du rectangle A B C D, il faut chercher combien de fois le côté A B contient le côté a b du quarré a b c d qui doit fervir d'unité ou de mesure; chercher de même combien de fois le côté B C contient ab: & alors multipliant ces deux nombres l'un par l'autre, on aura le nombre de quarrés tels que a b c d, que la surface

ABCD peut renfermer. Par exemple, si AB contient ab quatre fois; & si BC contient ab, 7 fois; je multiplie 7 par 4, & le produit 28 marque que le rectangle ABCD contient 28 quarrés tels que abcd.

Car si par les points de division E, F, G. on mene des paralleles à BC, on aura quatre rectangles égaux, dont chacun pourra contenir autant de quarrés tels que a b c d qu'il y a de parties égales à a b dans le côté B.C; donc il faut répéter les quarrés contenus dans l'un de ces rectangles, autant de fois qu'il y a de rectangles, c'est-à-dire, autant de fois que le côté AB contient ab; & comme le nombre des quarrés contenus dans chaque rectangle. est le même que le nombre des parties de BC, il est donc évident qu'en multipliant le nombre des parties de BC, par le nombre des parties égales de AB, on a le nombre de quarrés tels que abcd, que le rectangle ABCD peut renfermer.

Quoique nous ayons supposé dans le raisonnement que nous venons de faire, que les côtés AB & BC contenoient un nombre exact de mesures ab, ce raisonnement ne s'étend pas moins au cas où la mesure ab n'y seroit pas contenue exac-

H 3

tement. Par exemple, si BC ne contenoit que 6 mesures & $\frac{1}{2}$, chaque rectangle ne contiendroit que 6 quarrés & $\frac{1}{2}$; & si le côté AB ne contenoit que 3 mesures & $\frac{1}{3}$, il n'y auroit que 3 rectangles & $\frac{1}{3}$, chacun de 6 quarrés & $\frac{1}{2}$, il faudroit donc multiplier 6 $\frac{1}{2}$ par 3 $\frac{1}{3}$, c'est-à-dire, le nombre des mesures de AB.

1 4 5. Puisque (141) le parallélogramme rectangle ABCD (Fig. 86 & 86*) est égal au parallélogramme EBCF de même base & de même hauteur; il s'ensuit donc que pour avoir la surface de celui-ci, il saudra multiplier le nombre des parties de sa base BC, par le nombre des parties de sa hauteur BA; on peut donc dire en général...

Pour avoir le nombre de mesures quarrées contenues dans la surface d'un parallélo-gramme quelconque ABCD (Fig. 82) il faut mesurer la base BC, & la hauteur EF, avec une même mesure; & multiplier le nombre des mesures de la base, par le nombre des mesures de la hauteur

des mesures de la hauteur.

On voit donc, par ce qui a été dit (144), que lorsqu'on veut évaluer la surface ABCD (Fig. 90.) on ne fait autre chose que répéter la surface GBCH ou le nombre des

quarrés qu'elle contient, autant de fois que fon côté GB est contenu dans le côte AB; ainsi le multiplicande est réellement une surface, & le multiplicateur est un nombre abstrait qui ne fait que marquer combien de fois on doit répéter ce multiplicande.

On dit cependant, très - communément, que pour avoir la surface d'un parallélogramme, il faut multiplier sa base par sa hauteur; mais on doit regarder cela comme une expression abrégée, dans laquelle on fous-entend le nombre des quarrés correspondants aux parties de la base; & le nombre des parties de la hauteur. En un mot, on ne peut pas dire. qu'on multiplie une ligne par une ligne. Multiplier, c'est prendre un certain nombre de fois; de sorte que quand on multiplie une ligne, on ne peut jamais avoir qu'une ligne; & quand on multiplie une surface, on ne peut jamais avoir qu'une surface. Une surface ne peut avoir d'autres éléments que des surfaces; & quoiqu'on dise souvent que le parallélogramme A B C D (Fig. 82) peut-être confidéré comme composée d'autant de lignes égales & paralleles à BC, qu'il y a de points dans la hauteur EF, on doit sous-H 4

entendre que ces lignes ont une largeur infiniment petite; (Car plusieurs lignes sans largeur ne peuvent pas composer une surface); & alors chacune de ces lignes est une surface qui étant répétée autant de fois que sa hauteur est dans la hauteur AE, donne la surface ABCD.

Nous adopterons néanmoins cette expression, multiplier une ligne par une ligne; mais on ne doit pas perdre de vue, que ce n'est que comme maniere abrégée de parler. Ainsi nous dirons que le produit de deux lignes exprime une surface, quoique, dans le vrai, on dût dire, le nombre des parties d'une ligne multiplié par le nombre des parties d'une autre ligne, exprime le nombre des parties quarrées contenues dans la parallélogramme qui auroit une de ces lignes pour hauteur, & l'autre ligne pour base.

Pour marquer la furface du parallélogramme ABCD(Fig. 82) nous écrirons $CB \times EF$; dans la figure 84, nous écrirons $BA \times BC$; & dans la figure 85 où les deux côtés AB & BC font égaux, au lieu de $AB \times BC$ ou $AB \times AB$, nous écrirons \overline{AB} ; de forte que \overline{AB} fignifiera la ligne AB multipliée par ellemême, ou la surface du quarré fait sur la ligne AB; de même, pour marquer que la ligne A B est élevée au cube, nous écrirons AB, qui équivaudra à AB × AB ×

AB ou $AB \times AB$.

146. Il suit de ce que nous venons de dire, que pour que deux parallélogrammes soient égaux en surface, il suffit que le produit de la base de l'un, multipliée par la hauteur, soit égal au produit de la base du second, multipliée par la hauteur. Donc lorsque deux parallélogrammes sont égaux en surface, ils ont leurs bases reciproquement proportionnelles à leurs hauteurs; c'est-à-dire, que la base & la hauteur de l'un peuvent être considérées comme les extrêmes d'une proportion, dont la base & la hauteur de l'autre formeront les moyens; car en les considérant ainsi, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens; or dans ce cas il y a nécessairement proportion (Arith. 180).

Au reste, on peut voir cette vérité immédiatement : en faisant attention que si la base de l'un est plus petite, par exemple, que celle de l'autre, il faut que sa hauteur soit plus grande à proportion.

pour former le même produit.

147. Puisqu'un triangle est la moitié d'un parallélogramme de même base & de même hauteur (140,) il suit de ce qui vient d'être dit (145) que pour avoir la surface d'un triangle, il saut multiplier la base par la hauteur, & prendre la moitié du produit.

Ainsi, si la hauteur AD (Fig. 87) est de 34 pieds, & la base BC de 52, la surface contiendra 884 pieds quarrés; c'est la

moitié du produit de 52 par 34.

Il est inutile, je pense, d'insister pour faire sentir qu'on aura le même produit en multipliant la base par la moitié de la hauteur, ou la hauteur par la moitié de la base.

148. Donc, 1°, pour avoir la surface du trapèze, il faut ajouter ensemble les deux côtés paralleles, prendre la moitié de la somme, & la multiplier par la perpendiculaire menée entre ces deux paralleles. Car si l'on tire la diagonale BD (Fig. 81), on a deux triangles ABD, BDC dont la hauteur commune est EF. Pour avoir la surface du triangle ABD, il faudroit donc multiplier la moitié de AD par EF; & pour le triangle BDC, il faudroit multiplier la moitié de BC,

aussi par EF; donc la surface du trapèze; vaut la moitié de AD multipliée par EF, plus la moitié de BC multipliée par EF, c'est-à-dire, la moitié de la somme AD,

plus BC, multipliée par EF.

Si par le milieu G de la ligne AB, on tire GH parallele à BC, cette ligne GH fera la moitié de la fomme des deux lignes AD & BC. Car, soit I le point où GH coupe la diagonale BD, les triangles BAD, BGI, semblables à cause des paralleles AD & GI font connoître (109) que GI est moitié de AB. Or GH étant parallele à BC & à AD, DC (102) est coupée de la même maniere que AB; on prouvera donc de même que IH est moitié de BC, en considérant les triangles semblables BDC & IDH.

Donc, en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, on peut dire que la surface d'un trapèze ABCD, est égale au produit de sa hauteur EF par la ligne GH menée à distances égales des deux bases opposées.

gone quelconque, il faut le partager en triangles, par des lignes menées d'un même point à chacun de ses angles, & calculer séparément, la surface de chacun de ces triangles; en réunissant tous ces produits, on aura la surface totale du polygone. Mais pour avoir le moindre nombre de triangles, qu'il soit possible, il conviendra de saire partir toutes ces lignes de l'un des angles; voyez Figure 92.

I 50. Si le polygone étoit régulier (Fig. 53): comme tous les côtés font égaux, & que toutes les perpendiculaires, menées du centre, font égales; en le concevant composé de triangles qui ont leur sommet au centre, on auroit la surface en multipliant un des côtés par la moitié de la perpendiculaire, & multipliant ce produit par le nombre des côtés; ou ce qui revient au même, en multipliant le contour par la moitié de la perpendiculaire.

I J I. Puisqu'on peut (136) considérer le cercle comme un polygone régulier d'une infinité de côtés, il faut donc conclure que pour avoir la surface d'un cercle, il faut multiplier la circonférence par la moitié du rayon.

Car la perpendiculaire menée sur un des côtés ne differe pas du rayon, lorsque

le nombre des côtés est infini.

I 52. Puisque les circonférences des cercles font entr'elles comme les rayons ou comme les diametres (136) il est vifible que si l'on connoissoit la circonférence d'un cercle d'un diametre connu, on seroit bientôt en état de déterminer la circonférence de tout autre cercle dont on connoîtroit le diametre, puisqu'il ne s'agiroit que de calculer le quatrieme terme de cette proportion : le diametre de la circonférence connue, est à cette même circonférence, comme le diametre de la circonference cherchée, est à cette seconde circonférence.

On ne connoît point exactement le rapport du diametre à la circonférence; mais on en a des valeurs assez approchées, pour qu'un rapport plus exact puisse être regardé comme absolument

inutile dans la pratique.

Archimede a trouvé qu'un cercle qui auroit 7 pieds de diametre, auroit 22 pieds de circonférence, a très-peu de chose près. Ainsi, si l'on demande quelle sera la circonférence d'un cercle qui auroit 20 pieds de diametre, il faut chercher (Arith. 179) le quatrieme terme de la proportion, dont les trois premiers sont

7:22:: 20:

Ce quatrieme terme qui est 62 \(\frac{7}\), est à très-peu de chose près, la longueur de la circonférence d'un cercle de 20 pieds de diametre. Je dis à très-peu de chose près; car il faudroit que le cercle n'eût pas moins de 800 pieds de diametre, pour que la circonférence déterminée d'après le rapport de 7 à 22, sût fautive d'un pied. Au reste, en employant le rapport de 7 à 22, on peut se dispenser de faire la proportion; il sussit de tripler le diametre, & d'ajouter au produit la septieme partie de ce même diametre; parce que 3 \(\frac{1}{7}\) est le nombre de fois que 22 contient 7.

Adrien Métius a donné un rapport beaucoup plus approché; c'est celui de 113 à 355. Ce rapport est tel, qu'il faudroit que le diamette d'un cercle sût de 1000000 pieds ou moins, pour qu'on sît, en se servant de ce rapport, une erreur d'un pied sur la circonsérence (*). Ensin, si l'on veut avoir la circonsérence, avec encore plus de précision, il n'y a qu'à employer le rapport de 1 à 3, 1415926535897932,

^(*) Pour retenir aisement ties égales, les trois prece rapport, il faut faire attention que les nombres qui le composent, se trouvent, en partageant en deux par-

qui passe de beaucoup les limites des besoins ordinaires, & dont on peut supprimer plus ou moins de chiffres sur la droite;
selon qu'on a moins ou plus besoin d'exactitude. Comme ce rapport a pour premier
terme l'unité, il est assez commode en ce
que, pour trouver la circonférence d'un
celcle proposé, l'opération se réduit à
multiplier le nombre 3, 1415926 &c, par le
diametre de ce cercle.

Il est donc facile actuellement, de trouver la surface d'un cercle proposé, du moins aussi exactement que peuvent l'exiger les besoins les plus étendus de la

pratique.

Si l'on demande de combien de pieds quarrés est la surface d'un cercle qui auroit 20 pieds de diametre; je calcule sa circonférence comme ci-dessus; & ayant trouvé qu'elle est de 62 pieds & 5, je multiplie 62 5, par 5 qui est la moitié du rayon (151) & j'ai 314 2 pieds quarrés; pour la surface de ce cercle.

I 5 3. On appelle fecteur du cercle, la furface comprise entre deux rayons I A, I B (Fig. 74) & l'arc A V B. Et on appelle fegment, la surface comprise entre

Tarc AVB & fa corde AB.

Puisque le cercle peut être considéré comme un polygone régulier d'une infinité de côtés, un secteur de cercle peut donc être considéré comme une portion de polygone régulier, & sa surface comme composée d'une infinité de triangles qui ont tous leur sommet au centre, & pour hauteur le rayon. Donc pour avoir la surface d'un secteur de cercle, il faut multiplier l'arc qui lui sert de base, par la moitié du rayon.

A l'égard du segment, il est évident que pour en avoir la surface, il faut retrancher la surface du triangle I A B, de

celle du secteur IAVB.

Il est évident que, dans un même cercle, les longueurs des arcs sont proportionnelles à leurs nombres de degrés; que par conféquent, quand on connoît la longueur de la circonférence, on peut avoir celle d'un arc de tel nombre de degrés qu'on voudra, en faisant cette proportion: 360°, sont au nombre de degrés de l'arc dont on cherche la longueur, comme la longueur de la circonférence, est à celle de ce même arc.

S'il s'agit de trouver la surface d'un secteur dont on connoît le nombre de de-

grès

Il est aisé, d'après cela, d'avoir la surface du segment, en déterminant (fig. 74) le côté AB & la hauteur IZ du triangle IAB, par une opération sondée sur les mêmes principes que celle que nous avons enseignée (121); mais la Trigonométrie, que nous verrons par la suite, nous donnera des moyens encore plus expéditiss &

plus susceptibles d'exactitude.

154. Quoique ce que nous avons dit (149), suffise pour mesurer toute espece de figure rectiligne; néanmoins, il est à

GÉOMÉTRIE.

propos que nous exposions ici, une autre méthode qui est plus simple dans la pratique. Elle consiste (fig. 93) à tirer dans la figure, une ligne AG; abaiffer de chacun des angles, des perpendiculaires BM, LC, DK, EI, FH, fur cette ligne A G; mesurer chacune de ces lignes, ainsi que les intervalles AN, NO, OP, PQ, QR, RG; alors la figure est partagée en plusieurs parties, dont les deux extrêmes, tout au plus, font des triangles, & les autres font des trapezes; les premiers se mesurent en multipliant la hauteur par la moitié de la base (147); à l'égard des trapèzes, chacun se mesure en multipliant la moitié de la somme des deux côtés paralleles, par la distance perpendiculaire de ces mêmes côtés (148).

Lorsque la figure est une ligne courbe: on la mesurera avec une exactitude suffisante pour la pratique, en partageant la ligne AT (fig. 94) qu'on tirera suivant fa plus grande longueur, en un affez grand nombre de parties pour que les arcs interceptés AB, BC, CD, &c. puissent être regardés comme des lignes droites, & pour rendre le calcul le plus simple qu'il

Toit possible, on fera les parties AO, OP. &c. égales entr'elles; alors pour avoir la furface, on ajoutera ensemble toutes les lignes BN, CM, DL, EK, FI, & la moitié seulement de la dernière GH, si la courbe est terminée par une droite GH perpendiculaire AT: on multipliera le tout, par l'un des intervalles AO, & le produit sera la surface cherchée; c'est une suite immédiate de ce qui a été dit (148); car pour avoir la surface ABN, il faut multiplier A O par la moitié de BN; pour avoir celle de BCMN; il faut multiplier OP ou AO, par la moitié de BN & de CM; pour avoir celle de CDLM. il faut multiplier AO, par la moitié de CM & de DL, & ainsi de suite; donc, en réunissant ces produits, on voit que AO sera multiplié par 2 moitiés de BN, plus 2 moitiés de CM, plus 2 moitiés de DL, plus 2 moitiés de EK, plus 2 moitiés de FI, plus enfin une moitié seulement de GH; c'est-à-dire, que AO doit être multiplié par la totalité des lignes BN, CM, DL, EK, F1, plus la moitié de la derniere.

S'il s'agissoit de l'espace BNHG terminé par les deux lignes BN, GH; on

prendroit non pas BN entiere, mais fa moitié seulement.

La regle que nous venons d'exposer pour mesurer les surfaces planes terminées par des courbes, peut être employée fort utilement dans diverses recherches relatives aux navires. On a souvent besoin, dans ces recherches, de connoître la surface de quelques coupes horizontales du navire; nous aurons occasion d'en faire usage par la suite.

Du Toisé des Surfaces.

ISS. Ce qu'on entend par Toisé des furfaces, c'est la méthode de faire les multiplications nécessaires pour évaluer les surfaces, lorsqu'on a mesuré les dimensions en toises & parties de toise.

Il y a deux manieres d'évaluer les furfaces, en toises quarrées & parties de la

toise quarrée.

Dans la premiere on compte par toises quarrées, pieds quarrés, pouces quarrés.

lignes quarrées, &c.

La toise quarrée contient 36 pieds quarrés, parce que c'est un rectangle qui a 6 pieds de long, sur 6 pieds de large. Le pied quarré contient 144 pouces quarrés; parce que c'est un rectangle qui a 12 pouces de long, sur 12 pouces de large. Par une raison semblable on voit que le pouce quarré vaut 144 lignes quarrées, &c.

Ainsi, pour évaluer une surface en toises quarrées & parties quarrées de la toise quarrée, il n'y autre chose à faire qu'à réduire les deux dimensions qu'on doit multiplier, chacune à la plus petite espece (en lignes, si la plus petite espece est des lignes); & après avoir fait la multiplication, on réduira le produit en pouces quarrés, ensuite en pieds quarrés, & enfin en toises quarrées, en divisant successivement par 144, 144 & 36. Par exemple, pour trouver la surface d'un rectangle qui auroit 2T 3P 5P de long, & oT 4P 6P de large ; je réduis ces deux dimensions . en pouces, & j'ai 185º à multiplier par 54º, ce qui me donne 9990 pouces quarrés, & s'écrit ainsi 9990PP. Pour les réduire en pieds quarrés, je divise par 144; j'ai 69 pieds quarrés & 54PP de reste, c'est-àdire, 69PP 54PP; pour réduire les 69PP en toises quarrées, je divise par 36; j'ai une toise quarrée ou 1TT pour quotient, & 33PP

de reste; ensorte que la surface cherchée

est de 1TT 33PP 54PP.

Dans la seconde maniere d'évaluer les furfaces, en toises quarrées & partie de la toise quarrée, on conçoit la toise quarrée composée de six rectangles qui ont tous une toise de haut & un pied de base, & que pour cette raison, on nomme Toises-pieds: on subdivise chaque toise-pied en 12 parties ou rectangles qui ont chacun une toise de haut, & un pouce de base, & qu'on appelle Toises-pouces: on subdivise chacune de celles-ci en 12 parties qui ont chacune une toise de haut & une ligne de base, & qu'on appelle Toises-lignes; en un mot, on se représente la toise quarrée divisée & subdivifée continuellement en rectangles, qui ont constamment une toise de haut sur un pied, ou un pouce, ou une ligne, ou un point de base. Les subdivisions qui passent le point, se marquent comme les secondes, tierces, quartes, &c. pour les degrés, excepté qu'on fait précéder la marque par un T, signe de la toise; ainsi les marques successives & les valeurs des subdivisions de la toise guarrée, sont telles qu'on les voit dans la Table suivante.

TABLE des Subdivisions de la Toise quarrée en Recangles d'une Toise de haut, & caracteres qui représentent ces parties.

La	Toise-quarrée vaut 6 Toises-pieds, ou 6TP
La	Toise-pied vaur 12 Toises-ponces, ou 12TP
La	Toise-pouce
La	Toife-pouce
La	Toise-point 12T'
La	T' ou Toise-prime
La	T" ou Toise-seconde 12T"
	Toise-rierce
	& ainsi de suite.

Quand on aura donc à multiplier les parties de deux lignes, pour évaluer une surface; il faut concevoir que les toises du multiplicande sont des toises quarrées; les pieds, des toises-pieds; les pouces, des toises-pouces, & ainsi de suite; à l'égard du multiplicateur, il représentera toujours combien de sois on doit prendre le multiplicande. Par exemple, si ayant à mesurer la surface du rectangle ABCD (fig. 95), je trouve le côté AD de 4^T 3^P 6^P, & le côté AB de 2^T 3^P; je vois que si AE représente une toise, la surface ABCD est composée de deux rectangles qui ont chacun une toise de haut sur 4^T

3º 6º de long, & d'un rectangle qui a 3º ou une demi-toise de haut, sur 4T 3P 6P de long, & qui par conséquent est la moitié de l'un des deux autres ; de sorte que je vois qu'il s'agit de répéter, 2 fois ; un rectangle de 1T de haut fur 4T 3P 6P de long ; c'est-à dire, de répéter 2 fois 1 la quantité 4TT 3TP 6TP. Ceci prouve ce que nous avons dit dans la Note du nº 47 de l'Arithmétique, sur la nature des unités du produit & de ses facteurs dans la multiplication géométrique.

On voit, en même tems, qu'il n'y a ici aucune nouvelle regle à apprendre pour faire ces sortes de multiplications qui sont évidemment les mêmes que celles que nous avons données en Arithmétique sous le nom de Multiplication des Nombres complexes. Ainsi, pour nous borner à un exemple; si l'on me demande quelle est la surface d'un rectangle qui auroit 52T 4P 5P de long, & 44T 4P 8P de large; je fais l'opé-

ration comme il fuit:

C'est-à-dire, je multiplie 52 par 44; puis les 4^P du multiplicande, par 44, en prenant pour 3^P la moitié de 44, & pour 1^P le tiers de ce que j'aurai eu pour 3^P; enfuite je multiplie 5^P par 44, en prenant pour 4^P le ½ de ce que j'ai eu pour 1^P; & pour 1^P je prends le quart de ce que jai eu pour 4^P.

Pour multiplier ensuite, par les 4^P qui se trouvent dans le multiplicateur; je prends pour 3^P, la moitié du multiplicande total, & pour 1^P, le tiers de ce que j'ai eu pour 3^P. Ensin, pour multiplier par 8^P, je prends le tiers de ce que j'ai eu pour 1^P, &

je l'écris deux fois; réunissant tous ces produits particuliers, j'ai 2361 TT 2TP 5TP 2TI 8TPI pour produit total. Ainsi on voit que nous avons été fondés à dire, dans l'Arithmétique, que les regles que nous donnions pour les nombres complexes, renfermoient le toisé, & qu'il n'y avoit autre chose à exposer, que la nature des

unités du produit & des facteurs.

Quand on a ainsi évalué une surface, en toises-quarrées, toises-pieds, toises-pouces, &c, il est fort aise d'en trouver la valeur en toises quarrées, pieds quarrés, pouces quarrés, &c. Il faut écrire alternativement les deux nombres 6 & 1 fous les parties de la toise, à commencer des toises-pieds, comme on le voit ci-dessous; multiplier chaque partie, par le nombre inférieur qui lui répond, & porter les produits des deux nombres consécutifs 6 & - dans une même colonne; lorsqu'en multipliant par i il restera 1, écrivez 72 fous ce multiplicateur 1/2, pour commencer une seconde colonne. Ainsi, pour réduire en toises quarrées, pieds quarrés, pouces quarrés, &c, les parties du produit que nous avons trouvé ci-dessus, j'écris:

2361^{TT} 2^{TP} 5^{Tp} 2^{Tl} 8^{Tpt} 6 ½ 6 ½

2361^{TT} 12^{PP} 72^{PP}
2 12
4

2361TT 14PP 88PP

Et je multiplie les toises-pieds par 6; parce que la toise-pied vaut 6 pieds quarrés, ayant 6 pieds de haut sur un pied de base. Je multiplie les toises-pouces par 1, & je porte les deux entiers, que me donne cette multiplication, au rang des pieds quarrés; parce que la toise - pouce étant la 12e partie de la toise-pied, doit valoir la 126 partie de 6 pieds quarrés, c'est-à-dire, un demi - pied quarré; donc les 5 toises - pouces valent 2 pieds quarrés & demi; & comme le demi-pied quarré vaut 72 pouces quarrés, au lieu du demi; j'écris 72; ensuite pour réduire les toifes-lignes, je les multiplie par 6, parce que la toise-ligne étant la douzieme partie de la toise-pouce, doit valoir la douzieme partie de 72 pouces-quarrés, c'est-à-dire 6 pouces quarrés; un raisonnement semblable prouve qu'on doit multiplier ensuite par -, puis par 6, &c, ainsi que nous venons de le dire.

Donc réciproquement si l'on veut réduire en toises-pieds, toises-pouces, &c, des parties quarrées de la toise quarrée, l'opération se réduira 1°, à prendre le sixieme du nombre des pieds quarrés; ce qui donnera des toises-pieds. 2°. On doublera le reste, s'il y en a, & on y ajoutera une unité si le nombre des pouces quarrés, est, ou excede 72; & l'on aura les toisespouces. 3°. Ayant retranché 72, du nombre des pouces quarrés, lorsque ce nombre sera ou excédera 72, on divisera le reste par 6, & l'on aura les toises-lignes. 4°. On doublera le reste, & on y ajoutera une unité si le nombre des lignes quarrées excéde 72, & on aura le nombre des toisespoints. On voit par-là comment on doit continuer, pour avoir les parties suivantes lorsqu'il doit y en avoir. Ainsi si l'on proposoit de réduire 52 TT 25 PP 87 PP 921, en toises - pieds, toises - pouces, &c. je diviserois 25 par 6, & j'aurois 4 TP, & 1 de reste; je double cet 1, & j'y ajoute 1, parce que le nombre des pouces quarrés excede 72; j'ai donc 3 Tp. Je retranche 72 de 87, & je divise le reste 15, par 6; j'ai 2T1; & 3 de reste. Je double ce reste, & j'y ajoute une unité, parce que le nombre des lignes quarrées excede 72; i'ai 7Tpts. Je retranche 72 de 92, & je divise le reste 20, par 6; j'ai 3 T'; & 2 de reste; je double ce reste, & j'ai 4T"; ensorte que j'ai en total, 52TT 4 TP 3TP 2TI 7Tpts 3T/ 4T".

156. Puisque pour avoir la surface d'un parallélogramme il faut multiplier le nombre des parties de la base, par le nombre des parties de la hauteur ; il s'enfuit (Arith. 74) que si connoissant la surface & le nombre des parties de la hauteur ou de la base, on veut avoir la base ou la hauteur, il faudra diviser le nombre qui exprime la surface, par le nombre qui exprime celle des deux dimensions qui sera connue. Mais il faut bien observer que ce n'est point une surface que l'on divise alors par une ligne; la division d'une surface par une ligne, n'est pas moins chimérique que la multiplication d'une ligne ; par une ligne. Ce que l'on fait véritablement, alors on divise une surface par une furface.

En effet, selon ce que nous avons dit (155) lorsqu'on évalue la surface du rectangle ABCD (fig. 95), on répete la surface du rectangle ED de même base. & qui a pour hauteur l'unité ou la mesure

principale AE, on répete, dis-je, cette furface autant de fois que sa hauteur AE est comprise dans la hauteur AB; ainsi. quand on veut connoître le nombre de parties de AB, ou le nombre des unités AE qu'il contient, il faut chercher combien de fois la surface ABCD, contient celle du rectangle ED. Donc, si la surface ABCD étant exprimée par 361TT 2TP 5TP 2TI 8Tpts, la base AD est de 4T 3P 6P; pour avoir la hauteur AB, il faut concevoir que l'on a 361TT 2TP, &c. à diviser, non par 4T 3P 6P, mais par 4TT 3TP 6TP; & comme la toise est alors facteur commun du dividende & du diviseur, il est évident que le quotient sera le même que si l'un & l'autre exprimoient des toiles & parties de toises linéaires; donc l'opération se réduit à diviser 361 2 P, &c. par 4T 3P, &c. C'est-à-dire que l'on considérera le dividende & le diviseur, comme exprimant des toises linéaires, & par conséquent comme étant de même espece; & comme l'état de la question fait voir que le quotient doit être aussi de cette même espece, c'est-à-dire, exprimer des toises & parties de toises linéaires, il s'enfuit que la division doit se faire alors

récifément selon la regle donnée (Arith.

26 & 128).

Si la surface étoit donnée en toises uarrées & parties quarrées de la toise uarrée; alors pour plus de simplicité, n réduiroit ces parties en toises-pieds. oises-pouces, &c, par ce qui vient d'être lit (155); après quoi on opéreroit comne dans le cas précédent. Par exemple, i l'on demande la hauteur d'un parallélole base, & 120^{TT} 29^{PP} 54^{PP} de surface. On réduira (155) cette surface à 120TT TP 10TP 9Ti; & la question, d'après ce jui précede, sera réduite à diviser 120T 4P 10P 91, par 2T 5P, ce qui, en suivant la egle donnée (Arith. 126 & 128), donne 12T 3P 10P 11 13.

De la comparaison des Surfaces.

157. Les surfaces des parallélogrammes sont entr'elles, en général, comme les pro-

duits des bases par les hauteurs.

C'est-à-dire, que la surface d'un parallélogramme, contient celle d'un autre parallélogramme, autant que le produit de la base du premier par sa hauteur, contient le produit de la base du second par sa hauteur.

Cela est évident, puisque tout parallélogramme est égal au produit de sa base par

sa hauteur.

Delà il est aisé de conclure que lorsque deux parallélogrammes ont même hauteur, ils sont entr'eux comme leurs bases; & que lorsqu'ils ont même base, ils sont entr'eux comme leurs hauteurs. Car le rapport des produits ne changera point si l'on omet, dans chacun, le facteur qui leur est commun (Arith. 170).

moitiés de parallélogrammes de même base & de même hauteur, il saut donc conclure que les triangles de même hauteur sont entr'eux comme leurs bases; & les triangles de même base, sont entr'eux comme leurs

hauteurs.

159. Les surfaces des parallélogrammes ou des triangles semblables, sont entr'elles comme les quarrés de leurs côtés homologues.

Car les surfaces des deux parallélogrammes ABCD & abcd (fig. 96 & 97); font entr'elles (157) comme les produits des bases par leurs hauteurs; c'est-à-dire; que ABCD: abcd::BCxAE:bcxae.

Mais

Mais si les parallélogrammes ABCD & a b c d font semblables, & si AB & ab sont deux côtés homologues, les triangles AEB, aeb, feront femblables, parce qu'outre l'angle droit en E & en e, ils doivent avoir de plus l'angle B égal à l'angle b; on aura done (108) AE: ae:: AB: ab, ou:: BC: bc à cause des parallélogrammes semblables; on peut donc (99) dans les produits $BC \times AE \& bc \times ae$, substituer le rapport de BC: bcà celui de AE : ae; & alors le rapport de ces produits sera celui de BC: be; donc ABCD: abcd: BC: b c; & comme on peut prendre indiffé. remnient pour base tel côté qu'on voudra on voit donc qu'en général les surfaces des parallélogrammes semblables, sont entr'elles comme les quarrés de leurs côtés homologues.

il est évident qu'ils ont la même propriété, puisqu'ils sont moitiés de parallélogrammes

de même base & de même hauteur.

161. En général, les surfaces de deute sigures semblables quelconques, sont entrelles comme les quarrés des côtés, ou des lignes homologues de ces sigures.

GÉOMÉTRIE.

Car les surfaces de deux figures semblables peuvent toujours être regardées comme composées d'un même nombre de triangles semblables chacun à chacun; alors la furface de chaque triangle de la premiere figure, fera à celle du triangle correspondant dans la seconde, comme le quarré d'un côté du premier, est au quarré du côté homologue du second (160); donc, puisque tous les côtés homologues étant en même rapport, leurs quarrés doivent être aussi tous en même rapport (Arith. 191), chaque triangle du premiere polygone, sera au triangle correspondant du second, comme le quarré d'un côté quelconque du premier polygone, est au quarré du côté homologue du second; donc (Arith. 186) la somme de tous les triangles du premier, sera à la somme de tous les triangles du second, ou la furface du premier, à la surface du second. aussi dans ce même rapport.

162. Les surfaces des cercles sont donc entrelles comme les quarres de leurs rayons

ou de leurs diametres.

Car les cercles sont des figures semblables (136), dont les rayons & les diametres sont des lignes homologues; On doit dire la même chose des secteurs : & des segments de même nombre de degrés.

On voit donc qu'il n'en est pas des surfaces des sigures semblables, comme de leurs contours; les contours suivent le rapport simple des côtés (134); c'est-à-dire, que de deux sigures semblables, si un côté de l'une est double, ou triple, ou quadruple, &c, d'un côté homologue de l'autre, le contour de la premiere sera aussi double, ou triple, ou quadruple du contour de la seconde: mais il n'en est pas ainsi des surfaces; celle de la premiere sigure seroit alors quatre sois, 9 sois, 16 sois; &c, aussi grande que celle de la seconde.

On peut rendre cette vérité sensible par les sigures 98 & 99, où l'on voit Fig. 98) que le parallélogramme ABCD, lont le côté AB est double du côté AG lu parallélogramme semblable AGIE, contient quatre parallélogrammes parsaiement égaux à celui-ci; & dans la Figure 9, le triangle ADF dont le côté AD est louble du côté AB du triangle semblable ABC, contient quatre triangles égaux celui-ci; pareillement le triangle AGK ont le côte AG est triple de AB, contient triangles égaux à ABC. Il en seroit de

même des cercles; un cercle qui autoit un rayon du double, ou triple, ou quadruple, &c, de celui d'un autre cercle, auroit 4 fois, ou 9 fois, ou 16 fois, &c, au-

tant de surface que celui-ci.

On voit par-là, que deux Navires qui feroient parfaitement semblables, auroient des voilures dont les surfaces seroient entr'elles comme les quarrés des hauteurs des mâts, c'est-à-dire, comme nous le verrons par la fuite, comme les quarrés des longueurs des Navires, ou de leurs largeurs; & par conséquent, on peut dire que deux Navires semblabies, & qui présentent leurs voiles au vent de la même maniere, reçoivent des quantités de vent qui sont comme les quarrés des longueurs de ces Navires. Il n'en faut pas conclure pour cela que leurs vîtesses seront dans ce rapport. Nous verrons en Méchanique ce qui doit en être.

Au reste nous n'examinons pas ici, si les Navires semblables doivent avoir des voilures semblables; c'est un examen qui

appartient aussi à la Méchanique.

163. Si l'on vouloit donc conftruire une figure semblable à une autre, & dont la surface sût à celle de celle-ci, dans un

rapport donné, par exemple, dans le rapport de 3 à 2; il ne faudroit pas faire les côtés homologues, dans le rapport de 3 à 2, car alors les surfaces seroient comme 9 à 4; mais il faudroit faire ces côtés. de telle grandeur que leurs quarrés fussent entreux :: 3:2; c'est-à-dire, en supposant que le côté AB de la Figure X (Fig. 100), soit de 50°, par exemple. il faudroit, pour trouver le côté homologue ab de la figure cherchée x (Fig. 101), calculer le quatrieme terme d'une proportion, dont les trois premiers seroient 9:2:: 50 ou 50 x 50 est à un quatrieme terme; ce quatrieme terme qui est 1666; seroit le quarré du côté ab; c'est pourquoi, tirant la racine quarrée (Arith. 145) de 16662, on trouveroit 40P, 824, cestà-dire, 40° 9° 101 à-peu-près, pour le côté ab. Quand on a un côté de la figure x, il est aifé de construire cette figure, selon ce qui a été dit (133).

I 64. Si sur les trois côtés AB, BC, AC d'un triangle redangle ABC (Fig. 102), on construit trois quarrés BEFA, BGHC, AILC, celui qui occupera l'hypothénuse vaut toujours la somme des deux autres.

K 3

Abaissons, de l'angle droit B, sur l'hypothénuse AC, la perpendiculaire BD; les deux triangles BDA, BDC seront chacun semblable au triangle ABC (112); & par conséquent les surfaces de ces trois triangles, seront entr'elles comme les quarrés de leurs côtés homologues; on a donc cette suite de rapports égaux ABD:

AB: BDC: BC: ABC: ACou ABD: ABEF: BDC: BGHC: ABC:

AILC; donc (Arith. 186) ABD+BDC:

ABD: ABEF:: BDC: BGHC:: ABC:
AILC; donc (Arith. 186) ABD+BDC:
ABEF+BGHC:: ABC: AILC. Or il est
evident que ABC vaut les deux parties
ABD+BDC; donc AILC vaut ABEF+
BGHC, ce qu'on peut encore exprimer
en cette maniere AC vaut AB+BC.

165. Puisque le quarré de l'hypothénuse vaut la somme des quarrés des deux côtés de l'angle droit, concluons donc que le quarré d'un des côtés de l'angle droit, vaut le quarré de l'hypothénuse, moins le quarré

de l'autre côté; c'est-à-dire, que BC vaut AC-AB, & AB vaut AC-BC.

166. Donc lorsqu'on connoît deux côtés d'un triangle recangle, on peut toujours calculer le troisieme. Supposons, par exemple, que le côté AB soit de 12 pieds, le côté BC de 25; on demande l'hypothénuse A C. J'ajoute 144 qui est le quarré du côté AB. avec 625 qui est le quarré du côté B C; la somme 769 est égale au quarré de l'hypothénuse AC; donc si je tire la racine quarrée de 769, j'aurai l'hypothénuse AC; cette racine est 27, 73 à moins d'un centieme près ; donc le côté A C est de 27, 73 pieds, c'est-à-dire, de 27º 8º 91.

Si au contraire on donnoit l'hypothénuse & un des côtés, on trouveroit le second côté par ce qui vient d'être dit (165). Par exemple, si l'hypothénuse AC étoit de 54 pieds, & le côté BC de 42. & qu'on demandât de combien est le côté AB; alors, de 2916 qui est le quarré de l'hypothénuse 54, je retrancherois 1764 qui est le quarré du côté BC; le reste 1152 seroit donc la valeur du quarré du côté AB; tirant la racine quarrée de 1152. cette racine qui est 33,94 seroit la valeur de AB; c'est-à-dire, que AB seroit de 33P, 94 ou 33P 11P 3'à-peu-près.

Cette proposition est d'une très-grande utilité; nous aurons plus d'une occasion

de nous en convaincre par la suite.

167. Puisque le quarré de l'hyporhé-

nuse vaut la somme des quarrés des deuxs côtés de l'angle droit, il s'ensuit que si le triangle rectangle eft isoscele, comme il arrive . par exemple , dans un quarré lorsqu'on tire la diagonale AC (Fig. 103), alors le quarré de l'hypothénuse sera double du quarré d'un de ses côtés : donc la surface d'un quarré est à celle du quarré fait sur la diagonale, comme i est à 2; donc (Arith. 192) le côté d'un quarré est à sa diagonale, comme i est à la racine quarrée de 2; & comme cette racine ne peut être exprimée exactement en nombres, il s'ensuit qu'on ne peut avoir exactement en nombres le rapport du côté d'un quarré à sa diagonale, c'est-à-dire, que la diagonale est incommensurable, ou n'a aucune commune mesure avec son côté.

on a vu que la similitude des triangles ABC, ADB, CDB, donne ABC: AC: ADB: AB: BDC: BC, ou bien ABC: ADB:

BDC: AC: AB: BC; mais les triangles ABC, ADB, BDC étant tous trois de même hauteur, font entr'eux comme leurs bases (158); donc ABC: ADB: BDC:

AC: AD: DC, donc aussi AC: AB;

BC:: AC: AD: DC; donc le quarré fait sur l'hypothénuse, est à chacun des quarrés faits sur les deux autres côtés, comme l'hypothénuse est à chacun des segments cor-

respondants à ces côtés.

169. De-là on peut conclure le moyen de faire, par lignes, ce que nous avons enseigné à faire par nombres (163); c'est-àdire, de construire une figure a semblable à une figure proposée X (Fig. 100 & 101). & dont la surface soit à celle de celle-ci.

dans un rapport donné.

On tirera (Fig. 104) une ligne indéfinie DE fur laquelle on prendra les deux parties DP & PE telles que DP foit à PE comme la surface de la figure donnée X (Fig. 100) doit être à celle de la figure cherchée x (Fig. 101), c'est-à-dire, :: 3:2, si l'on veut que x soit les : de X. Sur DE (Fig. 104) comme diametre, on décrira le demi-cercle DBE, & ayant élevé au point P la perpendiculaire PB, on menera, du point B où elle rencontre la circonférence, aux deux extrémités D & E, les cordes DB, BE. Sur DB on prendra BA égal à un côté AB

de la figure X, & ayant mené A C pas rallele à DE, on aura BC pour le côté homologue de la figure cherchée x, qu'on construira ensuite comme il a été dit (133). En voici la raison: la surface de la figure X doit être à celle de la figure x, comme le quarré du côté AB est au quarré du côté cherché ab, c'est-à-dire, :: AB: ab; or on veut que ces deux surfaces soient aussi l'une à l'autre :: 3 : 2; il faut donc que AB: ab:: 3: 2. Or (Fig. 104) AB: BC:: BD: BE, & par conséquent (Arith. 191.) AB : BC :: BD : BE; mais comme le triangle DBE est rectangle, on a (168) $\overrightarrow{BD} : \overrightarrow{BE} :: DP$: PE, c'est-à-dire, :: 3:2; donc AB: BC:: 3:2; donc aussi AB: BC:: AB: a b; donc a b doit être égal à B C.

170. Il suit encore de ce qu'on vient de dire (168), que les quarrés des cordes AC. AD, &c, menées par l'extrémité d'un diametre AB (Fig. 105) font entr'eux comme les parties AP, AO que coupent sur ce diametre, les perpendiculaires abaissées des

extrémités de ces cordes.

DE MATHÉMATIQUES. 155

Car en tirant les cordes BC & BD, on aura (168) dans le triangle rectangle ABC;

 $\overline{AB} : \overline{AC} :: AB : AP$

& dans le triangle rectangle ADB,

 \overrightarrow{AD} : \overrightarrow{AB} :: AO: AB

donc (100) AD: AC: : AO: AP.

Des Plans.

171. Après avoir établi la mesure & les rapports des surfaces planes, il ne nous reste plus, pour pouvoir passer aux solides, qu'à considérer les propriétés des lignes droites dans leurs différentes positions à l'égard des plans, & celles des plans dans leurs différentes positions les uns à l'égard des autres, c'est ce dont nous allons nous occuper actuellement.

Nous ne supposons aux plans dont il va être question, aucune grandeur, ni aucune figure déterminée; nous les supposons étendus indéfiniment dans tous les sens; ce n'est que pour aider l'imagination que nous leur donnons les sigures par lesquelles nous

les représentons ici.

172. Une ligne droite ne peut être en

partie dans un plan, & en partie élevée ou

abaissée à son égard.

Car (5) le plan est une surface à laquelle une ligne doire s'applique exactement.

173. Il en est de même d'un plan à l'é-

gard d'un autre plan.

Car une ligne droite qu'on tireroit dans la partie plane commune à ces deux plans, pouvant être prolongée indéfiniment dans l'un & dans l'autre, se trouveroit en partie dans l'un de ces plans, & en partie élevée ou abaissée à son égard, ce qui ne peut être (172).

174. Deux lignes AB, CD (Fig. 106)

qui se coupent, sont dans un même plan.

Car il est évident qu'on peut saire passer

un plan par l'une AB de ces lignes, & par un point pris arbitrairement dans la seconde; & comme le point d'intersection E, entant qu'appartenant à AB, est dans ce même plan, la ligne CD a donc deux points dans ce plan : elle y est donc toute entiere.

175. La rencontre ou l'intersection de deux plans, ne peut être qu'une ligne droite.

Il est évident qu'elle doit être une ligne, puisqu'aucun des deux plans n'a d'épaisseur : de plus, elle doit être une ligne droite; car une ligne droite qu'on tireroit par deux points de cette intersection, est nécessairement toute entiere dans chacun des deux plans; elle est donc l'intersection même.

176. On peut donc faire passer par une même ligne droite, une infinité de plans dissérens.

177. Nous disons qu'une ligne est perpendiculaire à un plan, quand elle ne pen-

che d'aucun côté de ce plan.

I 78. Une perpendiculaire AB à un plant GE (Fig. 107) est donc perpendiculaire à toutes les lignes BC, BC, BC, &c, qu'on peut mener par son pied, dans ce plan; cat s'il y en avoit une à laquelle elle ne sût pas perpendiculaire, elle inclineroit vers cette ligne, & par conséquent vers le plan.

179. La ligne AB (Fig. 108) étant perpendiculaire au plan GE, si par son pied B on tire une ligne BC dans le plan GE, & qu'on conçoive que le plan ABC tourne autour de AB; je dis que, dans ce mouvement, la ligne BC ne sortira point du plan GE.

Imaginons le plan A B arrivé dans une position quelconque ABD; si la ligne BC qui alors est en BD, n'étoit point dans

le plan GE, le plan ABD rencontreroit donc le plan GE dans une ligne droite BF, à laquelle AB feroit perpendiculaire (178); BF feroit donc aussi perpendiculaire sur AB; & comme BD est supposée perpendiculaire fur AB au même point B, il s'ensuivroit donc, qu'au même point B & dans un même plan ABD, on pourroit élever deux perpendiculaires à AB, ce qui (27) est impossible; donc BF ne peut, être différente de BD; donc BC ne peut, dans son mouvement autour de AB, fortir du plan GE.

i 80 Donc, pour qu'une ligne droite AB (Fig. 108) soit perpendiculaire à un plan GE, il suffit qu'elle soit perpendiculaire à deux lignes BC, BD qui se rensontrent à

son pied dans ce plan.

Car si l'on conçoit que le plan de l'angle droit ABC, tourne autour de AB, la ligne BC tracera (179) un plan auquel AB sera perpendiculaire; or je dis que ce plan ne peut être autre que le plan GE des deux lignes BC & BD; car l'angle ABD étant droit ainsi que l'angle ABC, la ligne BC, en tournant autour de AB, aura nécessairement la ligne BD pour une de ses positions; donc BD est dans le plan

trace par BC; donc AB est perpendiculaire

au plan CBD.

181. Si d'un point A d'une droite AI oblique à un plan GE, (Fig. 109) on abaisse une perpendiculaire AB sur ce plan, & qu'ayant joint les pieds B&I de la perpendiculaire & de l'oblique, par une droite BI, on mene à cette derniere, une perpendiculaire CD dans le plan GE; je dis que AI sera

aussi perpendiculaire à CD.

Prenons, à commencer du point I: les parties égales IC, ID, & tirons les lignes BC & BD; ces deux dernieres lignes seront égales entr'elles (29); donc les deux triangles ABC, ABD seront égaux; car outre l'angle ABCégal à l'angle ABD, comme étant chacun droit, le côté AB est commun, & BC est égal à BD felon ce qu'ont vient de prouver : ils ont donc un angle égal compris entre côtés égaux chacun à chacun; ils sont donc égaux; donc AD est égal à AC; la ligne AI a donc deux points A & I également éloignés du point C & du point D; elle est donc perpendiculaire sur CD (32).

i un autre plan, quand il ne penche ni

d'un côté, ni de l'autre, de ce derniers

183. Donc, par une même ligne CD (Fig. 110) prise dans un plan GE, on ne peut conduire plus d'un plan perpendiculaire

à ce plan GE.

184. Un plan CK est perpendiculaire à un autre plan GE, quand il passe par une droite AB perpendiculaire à celui-ci; car il est évident qu'il ne peut incliner d'aucun côté du plan GE.

185. Si par un point A pris dans le plan CK perpendiculaire au plan GE, on mene une perpendiculaire A B à la commune section CD, cette ligne sera aussi perpendiculaire au

plan GE.

Car si elle ne l'étoit pas, on pourroit par le point B où elle tombe, élever une perpendiculaire au plan GE, & conduire par cette perpendiculaire & par la commune section CD, un plan qui (184) seroit perpendiculaire au plan GE; on pourroit donc, par une même ligne CD, prise dans le plan GE, mener deux plans perpendiculaires à celui-ci; ce qui est impossible (183); donc AB est perpendiculaire au plan GE.

186. Donc le plan CK étant perpendiculaire au plan GE, la perpendiculaire AB qu'on

qu'on élevera sur le plan GE, par un point B de la section commune, sera nécessairement dans le plan CK.

De cette proposition il suit que deux perpendiculaires BA, LM à un même plan

GE sont paralleles.

Car si l'on joint leurs pieds B & L par une ligne B L, & que par cette ligne & par AB on conduise un plan CK, ce plan sera perpendiculaire au plan GE (184); & puisque LM est alors une perpendiculaire au plan GE, menée par un point L du plan CK, elle sera donc dans le plan CK (186); or, puisque les deux lignes AB, LM sont toutes deux dans un même plan & perpendiculaires à la même ligne BL, elles sont paralleles (36 & 37).

(fig. 112) sont paralleles chacune à une troisieme HF, elles seront aussi paralleles entr'elles; car les lignes AB, HF étant paralleles, peuvent être toutes deux perpendiculaires à un même plan GE; par la même raison CD & HF, peuvent être perpendiculaires au même plan GE; donc AB & CD étant perpendiculaires à un

même plan, seront paralleles.

188. Si deux plans CK, NL (fig. 111) Géométrie. sont perpendiculaires à un troisieme GE, leur commune section AB sera aussi perpen-

diculaire au plan GE.

Car la perpendiculaire qu'on éleveroit par le point B sur le plan GE, doit être dans chacun de ces deux plans (186); elle ne peut donc être autre que l'interfection commune.

189. On appelle angle plan, l'ouverture de deux plans GF, GE (fig. 113) qui se rencontrent : cet angle s'appelle aussi l'inclinaison de l'un de ces plans à

l'égard de l'autre.

L'angle-plan formé par les deux plans GF, GE, n'est autre chose que la quantité dont le plan GF auroit dû tourner autour de AG pour venir dans sa situation actuelle, s'il avoit été d'abord couché sur

le plan GE.

190. De là il est aisé de voir que si par un point B pris dans la commune section AG, on mene dans le plan GE la perpendiculaire BD à AG, & dans le plan GF la perpendiculaire BC à la même ligne AG, l'angle formé par les deux plans, est la même chose que l'angle formé par les deux lignes BD & BC; car il est facile de voir que pendant le mouvement du

plan GF, la ligne BC s'écarte de la ligne BD fur laquelle elle étoit couchée au commencement du mouvement, s'écarte, dis-je, de BD, précisément selon la même loi, selon laquelle le plan GF s'écarte du plan GE.

191. Donc un angle-plan a même mesure que l'angle rectiligne compris entre deux lignes tirées, dans chacun des deux plans qui le forment, perpendiculairement à la commune section, & d'un même point de cette ligne.

De-là il est si aisé de conclure les propositions suivantes, que nous nous contente-

rons de les énoncer.

192. Un plan qui tombe sur un autre plan, forme deux angles, qui, pris ensemble, valent 180°.

193. Les angles formés par tant de plans qu'on voudra, qui passent tous par une même droite, valent 360°.

194. Deux plans qui se coupent; font

les angles opposés au sommet, égaux.

195. On appelle plans paralleles, ceux qui ne peuvent jamais se rencontrer, à quelque distance qu'on les imagine prolongés.

196. Les plans paralleles sont donc par-

tout également éloignés.

197. Si deux plans paralleles sont coupés par un troisieme plan (fig. 114), les intersections AB, CD seront deux droites paralleles; car comme elles sont dans un même plan ABCD, elles ne pourroient manquer de se rencontrer si elles n'étoient pas paralleles, & alors il est évident que les plans se rencontreroient aussi.

198. Deux plans paralleles, coupés par un troisieme, ont les mêmes propriétés, dus les angles qu'ils forment avec ce troisieme, que deux lignes droites paralleles, à l'égard d'une troisieme droite qui les coupe. C'est une suite de ce qui a été dit (191).

Propriétés des lignes droites coupées par des Plans paralleles.

199. Si d'un point I pris hors du plan GE (fig. 115), on tire à différens points K, L, M, de ce plan, des droites IK, IL, IM, & qu'on coupe ces droites par un plan g e parallele au plan GE; je dis, 1°. que ces droites feront coupées proportionnellement; 2°. que la figure k1 m fera semblable à la figure KLM.

Ne supposons d'abord que trois points K, L, M. Puisque les droites kl, lm, mk; sont les intersections des plans IKL.

ILM, IKM avec le plan ge, elles sont paralleles aux droites KL, LM, MK, intersections des mêmes plans avec le plan GE (197); donc les triangles IKL, ILM, IMK, font femblables aux triangles Ikl. Ilm, Imk chacun à chacun; donc IK: Ik:: KL:kl:: IL: Il:: LM: lm:: IM: Im:: MK: mk; or, 1°. fi de cette fuite de rapports égaux on tire feulement ceux qui renferment les droites qui partent du point I, on aura IK: Ik:: IL: Il:: IM: Im; donc les droites IK, IL. IM font coupées proportionnellement.

2°. Si de la même premiere suite de rapports égaux on tire ceux qui renferment les lignes comprises dans les deux plans paralleles, on aura KL: kl:: LM: lm:: KM: km; donc les deux triangles KLM, klm font semblables, puisqu'ils

ont les côtés proportionnels.

Supposons maintenant, tel nombre de points A, B, C, D, F, &c. qu'on voudra; on démontrera précisément de la même maniere, que les droites IA, IB, IC, &c. font coupées proportionnellement; & si l'on imagine les diagonales A C, A D, &c. ac, ad, &c, menées des deux angles correspondans A & a, on démon-L 3

trera, aussi de la même maniere; que les triangles ABC, ACD, &c. sont semblables aux triangles abc, acd, &c. chacun à chacun; donc les deux polygones ABCDF, abcdf étant composés d'un même nombre de triangles semblables chacun à chacun, & semblablement disposés;

font femblables (133).

200. Puisque les deux figures KLM; klm sont semblables, concluons-en que l'angle KLM est égal à l'angle klm, & par conséquent, si deux droites KL, LM; qui comprennent un angle KLM, sont paralleles à deux droites, kl, lm qui comprennent un angle klm, l'angle KLM sera égal à l'angle klm, lors même que ces deux angles ne seront pas dans un même plan: nous avons donné cette même proposition (43); mais nous supposions que les deux angles étoient dans un même plan.

figures ABCDF & abcdf font femblables, & de ce que les deux figures KLM, klm font femblables; il suit, dis-je, que les surfaces des deux sections abcdf, klm sont entr'elles comme celles des deux figures ABCDF, KLM.

Car ABCEF: abcdf: AB: ab (161)

Mais les triangles semblables IAB, Iab donnent AB:ab::IA:Ia.

Et par conféquent (Arith. 191) \overline{AB} : \overline{ab} : : \overline{IA} : \overline{Ia} ou (199):: \overline{IM} : \overline{Im} , ou (à cause des triangles semblables \overline{IML} , \overline{Iml}):: \overline{LM} : \overline{Im} ; & par conséquent (161): : \overline{KLM} : \overline{klm} ; donc \overline{ABCDF} : \overline{abcdf} : : \overline{KLM} : \overline{klm} , ou (Arith. 182) \overline{ABCDF} : \overline{KLM} :: \overline{abcdf} : \overline{KLM} :: \overline{abcdf} : \overline{KLM} :: \overline{abcdf} : \overline{klm} .

même tems que les surfaces ABCDF, abcdf sont entr'elles comme les quarrés de deux droites IA&Ia tirées du point I à deux points correspondans de ces deux figures, & par conséquent (199) comme les quarrés des hauteurs ou perpendiculaires IP, IP menées du point I sur les plans GE&ge.

Concluons donc; 1°; que si les deux surfaces ABCDF, KLM étoient égales, les deux surfaces abcdf, klm seroient

aussi égales.

2°. Que tout ce que nous venons de dire, auroit encore lieu si le point I, au lieu d'être commun aux droites IA, IB, IC, &c, & aux droites IM, IL, &c,

L 4

éroir différent pour chaque figure, pourvus qu'il fiir à même hauteur au-dessus du plan ge.

IIIº SECTION.

Des Solides.

Volume, ou Corps (1), tout ce qui a les trois dimensions, Longueur, Largeur & Profondeur.

Nous allons nous occuper de la mesure

& des rapports des solides.

Nous considérerons les solides terminés par des surfaces planes : & de ceux qui sont rensermés par des surfaces courbes, nous ne considérerons que le cylindre le cône, & la sphere.

Les folides terminés par des surfaces planes, se distinguent en général par le nombre & la figure des plans qui les renferment; ces plans doivent être, au moins,

au nombre de quatre.

204. Un solide, dont deux faces op-

posées sont deux plans égaux & paralleles, & dont toutes les autres faces sont des parallélogrammes, s'appelle en général un Prisme. Voyez figures 116, 117, 118, 119.

On peut donc regarder le prisme, comme engendré par le mouvement d'un plan BDF qui glisseroit parallélement à lui-même le long d'une ligne droite AB (fig. 116).

Les deux plans paralleles se nomment les bases du prisme, & la perpendiculaire LM menée d'un point de l'une des bases, sur l'autre base, se nomment la hauteur.

De l'idée que nous venons de donner du prisme, il suit, qu'à quelque endroit qu'on coupe un prisme par un plan parallele à sa base, la section sera toujours un plan parfaitement égal à la base.

Les lignes telles que BA qui sont les rencontres de deux parallélogrammes confécutifs, sont nommées les arrêtes du prisme.

Le prisme est droit, lorsque les arrêtes sont perpendiculaires à la base; alors elles sont toutes égales à la hauteur; voyez figures 117 & 119.

Au contraire le prisme est oblique, lorsque

ses arrêtes inclinent sur la base.

Les prismes se distinguent par le nombre

des côtés de leur base; si la base est un triangle, le prisme est dit prisme triangulaire (fig. 116): si la base est un quadrilatere, on l'appelle prisme quadrangulaire (fig. 117); & ainsi de suite.

Parmi les prismes quadrangulaires, on distingue plus particuliérement le parallé-

lipipede & le cube.

Le parallélipipede est un prisme quadrangulaire dont les bases, & par conséquent toutes les faces, sont des parallélogrammes; & lorsque le parallélogramme qui sert de base est un rectangle, & qu'en même tems le prisme est droit, on l'appelle Parallélipipede rectangle. Voyez sig.

Le parallélipipede rectangle prend le nom de cube, lorsque la base est un quarré, & que l'arrête AB (fig. 119) est égale au

côté de ce quarré.

Le cube est donc un solide compris sous six quarrés égaux. C'est avec ce solide qu'on mesure tous les autres, comme nous

le verrons dans peu.

205. Le cylindre est le solide compris entre deux cercles égaux & paralleles, & la surface que traceroit une ligne AB (fig. 120 & 121), qui glisseroit parallélement à elle-même le long des deux circonférences. Le cylindre est droit quand la ligne CF, (fig. 120) qui joint les centres des deux bases opposées, est perpendiculaire à ces cercles: cette ligne CF s'appelle l'axe du cylindre. Et le cylindre est oblique, quand cette même ligne CF incline sur la base.

On peut considérer le cylindre droit; comme engendré par le mouvement du parallélogramme rectangle FCDE tour-

nant autour de son côté CE.

206. La pyramide est un solide compris sous plusieurs plans, dont l'un, qu'on appelle la base, est un polygone quelconque, & les autres, qui sont tous des triangles, ont pour bases les côtés de ce polygone, & ont tous leurs sommets réunis en un même point, qu'on appelle le sommet de la pyramide. Voyez figures 122, 123;

La perpendiculaire A M menée du sommet sur le plan qui sert de base, s'appelle

la hauteur de la pyramide.

Les pyramides se distinguent par le nombre des côtés de leurs bases; en sorte que celle qui a pour base un triangle, est appellée pyramide triangulaire; celle qui a pour base un quadrilatere; pyramide qua-

drangulaire; & ainsi de suite.

La pyramide est dite réguliere, lorsque le polygone qui lui sert de base est régulier, & qu'en même tems la perpendiculaire AM (fig. 124), menée du sommet, passe par le centre de ce polygone.

La perpendiculaire A G menée du sommet A sur l'un DE des côtés de la base;

s'appelle apothéme.

Il est clair que tous les triangles qui aboutissent au point A, sont égaux & isosceles; car ils ont tous les bases égales; & les arrêtes AB, AC, AD, &c, sont toutes égales, puisque ce sont toutes des obliques également éloignées de la perpendiculaire AM (29).

Il n'est pas moins évident que tous les

apothêmes font égaux.

207. Le cône (fig. 125 & 126) est le solide rensermé par le plan circulaire BGDH qu'on appelle la base du cône, & par la surface que traceroit une ligne AB tournant autour du point sixe A, & rasant toujours la circonsérence BGDH.

Le point A s'appelle le fommet du cône. La perpendiculaire, menée du fommet fur le plan de la base, se nomme la hauteur du cône: & le cône est droit ou oblique, selon que cette perpendiculaire passe (fig. 125) ou ne passe point (fig. 126) par le centre de la base.

On peut concevoir le cône droit, comme engendré par le mouvement du triangle rectangle ACD, (fig. 125) tournant au-

tour du côté A C.

de toutes parts par une surface dont tous les points sont également éloignés d'un même point.

On peut considérer la sphere comme le solide qu'engendreroit le demi - cercle ABD (fig. 128), tournant autour du

diametre A D.

Il est évident que toute coupe, ou toute section de la sphere par un plan, est un cercle. Si ce plan passe par le centre, la section s'appelle grand cercle de la sphere. Et on appelle, au contraire, petit cercle, toute section de la sphere, par un plan qui ne passe point par le centre.

Le sedeur sphérique est le solide qu'engendreroit le secteur circulaire B C A tournant autour du rayon A C. La surface que décriroit l'arc A B dans ce mouve-

ment, s'appelle calotte sphérique.

Le fegment sphérique est le solide qu'engendreroit le demi-segment circulaire AFB; tournant autour de la partie AF du rayon.

Des Solides semblables.

qui sont composés d'un même nombre de faces semblables chacune à chacune, & semblablement disposées dans les deux solides.

210. Les arrêtes homologues & les sommets des angles solides homologues, sont donc des lignes & des points semblablement placés dans les deux solides; car les arrêtes homologues, & les sommets des angles solides homologues, sont des lignes & des points semblablement placés à l'égard des faces auxquelles ils appartiennent, puisque ces faces sont supposées semblables; or ces faces sont semblablement disposées dans les deux solides; donc, &c.

2 I I. Donc les triangles qui joignent un angle solide & les extrémités d'une arrête homologue, dans chaque solide, sont deux figures semblables, & semblablement disposées dans les deux solides; car les extrémités des arrêtes homologues sont elles mêmes

les sommets d'angles solides homologues qui sont (210) semblablement placés à

l'égard des solides.

angles solides homologues, sont donc entr'elles comme les arrêtes homologues de ces solides; car elles sont les côtés des triangles semblables dont on vient de parler, & qui ont pour un de leurs côtés, des arrêtes

homologues.

Donc deux solides semblables peuvent être partagés en un même nombre de pyramides semblables chacune à chacune, par des plans conduits par deux angles homologues, & par deux arrêtes homologues. Car les faces de ces pyramides seront composées de triangles semblables, & semblablement disposés dans les deux solides (211); & les bases de ces mêmes pyramides seront aussi semblables, puisqu'elles sont des faces homologues des deux solides; donc (209) ces pyramides seront semblables.

213. Si de deux angles homologues on abaisse des perpendiculaires sur deux faces homologues, ces perpendiculaires seront entr'elles dans le rapport de deux arrêtes homologues quelconques.

Car les deux angles homologues étant femblablement disposés à l'égard de deux faces homologues (210) doivent nécesfairement être à des distances de ces faces, qui soient entr'elles dans le rapport des dimensions homologues des deux solides.

De la Mesure des Surfaces des Solides.

pyramides, étant composées de parallélogrammes, de triangles & de polygones rectilignes, nous pourrions nous dispenser de rien dire ici sur la maniere dont on doit s'y prendre pour les mesurer, puisque nous avons donné (145, 147 & 149) les moyens de mesurer les parties dont elles sont composées. Mais on peut tirer de ce que nous avons dit à ce sujet, quelques conséquences, qui non-seulement serviront à simpliser les opérations qu'exigent ces mesures, mais nous seront encore utiles pour évaluer les surfaces des cylindres; des cônes & même de la sphere.

que (en n'y comprenant point les deux bases)

est

est égale au produit de l'une des arrêtes de ce prisme, par le contour d'une section bdfhk, (Fig. 118) faite par un plan auquel cette

arrête seroit perpendiculaire.

Car puisque l'arrête A B est supposée perpendiculaire au plan bdfhk, les autres arrêtes qui font toutes paralleles à celle là, seront aussi perpendiculaires au plan bdfhk; donc réciproquement les droites bd, df, fh, hk, &c, seront perpendiculaire chacune sur l'arrête qu'elle coupe; en considérant donc les arrêtes comme les bases des parallélogrammes qui enveloppent le prisme, les lignes bd, df, fh en seront les hauteurs. Il faudra donc, pour avoir la surface du prisme, multiplier l'arrête AB, par la perpendiculaire bd; l'arrête CD, par la perpendiculaire df, & ainsi de suite; & ajouter tous ces produits: mais comme toutes les arrêtes font égales, il est évident qu'il revient au même d'en multiplier une seule A B, par la somme de toutes les hauteurs, c'est-à-dire. par le contour b dfhk.

216. Quand le prisme est droit, la fection bdfhk ne differe pas de la base BDFHK, & l'arrête A B est alors la hauteur du prisme; donc la surface d'un prisme

GÉOMÉTRIE.

droit (en n'y comprenant point les deux bases), est égale au produit du contour de

la base, multiplié par la hauteur.

qu'on pouvoit considérer le cercle, comme un polygone régulier d'une infinité de côtés; donc le cylindre peut être considéré comme un prisme dont le nombre des parallélogrammes qui composent la surface, seroit infini. Donc,

La surface d'un cylindre droit est égale au produit de la hauteur de ce cylindre, par la circonférence de sa base. Nous avons vu (152) comment on doit s'y prendre pour

avoir cette circonférence.

A l'égard du cylindre oblique, il faut multiplier sa longueur AB, par la circonférence de la section bg dh (Fig. 121), cette section étant saite comme il a été dit (215). La méthode pour déterminer la longueur de cette section, dépend de connoissances plus étendues que celles que nous avons données jusqu'ici; dans la pratique, il faut se contenter de la mesurer méchaniquement, en enveloppant le cylindre avec un sil (ou autre chose équivalente) qu'on aura soin d'assujettir dans un plan auquel la longueur

AB de ce cylindre, soit perpendiculaire. 218. Pour la pyramide, si elle n'est

pas réguliere, il faut chercher séparément, la surface de chacun des triangles qui la composent, & ajouter ces surfaces.

Mais si elle est réguliere, on peut avoir sa surface plus briévement, en multipliant le contour de sa base, par la moitié de l'apothême AG, (Fig. 124); car tous les triangles étant de même hauteur, il suffit de multiplier la moitié de la hauteur commune, par la somme de toutes les bases.

2 I 9. En considérant encore la circonférence d'un cercle comme un polygone régulier d'une infinité de côtés, on voit que le cône n'est, au fond, qu'une pyramide réguliere, dont la surface (non compris celle de la base) est composée d'une infinité de triangles, & que par conséquent, la surface convexe d'un cône droit, est égale au produit de la circonférence de sa base, par la moitié du côté A B de ce cône (Fig. 125).

A l'égard de la surface du cône oblique, elle dépend d'une géométrie plus composée; ainsi nous n'en parlerons point ici. Au reste, la maniere dont nous venons de considérer le cône, donne le moyen

de le mesurer à peu-près, lorsqu'il est oblique. Il faut partager la circonférence de la base en un assez grand nombre d'arcs, pour que chacun puisse être considéré, sans erreur sensible, comme une ligne droite; & alors on calculera la surface, comme pour une pyramide qui auroit autant de triangles qu'on a d'arcs.

20. Pour avoir la surface d'un tronc de cône droit, dont les bases opposées BGDH, b g d h (Fig. 127) sont paralleles; il faut multiplier le côté B b de ce tronc, par la moitié de la somme des circonférences des

deux bases opposées.

En effer, on peut concevoir cette surface, comme l'assemblage d'une infinité de trapezes tels que EFfe dont les côtés Ee, Ff tendent au sommet A; or la surface de chacun de ces trapezes, est égale à la moitié de la somme des deux bases opposées EF, ef, multipliée par la distance de ces deux bases (148) mais cette distance ne differe pas des côtés Ee, Ff ou Bb; donc pour avoir la somme de tous ces trapezes, il faut multiplier la moitié de la somme de toutes les bases opposées, telles que EF, ef, c'est-à-dire, la moitié de la somme des deux circonférences, par

la ligne B b hauteur commune de tous ces

trapezes.

221. Si par le milieu M du côté B b. on conduit un plan parallele à la base, la fection (199) fera un cercle dont la circonférence sera la moitié de la somme des circonférences des deux bases opposées. puisque son diametre MN (148) est la moitié de la somme de ceux des bases. & que (136) les circonférences font entr'elles comme leurs diametres. Donc la surface d'un cône tronqué, à bases paralleles. est égale au produit du côté du tronc, par la circonférence de la section faite à distances égales des deux bases opposées. Cette proposition va nous servir pour la démonstration de la fuivante.

222. La surface d'une sphere est égale au produit de la circonférence d'un de ses grands

cercles, multipliée par le diametre.

Concevez la demi-circonférence AKD (Fig. 129) divifée en une infinité d'arcs; chacun de ces arcs, tels que KL, étant infiniment petit, se confondra avec sa corde.

Menons par les extrémités de K L les perpendiculaires KE, LF au diametre AD; & par le milieu I de K L ou de sa corde,

menons IH parallele à KE, & le rayon IC; ce rayon fera perpendiculaire fur KL (52); tirons enfin KM perpendiculaire fur IH ou fur LF. Si l'on conçoit que la demi-circonférence AKD tourne autour de AD, elle engendrera la furface de la fphere, & chacun de ses arcs KL engendrera la furface d'un cône tronqué, qui sera un élément de celle de la sphere. Nous allons voir que la surface de ce cône tronqué est égale au produit de KM ou EF multiplié par la circonférence qui a pour rayon IC ou AC.

Le triangle KML est semblable au triangle IHC, puisque ces deux triangles ont les côtés perpendiculaires l'un à l'autre, d'après ce qu'on vient de prescrire. Ces triangles semblables donneront donc (112) cette proportion KL: KM::IC:IH; ou puisque (136) les circonférences sont entr'elles comme leurs rayons) KL: KM::cir.IC:cir.IH(*); donc puisque (Arith. 178) dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, KL x cir.IH est égal à KMx

^(*) Par ces expressions a pour rayon IC, la circoncir. IC, cir. IH, nous entendons la circonférence qui IH.

cir. IC, ou (ce qui revient au même) est égal à EFxcir. AC. Or (221) le premier de ces produits exprime la surface du cône tronqué engendré par KL; donc ce cône tronqué est égal à EFxcir. AC, c'est à dire, au produit de sa hauteur EF par la circonférence d'un grand cercle de la sphere. Et comme en prenant tout autre arc que KL, on démontreroit la même chose & de la même maniere, on doit conclure que la somme des petits cônes tronqués qui composent la surface de la sphere, est égale à la circonférence d'un des grands cercles, multipliée par la fomme des hauteurs de ces cônes tronqués, laquelle somme compose évidemment le diametre. Donc la surface de la sphere est égale à la circonférence d'un de ses grands cercles, multipliée par le - diametre.

223. Si l'on conçoit un cylindre (Fig. 130) qui entoure la sphere en le touchant, & qui ait pour hauteur le diametre de cette sphere; c'est-à-dire, si l'on conçoit un cylindre circonscrit à la sphere, on pourra conclure que la surface de la sphere est égale à la surface convexe du cylindre circonscrit; car (217) la surface de ce

M 4

cylindre est égale au produit de la circonférence de la base, multipliée par la hauteur; or la circonférence de la base est celle d'un grand cercle de la sphere; & la hauteur est égale au diametre; donc, &c.

224. Puisque (151) pour avoir la surface d'un cercle, il faut multiplier la circonférence par la moitié du rayon ou le quart du diametre, & que pour avoir celle de la sphere, il faut multiplier la circonférence par le diametre, on doit donc dire que la surface de la sphere est quadruple

de celle d'un de ses grands cercles.

nons de donner de la mesure de la surface de la sphere, prouve également que pour avoir la surface convexe du segment sphérique qu'engendreroit l'arc AL (Fig. 131) tournant autour du diametre AD, il saut multiplier la circonférence d'un grand cercle de la sphere, par la hauteur AI de ce segment; & que pour avoir celle d'une portion de sphere comprise entre deux plans paralleles tels que LKM, NRP, il saut pareillement multiplier la circonférence d'un grand cercle de la sphere, par la hauteur IO de cette portion de sphere. Car on peut considérer

ces surfaces, ainsi qu'on l'a fait pour la sphere entiere, comme composées d'une infinité de cônes tronqués, dont chacun est égal au produit de sa hauteur par la circonférence d'un grand cercle de la sphere.

Des rapports des Surfaces des Solides.

226. Si deux folides dont on a deffein de comparer les surfaces, sont terminés par des plans dissemblables & irréguliers, le seul parti qu'il y ait à prendre
pour trouver le rapport de leurs surfaces;
est de calculer séparément la surface de
chacun en mesures de même espece, &
de comparer le nombre des mesures de
l'une, au nombre des mesures de l'autre;
c'est - à - dire, par exemple, le nombre
des pieds quarrés de l'une, au nombre des
pieds quarrés de l'autre.

227. Les surfaces des prismes (en n'y comprenant point les bases opposées) sont entrelles comme les produits de la longueur de ces prismes, par le contour de la section faite perpendiculairement à cette longueur.

Car ces surfaces sont égales à ces produits (215). 228. Donc si les longueurs sont égales, les surfaces des prismes seront entr'elles comme le contour de la section faite perpendiculairement à la longueur de chacun. Car le rapport des produits de la longueur par le contour de cette section, ne changera point si l'on omet, dans chacun de ces produits, la longueur qui en est facteur commun.

droits ou des cylindres droits de même hauteur, sont entr'elles comme les contours des bases, quelque sigure qu'aient d'ailleurs ces bases.

Et si, au contraire, les contours des bases sont les mêmes, & les hauteurs différentes, ces surfaces seront comme les hauteurs.

230. Les surfaces des cônes droits, sont entr'elles, comme les produits des côtés de ces cônes, par les circonférences des bases, ou par les rayons, ou par les diametres de ces bases.

Car ces surfaces étant égales chacune au produit de la circonférence de la base par la moitié du côté du cône (219), doivent être entr'elles comme ces produits, & par conséquent comme le double de ces produits. D'ailleurs, comme les circonférences ont entr'elles le même rapport que leurs rayons ou leurs diametres, on peut (99) substituer dans ces produits, le rapport des rayons, ou celui des diametres, à celui des circonférences.

23 I. Les surfaces des solides semblables sont entr'elles comme les quarrés de leurs li-

gnes homologues.

Car elles sont composées de plans semblables, dont les surfaces sont entr'elles comme les quarrés de leurs côtés ou de leurs lignes homologues, lesquelles lignes sont lignes homologues des solides, & proportionnelles à toutes les autres lignes

homologues.

232. Les surfaces de deux spheres, sont entr'elles comme les quarrés de leurs rayons ou de leurs diametres. Car la surface d'une sphere étant quadruple de celle de son grand cercle, les surfaces de deux spheres doivent être entr'elles comme le quadruple de leurs grands cercles, ou simplement comme leurs grands cercles; c'est-à-dire, (162) comme les quarrés des rayons ou des diametres.

De la solidité des Prismes.

233. Pour fixer les idées sur ce qu'on

doit entendre par la folidité d'un corps, il faut se représenter, par la pensée, une portion d'étendue de telle forme qu'on voudra, de la forme d'une cube, par exemple, mais qui ait infiniment peu de longueur, de largeur & de profondeur, & concevoir que la capacité d'un corps est entierement remplie de pareils cubes que nous nommerons points solides. La totalité de ces points forme ce que nous entendons par solidité d'un corps.

234. Deux prismes ou deux cylindres, ou un prisme & un cylindre de même base & de même hauteur, ou de bases égales & de hauteurs égales, sont égaux en solidité, quelque différentes que soient d'ailleurs les

figures des bases.

Car si l'on imagine ces corps, coupés par des plans paralleles à leurs bases, en tranches infiniment minces, & d'une épaisseur égale à celle des points solides dont on peut imaginer que ces corps sont remplis, il est visible que, dans chacun, chaque section étant égale à la base (204), le nombre de points solides dont chaque tranche sera composée, sera par-tout le même, & égal au nombre des points superficiels de la base: & comme on sup-

pose même hauteur aux deux solides, ils auront chacun le même nombre de tranches; ils contiendront donc, en totalité, le même nombre de points solides; donc ils font égaux en solidité.

De la mesure de la solidité des Prismes & des Cylindres.

235. La considération des points solides dont nous venons de faire usage, est principalement utile lorsque pour démontrer l'égalité de deux folides, on est obligé de considérer ces solides dans leurs éléments mêmes, en les décomposant en tranches infiniment minces; nous aurons encore occasion de les considérer de cette maniere. Mais lorsqu'on veut mesurer les capacités ou folidités des corps, pour les usages ordinaires, ce n'est point en cherchant à évaluer le nombre de leurs point folides qu'on y parvient; car on conçoit très-bien que dans tel corps que ce soit, il y a une infinité de ces sortes de points.

Que fait-on done, à proprement parler, quand on mesure la solidité des corps? on cherche à déterminer combien de fois le corps dont il s'agit, contient un autre corps connu. Par exemple, quand on veut mésurer le parallélipipede rectangle ABCDEFGH, (Fig. 132) on a pour objet de connoître combien ce parallélipipede contient de cubes tels que le cube connu x; c'est ordinairement en mesures cubiques qu'on évalue les solidités

des corps.

Pour connoître la folidité du parallélipipede rectangle ABCDEFGH, il faut chercher combien fa base EFGH contient de parties quarrées telles que efgh; chercher pareillement combien la hauteur AHcontient de fois la hauteur ah; & multipliant le nombre des parties quarrées de EFGH, par le nombre des parties de AH, le produit exprimera combien le parallélipipede proposé, contient de cubes tels que x; c'est-à-dire, combien il contient de pieds-cubes, ou de poucescubes, &c, si le côté ah du cube x est d'un pied, ou d'un pouce.

En effet, on voit qu'on peut placer sur la surface EFGH autant de cubes tels que x; qu'il y a de quarrés tels que efgh dans la base EFGH. Tous ces cubes formeront un parallélipipede dont la hauteur HL

fera égale à ah; or il est évident qu'on pourra placer dans le folide ABCDEFGH autant de parallélipipedes tels que celui-là que la hauteur HL fera contenue de fois dans AH; donc il faut répéter ce parallélipipede ou le nombre des cubes répandus sur EFGH, autant de fois qu'il y a de parties dans AH; ou puisque le nombre de ces cubes est le même que le nombre des quarrés contenus dans la base. il faut multiplier le nombre des quarrés contenus dans la base, par le nombre des parties de la hauteur, & le produit exprimera le nombre de cubes contenus dans le parallélipipede proposé.

236. Puisqu'on a démontré (234) que les prismes de bases égales & de hauteurs égales, sont égaux en solidité, il suit de cette proposition, & de ce que nous venons de dire, que pour avoir le nombre des mesures cubes que renfermeroit le prisme quelconque A CEGIKBDFH, Fig. 118) il faut évaluer sa base KBDFH en mesures quarrées, & sa hauteur L M en parties égales au côté du cube qu'on prend pour mesure, & multiplier le nombre des mesures quarrées qu'on aura trouvées dans la base, par le nombre des mesures linéaires de la hauteur, ce qu'on exprimé ordinairement en disant: la solidité d'un prisme quelconque est égal au produit de la surface de la base, par la hauteur de ce

pri/me.

Mais nous devons observer ici la même chose que nous avons fait remarquer (145) à l'occasion des surfaces: de même qu'on ne peut pas dire avec exactitude, qu'on multiplie une ligne par une ligne, on ne peut pas dire non plus qu'on multiplie une surface par une ligne. C'est, ainsi qu'on vient de le voir, un solide (dont le nombre des cubes est le même que le nombre des quarrés de la base) qu'on répete autant de sois que sa hauteur est comprise dans celle du solide total; c'est-à-dire, autant de sois qu'il est dans le solide qu'on veut mesurer.

237. Concluons de ce qui précede; que pour avoir la folidité d'un cylindre droit ou oblique, il faut pareillement multiplier la surface de sa base, par la hauteur de ce cylindre, puisqu'un cylindre est égal à un prisme de même base & de même hauteur que lui (234).

De la solidité des Pyramides.

238. Rappellons-nous ce qui a été dit (201); & en l'appliquant aux pyramides, nous en conclurons que si l'on coupe deux pyramides IABCDF, IKLM. (Fig. 115) de même hauteur, par un même plan ge parallele au plan de leur base (*), les sections abcdf, klm seront entr'elles dans le rapport des bases ABCDF, KLM, & feront par conséquent égales si ces bases sont égales. Si l'on conçoit de nouveau ces pyramides coupées par un plan parallele au plan ge & infiniment près de celui-ci, on voit que les deux tranches solides comprises entre ces deux plans infiniment voifins doivent être aussi entr'elles dans le rapport des bases; car le nombre des points solides nécessaires pour remplir ces deux tranches d'égale épaisseur, ne peut dépendre que de la grandeur des sections correspondantes. Cela posé, comme les deux pyramides sont de même hauteur, on ne peut pas concevoir plus de tranches dans l'une

GÉOMÉTRIE.

^(*) Nous supposons, pour & qu'on ait placé les bases plus de simplicité, qu'on ait sur un même plan G E, rendu le sommet commun,

que dans l'autre; ainsi les tranches correspondantes étant toujours dans le rapport des bases, les totalités de ces tranches, & par conséquent les solidités des
pyramides, seront entr'elles comme les
bases. Donc les solidités de deux pyramides
de même hauteur, sont entr'elles comme les
bases de ces pyramides, & par conséquent,
les pyramides de bases égales & de hauteurs
égales, sont égales en solidité, quelque différentes que soient d'ailleurs les figures des
bases.

Mesure de la solidité des Pyramides.

239. Puisque mesurer un corps, n'est autre chose que chercher combien de fois il contient un autre corps connu, ou, en général, chercher quel est son rapport avec un autre corps connu; il ne s'agit donc, pour pouvoir mesurer les pyramides, que de trouver leur rapport avec les prismes, c'est ce que nous allons établir dans la proposition suivante.

240. Une pyramide quelconque est le tiers d'un prisme de même base, & de même

hauteur qu'elle.

La démonstration de cette proposition

le réduit à faire voir qu'une pyramide triangulaire est le tiers d'un prisme triangulaire de même base & de même hauteur qu'elle; car on peut toujours concevoir un prisme, comme composé d'autant de prismes triangulaires, & une pyramide comme composée d'autant de pyramides triangulaires qu'on peut concevoir de triangles dans le polygone qui sert de base à l'un & à l'autre : voyez Figure 118.

Or voici comment on peut se convaincre de la vérité de la proposition, pour la pyramide triangulaire. Soit ABCDEF (Fig. 133) un prisme triangulaire : concevez que sur les faces AE, CE de ce prisme on ait tiré les deux diagonales BD, BF, & que suivant ces diagonales on air conduit un plan BDF; ce plan détachera du prisme une pyramide de même base & de même hauteur que ce prisme, puisou'elle a son sommet en B dans la base supérieure, & qu'elle a pour base, la base même inférieure DEF du prisme : on voit cette pyramide isolée dans la Figure 134, & la Figure 135 représente ce qui reste du prisme.

On peut se représenter ce reste comme renversé ou couché sur la face ADFC;

& alors on voit que c'est une pyramide quadrangulaire qui a pour base le parallélogramme ADFC, & pour sommet le point B; donc si l'on conçoit que dans la base ADFC on ait tiré la diagonale CD. on pourra se représenter que la pyramide totale ADFCB est composée de deux pyramides triangulaires ADCB, CFDB qui auront pour bases les deux triangles égaux ACD, CDF, & pour sommet commun le point B, & qui, par conséquent, seront égales (238). Or de ces deux pyramides, l'une, savoir la pyramide ADCB peut être conçue comme ayant pour base le triangle ABC, c'est-àdire, la base supérieure du prisme, & pour sommet le point D qui a appartenu à la base inférieure; cette pyramide est donc égale à la pyramide DEFB (Fig. 134). puisqu'elle a même base & même hauteur que celle-ci; donc les trois pyramides DEFB, ADCB, CFDB, font égales entr'elles; & puisque réunies, elles composent le prisme, il faut en conclure que chacune est le tiers du prisme; ainsi la pyramide DEFB est le tiers du prisme ABCDEF de même base & de même hauteur qu'elle.

241. Puisqu'un cône peut être considéré comme une pyramide dont le contour de la base auroit une infinité de côtés, & le cylindre comme un prisme dont le contour de la base auroit aussi une infinité de côtés, il faut en conclure, qu'un cône droit, ou oblique, est le tiers d'un cylindre de même base & de même hauteur.

242. Donc pour avoir la folidité d'une pyramide ou d'un cône quelconque, il faut multiplier la surface de la base, par le tiers

de la hauteur.

243. A l'égard du tronc de pyramide ou de cône, lorsque les deux bases opposées sont paralleles, ce qu'il y a à faire pour en trouver la solidité, consiste à trouver la hauteur de la pyramide retranchée, & alors il est aisé de calculer la solidité de la pyramide entiere & de la pyramide retranchée, & par conséquent celle du tronc. Par exemple, dans la Figure 115, si je veux avoir la solidité du tronc KLM klm, je vois (242) qu'il faut multiplier la surface KLM par le tiers de la hauteur IP; multiplier pareillement la furface klm par le tiers de la hauteur Ip, & retrancher ce dernier produit, du premier; mais comme on ne connoît ni la hauteur de la pyramide totale, ni celle de la pyramide retranchée, voici comment on déterminera l'une & l'autre. On a vu ci-dessus (199) que les lignes IL, IM, IP, &c. sont coupées proportionnellement par le plan ge, & qu'elles sont à leurs parties Il, Im, Ip comme LM: lm; on aura donc

LM: lm:: IP: Ip:

Done (Arith. 184) LM-1m: LM::

IP - Ip : IP.

C'est-à-dire, LM-lm:LM::Pp:IP. Or quand on connoît le tronc, on peut aisément mesurer les côtés Lm, lm & la hauteur Pp; on pourra donc, par cette proportion, calculer le quatrieme terme IP(Arith. 179) ou la hauteur de la pyramide totale; & en retranchant celle du tronc, on aura la hauteur de la pyramide retranchée.

De la solidité de la Sphere, de ses Secteurs, & de ses Segments.

2.44. Pour avoir la solidité d'une sphere, il faut multiplier sa surface par le tiers du rayon.

Car on peut considérer la surface de la

sphere comme l'assemblage d'une infinité de plans infiniment petits, dont chacun sert de base à une petite pyramide qui a son sommet au centre de la sphere, & qui, par conséquent, a pour hauteur le rayon. Puis donc que chacune de ces petites pyramides est égale (242) au produit de sa base par le tiers de sa hauteur, c'est à-dire, par le tiers du rayon, elles seront toutes ensemble égales au produit de la somme de toutes leurs bases, par le tiers du rayon, c'est-à-dire, égales au produit de la surface de la sphere, par le tiers du rayon.

245. Puisque la surface de la sphere est (224) quadruple de celle d'un de ses grands cercles, on peut donc, pour avoir la solidité d'une sphere, multiplier le tiers du rayon par quatre sois la surface d'un des grands cercles, ou quatre sois le tiers du rayon par la surface d'un des grands cercles, ou ensin les 3 du diametre par la surface d'un

des grands cercles.

246. Pour avoir la folidité d'un cylindre, nous avons vu qu'il falloit multiplier la surface de la base par la hauteur; s'il s'agit donc du cylindre circonscrit à la sphere (Fig. 130), on peut dire que sa solidité est égale au produit d'un des grands cercles de la sphere, par le diametre; or celle de la sphere (245) est égale au produit d'un des grands cercles par les \(\frac{1}{3}\) du diametre; donc la solidité de la sphere n'est que les \(\frac{1}{3}\) de celle du cylindre

circonscrit.

247. La calotte sphérique A GBHE A qui sert de base à un secteur sphérique CBGEHA (Fig. 128) peut être aussi considérée comme l'assemblage d'une infinité de plans insiniment petits; & par conséquent le secteur sphérique lui-même, peut être considéré comme l'assemblage d'une infinité de pyramides qui ont toutes pour hauteur le rayon, & dont la totalité des bases sorme la surface de ce secteur; donc le secteur sphérique est égal au produit de la surface de la calotte, par le \frac{1}{3} du rayon. Nous avons vu (225) comment on trouve la surface de la calotte.

248. A l'égard du segment, comme il vaut le secteur CBGEHA moins le cône CBGEH; ayant enseigné (247) & (242) la maniere de trouver la folidité de ces deux corps, il ne nous reste rien à

dire fur cet article.

De la mesure des autres Solides.

249. Pour les autres solides terminés par des surfaces planes, la méthode qui se présente naturellement pour les mesurer, c'est de les imaginer composés de pyramides qui aient pour bases ces surfaces planes, & pour fommet commun; l'un des angles du solide dont il s'agit; mais outre que cette méthode est rarement la plus commode, elle est d'ailleurs moins expéditive & moins propre pour la pratique, que la fuivante que nous exposerons ici d'autant plus volontiers qu'elle peut être employée utilement à la mesure de la solidité de la carene des Vaisseaux, comme nous le ferons voir quand nous aurons établi les propositions suivantes.

250. Nous appellerons prisme tronqué, le solide ABCDEF (Fig. 136) qui reste lorsqu'on a séparé une partie d'un prisme, par un plan ABC incliné à la

bafe.

251. Un prisme triangulaire tronqué; est compose de trois pyramides qui ont chacune pour base, la base DEF du prisme, & dont la premiere a son sommet en B, la seconde en A, & la troisieme en C.

Avec une légere attention, on peut se représenter le prisme tronqué, comme composé de deux pyramides, l'une triangulaire qui aura son sommet au point B; & pour base le triangle DEF; la seconde qui aura aussi son sommet au point B, mais qui aura pour base le quadrilatere ADFC.

Si l'on tire la diagonale AF, on peut se représenter la pyramide quadrangulaire BADFC comme composée de deux pyramides triangulaires BADF, BACF; or la pyramide BADF est égale en solidité à une pyramide EADF qui ayant la même base ADF, auroit son sommet au point E; car la ligne BE étant parallele au plan ADF, ces deux pyramides auront même hauteur; mais la pyramide EADF peut être considérée comme ayant pour base EDF, & fon fommet au point A; voilà donc, jusqu'ici, deux des trois pyramides dont nous avons dit que le prisme tronqué doit être composé; il ne reste donc plus qu'à faire voir que la pyramide BACF est équivalente à une pyramide qui auroit aussi pour base EDF, & qui auroit son sommet en C; or c'est ce qu'il est facile de voir en tirant la diagonale CD, & faisant

of a true series cap C.

attention que la pyramide BACF doit être égale à la pyramide EDCF; parce que ces deux pyramides ont leurs sommets B & E dans la même ligne B E parallele au plan ACFD de leurs bases; & que ces bases A CF & CFD sont égales, puisque ce sont des triangles qui ont même base CF & qui sont compris entre les paralleles AD & CF. Ainsi, la pyramide BACF est égale à la pyramide EDCF; mais celle-ci peut être considérée comme ayant pour base DEF, & son sommet en C; donc en effet le prisme tronqué est composé de trois pyramides qui ont pour base commune le triangle DEF, & dont la premiere a son sommet en B, la seconde en A, la troisieme en C.

252. Donc pour avoir la solidité d'un prisme triangulaire tronqué, il faut abaisser, de chacun des angles de la base supérieure, une perpendiculaire sur la base inferieure, & multiplier la base inférieure, par le tiers de la somme de ces trois perpendiculaires.

253. On peut tirer de cette proposition plusieurs conséquences pour la mefure des prismes tronqués autres que les triangulaires, & même pour d'autres solides; si l'on conçoit, par exemple, que

de tous les angles d'un solide terminé par des furfaces planes, on mene fur un même plan, pris comme on le voudra, des perpendiculaires, on fera naître autant de prismes tronqués qu'il y aura de faces dans le folide; comme chaque prisme tronqué devient facile à mesurer, d'après ce que nous venons de dire, tout solide terminé par des surfaces planes, se mesurera donc, aussi facilement par les mêmes principes: nous n'entrerons pas dans ce détail; nous nous bornerons à en tirer une conséquence utile à notre objet.

2 5 4. Soit donc ABCDEFGH(Fig. 137) un solide composé de deux prismes triangulaires tronqués ABCEFG, ADCEHG, dont les arrêtes AE, BF, CG, DH soient perpendiculaires à la base, & qui soient tels que les bases EFG, EHG forment le parallélogramme EFGH, & que les bases supérieures soient, pour plus de généralité, deux plans différemment inclinés à la base EFGH. Il suit de ce qui a été dit ci-dessus -(252) que le solide ABCDEFG est égal au triangle EFG multiplié par BF+2AE+2GC+HD; car le prisme tronqué

ABCEFG est égal (252) au triangle EFG

multiplié par $\frac{BF+AE+GC}{3}$; & par la même raison, le prisme tronqué ADCEHG est égal au triangle EHG, ou (ce qui revient au même) au triangle EFG multiplié par AE+GC+HD; donc la totalité de ces deux prismes tronqués, est égale au triangle EFG multiplié par BF+2AE+2GC+HD

Soit maintenant un solide (Fig. 138) compris entre deux plans ABLM, ablm paralleles, deux autres plans ABba, ML lm, paralleles entr'eux & perpendiculaires aux deux autres, un plan B L 1b. perpendiculaire à ceux-là; & enfin la furface courbe AHMmha; & concevons ce solide coupé par des plans CD: Ef, Gh, &c, paralleles à ABba, également distants les uns des autres. & affez près pour qu'on puisse regarder AD: ad, DF, df, &c, comme des lignes droites: supposons enfin que les deux plans ABLM, ablm sont assez près l'un de l'autre pour qu'on puisse regarder, fans erreur fensible, les sections Dd, Ff. Hh, &c, comme des lignes droites; il est visible que les solides partiels

ablm étant supposés peu distants; la disférence de AB à ab, & celle de LM à lm ne peuvent être que de fort petites quantités; on peut donc réduire la valeur de ce solide, à $\frac{Bb \times BC}{2} \times (\frac{1}{2}AB + \frac{1}{2}$ ab + CD + cd + EF + ef + GH + gh $+ IK + ik + \frac{1}{2}LM + \frac{1}{2}lm$), c'est-à-dire, à $Bb \times (\frac{ABLM + ablm}{2})$.

On peut donc dire que pour avoir la solidité d'une tranche de solide comprise entre deux surfaces planes paralleles, de telle sigure qu'on voudra, & peu distantes l'une de l'autre; il faut multiplier la moitié de la somme de ces deux surfaces, par

l'épaisseur de cette tranche.

255. Si l'épaisseur Bb de la tranche étoit trop considérable pour qu'on pût regarder Aa, Dd comme des lignes droites, il faudroit concevoir le solide partagé en plusieurs tranches d'égale épaisseur, par des plans paralleles à l'une des surfaces ABLM, ablm, & mesurant ces surfaces ABLM, ablm & leurs paralleles; on auroit la solidité en ajoutant toutes les surfaces intermédiaires, & la moitié de la somme des deux extrêmes ABLM, ablm, & multipliant le tout par l'épaisseur

Teur d'une des tranches; c'est une suite immédiate de ce que nous venons de dire.

L'application de ceci, à la mesure de la partie de la carene, que la charge du navire fait plonger dans la mer, est maintenant très-facile. On mesurera la surface des deux coupes horizontales faites à sleur d'eau, lorsque le navire est chargé, & lorsqu'il est vuide. On ajoutera ces deux surfaces, & on multipliera la moitié de leur somme, par la distance de ces deux surfaces, c'est-à-dire, par l'épaisseur de la tranche qu'elles comprennent.

Si l'on vouloit avoir la folidité de la carene entiere, on feroit usage de ce qui vient d'être dit (255); mais il faudroit la considérer comme coupée en plusieurs tranches, non pas paralleles à la coupe faite à fleur d'eau, mais perpendiculaires

à la longueur du navire.

Lorsqu'on mesure le volume de la partie de la carene que la charge fait plonger, on peut se contenter de mesurer la surface de la coupe prise à égale distance de deux coupes dont nous avons parlé ci-dessus, & la multiplier, comme ci-devant, par l'épaisseur de la tranche; car cette coupe moyenne dissérera toujours très-peu de la Géométrie.

moitié de la fomme des deux autres.

Parmi quelques-uns des objets que nous confidérerons dans l'application de l'Algebre à la Géométrie, on trouvera des méthodes plus rigoureuses; néanmoins celles que nous venons d'exposer, seront toujours suffisantes, tant qu'on aura soin de mesurer les surfaces avec assez d'exactitude. & de multiplier les tranches lorsque l'épais-

seur est considérable.

Nous verrons, dans la quatrieme Partie de ce Cours, que la charge du navire est égale au poids d'un volume d'eau égal au volume de la partie de la carene qu'elle fait plonger; lors donc qu'on a évalué ce volume en pieds - cubes, si l'on veut connoître la pesanteur de la charge, il n'y a qu'à multiplier le nombre des piedscubes, par 72 to qui est à - peu - près le poids d'un pied - cube d'eau de mer; mais comme on évalue toujours cette charge en tonneaux, au lieu de multiplier par 72, pour diviser ensuite par 2000, ce qui seroit nécessaire pour réduire en tonneaux, on divisera seulement le nombre des pieds - cubes par 28, parce que 28 fois 72 faisant à peu près 2000, autant de fois il y aura 28 dans la folidité mesurée, autant il y aura de ton-

Du Toisé des Solides.

256. Après ce que nous avons dit (155) sur le toisé des surfaces, il doit y avoir fort peu de choses à dire sur le toisé des solides.

Pour évaluer un solide en toises - cubes, & en parties de la toise - cube, on peut s'y prendre de deux manieres principales. La premiere est de compter par toises - cubes à par parties - cubes de la toise - cube, c'est - à - dire, par toises - cubes, pieds-cubes, pouces-cubes, &c.

La foise - cube ou cubique contient 216 pieds-cubes, parce que c'est un cube qui a 6 pieds de long, 6 pieds de large, & 6

pieds de haut.

Le pied - cube contient 1728 poucescubes, parce que c'est un cube qui a 12 pouces de long, sur 12 pouces de large, & 12 pouces de haut.

Par la même raison on voit que le pouce-cube contient 1728 lignes-cubes, &

ainsi de suite.

257. Donc pour évaluer un folide, en

toises-cubes & parties-cubes de la toise cube, il faudra réduire chacune de ses trois dimensions, à la plus petite espece; multiplier deux de ces dimensions ainsi réduites, l'une par l'autre, & le produit résultant, par la troisieme; & pour réduire en lignes-cubes, pouces-cubes, pieds-cubes & toises-cubes, (en supposant que la plus petite espece ait été des points), on divisera successivement par 1728, 1728 & 216; ou seulement par 1728, 1728 & 216, si la plus petite espece est seulement des lignes, & ainsi de suite.

Par exemple, si l'on a un parallélipipede qui ait 2^T 4^P 8^P de long, 1^T 3^P de large, & 3^T 5^P 7^P de haut, on réduira ces trois dimensions à 200^P, 108^P, & 283^P qui étant multipliés, savoir 200 par 108, & le produit 21600^{PP} par 283^P, donneront 6112800 pouces-cubes, ou 6112800^{PPP}; divisant donc par 1728, on aura 3537 pieds-cubes ou 3537^{PPP} & 864 de reste, c'est-àdire, 864^{PPP}; divisant 3537^{PPP} par 216, on aura 16 toises-cubes ou 16^{TTT} & 81^{PPP}; ensorte que le parallélipipede en question, contient 16^{TTT} 81^{PPP} 864^{PPP}.

258. Dans la seconde maniere d'éva-

luer les solides, en toises-cubes & parties de la toise-cube, on se représente la toisecube partagée en six parallélipipedes, qui ont tous une toise quarrée de base, sur un pied de haut, & que pour cette raison on appelle toise-toise-pieds. On conçoit de même, la toise-toise-pied, partagée en 12 parallélipipedes, qui ont chacun une toise quarrée de base & un pouce de haut, & qu'on appelle toise-toise-pouces; on subdivise de même, chacune de celles-ci, en 12 parallélipipedes, qui ont chacun une toise quarrée de base sur une ligne de haut; & on continue de subdiviser en parallélipipedes, qui ont constamment une toise quarrée de base sur un point, une prime, une seconde, &c. de haut; enforte que les fubdivisions sont absolument analogues à celle de la toise linéaire, comme nous avons vu que l'étoient celles de la toise quarrée ; & les noms de ces différentes fubdivisions, ne different de ceux qui sont relatifs à la toise quarrée, qu'en ce que le mot toise y est énoncé deux fois.

Les multiplications relatives à cette division de la toise-cube, sont absolument les mêmes que celles que nous avons enseignées relativement à la toise-quarrée.

A l'égard de la nature des unités des facteurs, on doit regarder l'un d'entr'eux comme exprimant des toises-cubes, toisetoise - pieds, toise - toise - pouces, &c; & les deux autres comme marquant des nombres abstraits, dont le produit exprimera combien de fois on doit répéter ce premier facteur. Par exemple, en reprenant le parallélipipede que nous venons de calculer ci-dessus, & supposant que la longueur AD (fig. 139) est de $2^{T} 4^{P} 8^{P}$, la largeur AB de $1^{T} 3^{P}$, & la hauteur AL de 3T 5P 7P; si l'on prend AI & AE chacun d'une toise, & qu'on se représente le paralélipipede AIFEHGKD, il est visible que ce parallélipipede est de 2TTT 4TTP 8TTP. puisqu'il a une toise-quarrée de base sur une longueur de 2^T 4^P 8^P. Or pour avoir la solidité du parallélipipede total, on voit qu'il faut répéter ce parallélipipede partiel; d'abord autant de fois que sa largeur AI est contenue dans la largeur AB, c'est-àdire, une fois & demie, ou autant que le marque 1T 3P; puis répéter ce produit autant de fois que la hauteur A E est contenue dans la hauteur AL, c'est-à-dire, autant de fois que le marque 3T 5P 7P, considéré comme nombre abstrait.

DE MATHÉMATIQUES. 215

Mais pour se guider aisément, dans ces multiplications, on laissera aux facteurs les signes de la toise tels qu'ils les ont; il sussit de savoir que le produit doit être des toises-cubes, toises-toises-pieds, &c; ainsi, en opérant comme au toisé des surfaces, on trouvera comme il suit:

$\mathbf{2^T}$	4 ^P	85	
T	4 ^P 3 ^P		
2 ^{TT}	OTP	OTP	
0	3		
0	I		
• .	0	4	
ο .	0	4	•
1	2	4	
4 ^{TT}	1 TP	O^{Tp}	
$\tilde{\mathfrak{z}}^{\mathbf{T}}$	5P	7 ^P	
12 ^{TTT}	OTTP	OTTP.	OTTI
12 ^{TTT}	OTTP	0	OTTI
	o ^{TTP}	0	OTT
0 2 0	o ^{TTP}	o 6 2	OTTI
0 2 0	OTTP	0 6 2 2	OTTI
0 2 0 0	o ^{TTP} 3 0 4	6	OTT
0 2 0	o ^{TTP} 3 0 4 4	0 6 2 2	2 2 ^{T11}

259. It est aisé de convertir ces parties O 4

de la toise, en parties-cubes, c'est-à-dire; pieds-cubes, pouces-cubes, &c. Il faut écrire sous les parties de la toise, à commencer des toise-toise-pieds, les nombres 36, 3, \frac{1}{4}; 36, 3, \frac{1}{4} consécutivement, & multiplier chaque nombre supérieur par son correspondant insérieur; porter les produits des nombres 36, 3, \frac{1}{4} chacun audessous du premier de ces nombres; & lorsqu'en multipliant par \frac{1}{4}, il restera 1 ou 2 ou 3, on écrira sous le nombre 36 suivant, 432 ou 864 ou 1296, pour commencer une seconde colonne. Appliquant ceci à l'exemple que nous venons de donner.

on trouve le même produit que par la

premiere méthode.

On multiplie les toise - toise - pieds par 36, parce que la toise - toise - pied ayant un pied de haut sur une toise quarrée ou 36 pieds quarrés de base, doit

contenir 36 pieds - cubes. La toise - toisepouce étant la douzieme partie de la toisetoise - pied, doit contenir la douzieme partie de 36 pieds-cubes, c'est-à-dire, trois pieds-cubes; il faut donc multiplier par 3, les toise - toise - pouces. Pareillement la toise-toise-ligne étant la douzieme partie de la toise-toise-pouce, doit contenir la douzieme partie de 3 pieds-cubes ou un quart de pied - cube, ou (à cause que le pied-cube vaut 1728 pouces-cubes) elle doit contenir 432PPP; en raisonnant de même, on voit que la toise-toise-point vaudroit 36PPP, parce qu'elle est la douzieme partie de la toise-toise-ligne qui vaut 432PPP, dont la douzieme partie est 36; donc, &c.

Donc, réciproquement, pour ramener les parties-cubes de la toise-cube, à des toise - toise - pieds, toise - toise - pouces, &c. il faudra diviser par 36, le nombre des pieds - cubes, & l'on aura les toisetoise-pieds : on divisera le reste de cette division, par 3, & l'on aura les toisetoise - pouces. On multipliera par 4, le reste de cette seconde division, & au produit on ajoutera 1, ou 2, ou 3 unités, selon que le nombre des pouces - cubes fera entre 432 & 864, ou 864 & 1296, ou 1296 & 1728, & l'on aura les toise-toiselignes; puis retranchant du nombre des pouces-cubes, le nombre 432, ou 864, ou 1296, selon qu'on aura ajouté 1, ou 2, ou 3 unités, on opérera sur le reste, comme on a opéré sur les pieds-cubes, & l'on aura consécutivement les toise-toise-points, les toise-toise-primes, & les toise-toise-fecondes; ensin on continuera de la même maniere, pour les lignes-cubes, &c.

Par exemple, si l'on demande de réduire en toise-toise-pieds, toise-toise-pouces, &c. le nombre 47^{TTT} 52^{PPP} 932^{PPP}; je divise 52 par 36, & j'ai 1^{TTP}, & un reste de 16; je divise celui-ci par 3, & j'ai 5^{TTP} & un reste de 1; je quadruple ce reste, & j'y ajoute 2 unités, parce que le nombre des pouces-cubes est entre 864 & 1296, & j'ai 6^{TT}. Retranchant 864, de 932, il reste 68; je le divise par 36, & j'ai 1^{TTP}, & 32 de reste; je divise celui-ci par 3, & j'ai 10^T, & 2 de reste; je quadruple ce reste, & j'ai 8^T"; ensorte que j'ai, en total, 47^{TTT} 1^{TTP} 5^{TTP} 6^{TTI} 1^{TTP} 10^{TT} 8^{TT}

260. Puisque, pour avoir la solidité d'un prisme, il faut multiplier la surface de sa base, par sa hauteur; il s'ensuit que si connoissant la solidité & la base, ou la hauteur, on veut avoir la hauteur, ou la base, il faut diviser la solidité par celui de ces deux facteurs, que l'on connoîtra. Mais il faut observer que dans l'exactitude, ce n'est point véritablement la solidité que l'on divise par la surface ou par la hauteur, mais c'est un solide que l'on divise par un solide. En effet, d'après ce qui a été dit ci-dessus, on voit que lorsqu'on évalue un folide, on répete un autre solide de même base, autant de fois que la hauteur de celui - ci est contenue dans la hauteur du premier; ou bien on répete un solide de même hauteur, autant de fois que la surface de la base de celui-ci, est comprise dans la base de celui-là. Donc quand on voudra, connoiffant la folidité & la surface de la base, par exemple, connoître la hauteur; il faudra chercher combien de fois la solidité proposée, contient celle d'un solide de même base, & le quotient marquera par le nombre de ses unités, le nombre des parties de la hauteur.

Cela posé, si ayant, par exemple; un prisme dont la solidité soit de

16TTT 2TTP 3TTP 2TT1, & la surface de la base, de 12TT oTP oTP, on veut savoir quelle est la hauteur; on considérera le divifeur, non pas comme 12TT oTP oTP. mais comme 12TTT oTTP oTTP, & alors la question se réduira à diviser 16TTT 2TTP 3 TTP 2 TTI par 12 TTT oTTP oTTP; mais comme la toise quarrée est facteur commun. le quotient sera le même que si le dividende & le diviseur marquoient des toises linéaires; on aura donc simplement 16T 2P 3P 21, à diviser par 12T oP oP, c'est à-dire, par 12T; & comme la nature de la question fait voir que le quotient doit être des toises linéaires, la division se fera donc felon la regle prescrite (Arith. 124 & suiv.)

Si la folidité & la hauteur étant données, on cherche quelle doit être la surface de la base; par exemple, si la solidité est de 16^{TTT} 2^{TTP} 3^{TTP} 2^{TTI}, & la hauteur de 2^T 4^P 8^P; on considérera le diviseur comme étant 2^{TTT} 4^{TTP} 8^{TTP}; & par la même raison que dans le cas précédent, l'opération se réduira à diviser 16^T 2^P 3^P 2^I, par 2^T 4^P 8^P; mais comme le quotient doit évidemment être une surface, on le comptera, non pas pour des toises linéaires, mais pour des toises quarrées,

toise-pieds, &c. du reste il n'y aura aucune dissérence dans la maniere de saire l'opération qui se fera toujours en vertu des regles données (Arith. 124 & suiv.); c'està-dire, qu'après avoir trouvé le quotient, comme s'il devoit exprimer des toises linéaires, on affectera le signe de chaque partie, de la lettre T. Par exemple, dans le cas présent, on trouveroit pour quotient 5^T 5^P 4^P 6^I; on écrira donc 5^{TT} 5^{TP} 4^{TP} 6^{TI}.

Si la folidité étoit donnée en toisescubes, & parties cubes de la toise-cube, on la convertiroit en toises-cubes, toisetoise-pieds, &c. par ce qui a été dit (259), & l'opération seroit ramenée au

cas précédent.

Du Toisé des Bois.

261. Ce qu'on vient de dire du toisé en général, ne nous laisse que fort peu de

chose à dire sur le toisé des bois.

Dans la Marine, on mesure les bois en pieds - cubes & parties cubes du piedcube; ainsi il ne s'agit que de mesurer les dimensions en pieds & parties du pied, & les ayant multipliées (après les avoir réduites à la plus petite espece); on réduira en lignes - cubes, pouces - cubes, pieds-cubes, comme il a été dit ci-dessus, mais en s'arrêtant aux pieds-cubes.

Dans les bâtimens civils & les fortifica-

tions, l'usage est de réduire en solives.

Par folive, on entend un parallélipipede de deux toises de haut, sur six pouces d'équarrissage, ou 36 pouces quarrés de base; ce qui est équivalent à un parallélipipede de 1 toise de haut sur † pied quarré ou 72 pouces quarrés de base, & qui par

conséquent contient 3 pieds-cubes.

On partage la folive, en six parties; chacune d'un pied de haut & de 72 pouces quarrés de base; & chacune de ces parties s'appelle pied de solive. On partage de même, le pied de solive, en douze parties d'un pouce de haut & de 72 pouces quarrés de base chacune, qu'on appelle pouces de solive, & ainsi de suire.

Puisque la solive contient 3 pieds-cubes, ou la 72^e partie d'une toise-cube, & que les subdivisions sont les mêmes que celles de la toise-cube en toise-toise-pieds, &c, il s'ensuit que le nombre qui exprimeroit un solide quelconque en solives & parties de solives, est 72 sois plus grand que

celui qui l'exprimeroit en toises - cubes,

toise-toise-pieds, &c.

Ainsi, pour évaluer la folidité d'un corps en solives, il n'y a qu'à l'évaluer en toisescubes, toise-toise pieds, &c, & multiplier ensuite le produit par 72. Mais on peut éviter cette multiplication en faifant une réflexion affez simple. Il n'y a qu'à regarder l'une des dimensions comme douze fois plus grande, c'est-à-dire, regarder les lignes comme exprimant des pouces, les pouces comme exprimant des pieds, & ainsi de suite. Regarder pareillement une autre des trois dimensions comme six fois plus grande, ou les lignes comme exprimant des demi-pouces, les pouces comme exprimant des demi-pieds; alors multipliant ces deux nouvelles dimensions entr'elles, & le produit par la troisieme, on aura tout de suite, la solidité en solives, pieds de solive, &c. Par exemple, si l'on a une piece de bois de 8T 5P 6P de long, fur 1P 7P de large, & 1P 5P d'épaisseur; au lieu de 1º 7º, je prends 3T 1º, c'est-à-dire, douze fois plus; & au lieu de 1P 5P, je prends 1T 2P 6P, c'est - à - dire, fix fois plus; & multipliant 8T 5P 6P, par 3T 1P; puis le produit, par 1T 2P 6P, je

compter pour 40^{fol.} o^P o^P 1¹, dont les pieds, pouces, &c., font des pieds, pouces, &c., de folive.

Des Rapports des Solides en général.

262. Comparer deux folides, c'est chercher combien de fois le nombre de mesures d'une certaine espece contenues dans l'un de ces solides, contient le nombre de mesures de même espece contenues dans l'autre.

263. Deux prismes, ou deux cylindres, ou un prisme & un cylindre, sont entr'eux comme les produits de leur base par leur hauteur. Cela est évident, puisque chacun de ces solides est égal au produit de sa base par sa hauteur, quelle que soit d'ailleurs

la figure de la base.

Donc les prismes ou les cylindres, ou les prismes & les cylindres de même hauteur, sont entr'eux comme leurs bases; & les prismes & les cylindres de même base, sont entr'eux comme leurs hauteurs. Car le rapport des produits des bases par les hauteurs, ne change point lorsqu'on y omet le facteur commun qui s'y trouve lorsque la base

base ou la hauteur se trouve être la même dans les deux solides.

Donc deux pyramides quelconques, ou deux cônes, ou une pyramide & un cône sont dans le rapport des hauteurs lorsque les bases font égales; car ces solides sont chacun le tiers d'un prisme de même base & de même hauteur (240).

2 4. Les solidités des pyramides semblables, sont entr'elles comme les cubes des hauteurs de ces pyramides, ou en général, comme les cubes de deux lignes homologues

de ces pyramides.

Car deux pyramides semblables peuvent être représentées par deux pyra-mides telles que IABCDF, I a b c df, Fig. 115), puisque ces deux pyramides sont composées d'un même nombre de faces femblables chacune à chacune, & femblablement disposées. Puis donc que deux pyramides sont, en général, comme les produits de leurs bases par leurs hauteurs, les bases qui sont ici des figures semblables, étant entr'elles comme les quarrés des hauteurs IP, Ip (202), les deux pyramides seront entr'elles comme les produits des quarrés des hauteurs, par les hauteurs mêmes; car on pourra (99) GÉOMÉTRIE.

surés des hauteurs. Et puisque (213) les hauteurs sont proportionnelles à toutes les autres dimensions homologues, leurs cubes seront donc aussi proportionnels aux cubes de ces dimensions homologues (Arith. 191); donc en général deux pyramides semblables sont entr'elles comme les cubes de leurs dimensions homologues (arith. 191); donc en général deux pyramides semblables sont entr'elles comme les cubes de leurs dimensions homologues.

mologues.

265. Donc en général les solidités de deux corps semblables, sont entr'elles comme les cubes des lignes homologues de ces solides. Car les folides femblables peuvent être partagés en un même nombre de pyramides femblables chacune à chacune; & comme deux quelconques de ces pyramides semblables, seront entr'elles en même rapport, puisqu'elles sont entr'elles comme les cubes de leurs dimensions homologues lesquelles sont en même rapport que deux autres dimensions homologues quelconques; il s'ensuit que la somme des pyramides du premier solide, sera à la somme des pyramides du second, aussi dans le même rapport des cubes des dimensions homologues.

Donc les solidités des spheres sont entr'elles

comme les cubes de leurs rayons ou de leurs diametres.

Donc en se rappellant tout ce qui a précédé, on voit 1°, que les contours des figures semblables, sont dans le rapport simple des lignes homologues. 20. Que les surfaces des figures semblables. sont entr'elles comme les quarrés des côtés ou des lignes homologues. 3º, Que les folidités des corps femblables, fonc entr'elles comme les cubes des lignes

homologues.

Ainsi, si deux corps semblables, deux spheres, par exemple, avoient leurs diametres dans le rapport de 1 à 3, les circonférences de leurs grands cercles seroient aussi dans le rapport de 1 à 3; les surfaces de ces spheres seroient comme 1 à 9, & les solidités comme 1 à 27; c'est-à-dire, que la circonférence d'un des grands cercles de la premiere vaudroit trois fois celle d'un des grands cercles de la seconde; la surface de la premiere vaudroit neuf fois celle de la seconde; & enfin la premiere sphere vaudroit 27 spheres telles que la seconde.

Donc pour faire un solide semblable à un autre & dont la folidité foit à celle de

celui-ci, dans un rapport donné, par exemple, dans celui de 2 à 3; il faut lui donner des dimensions telles, que le cube de l'une quelconque de ces dimensions foit au cube d'une dimension homologue du solide auquel il doit être semblable, comme 2 est à 3. Par exemple, si l'on a une sphere qui ait 8 pouces de diametre, & qu'on demande quel doit être le diametre d'une sphere qui en seroit les 2, il faudra chercher le quatrieme terme de cette proportion 1: 1 ou 3:2:: le cube de 8, c'est-à-dire : : 512 est à un quatrieme terme. Ce quatrieme terme qui est 341 1 sera le cube du diametre cherché: c'est pourquoi tirant la racine cubique (Arith. 159) on aura 6P, 99 pour ce diametre; c'està-dire,7º à très-peu près; ce qu'on peut vérifier aisément en cette maniere. Cherchons quelles font les solidités de deux spheres, l'une de 8 pouces, l'autre de 7 pouces de diametre. La circonférence de leur grand cercle se trouvera par ces deux propor-7:22::8: tions (152)

7:22::7:

les quatriemes termes sont 25 ½ & 22; multipliant ces circonférences, chacune par son diametre, on aura (222) les surfaces de ces spheres, lesquelles seront par conséquent 201 2 & 154; enfin multipliant ces surfaces par le + de leur rayon, c'est-à-dire, respectivement par le sixieme de 8 ou de 7, on aura, pour les solidités 268 4 & 179 1, dont le rapport est le même que celui de 1632: 530, en réduisant en fractions, ou (en multipliant les deux termes de la derniere fraction par 7, & supprimant le dénominateur commun) le même que de 5632 à 3773; or (Arith. 167) le rapport de ces deux quantités est 13373, c'est-à-dire, en réduisant en décimales 1, 49; & le rapport de 3 à 2 est 1,5 ou 1,50 (Arith. 30); la dissérence n'est donc que de 100; cette dissérence vient de ce que le diametre n'est calculé qu'à peu près ; d'ailleurs le rapport de 7 à 22 n'est pas exactement celui du diametre à la circonférence.

Dans les corps composés de la même matiere, les poids sont proportionnels à la quantité de matiere, ou à la solidité; ainsi connoissant le poids d'un boulet d'un diametre connu, pour trouver celui d'un boulet d'un autre diametre & de la même matiere, il faut saire cette proportion: Le cube du diametre du boulet dont le poids

P 3

est connu, est au cube du diametre du second, comme le poids du premier, est à un quatrieme terme qui sera le poids du second.

Nous avons vu (162) que dans deux Vaisseaux parfaitement semblables, les voilures seroient comme les quarrés des hauteurs des mâts, & par conséquent, avons-nous dit, comme les quarrés des longueurs des Navires, parce que toutes les dimensions homologues des solides semblables sont en même rapport. Or on voit ici que les poids des solides semblables & de même matiere, sont comme les cubes des dimensions homologues; on voit donc que si deux Navires semblables étoient mâtés proportionnellement, les quantités de vent qu'ils pourroient recevoir, seroient comme les quarrés de leur longueur, tandis que les poids feroient comme les cubes; & comme la raison des quarrés n'est pas la même, & est plus petite que celle des cubes, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre, cette seule considération fait voir que la voilure qui seroit propre pour un certain Navire, ne le seroit pas pour un Navire plus petit, si l'on diminuoit proportionnellement les deux dimensions de cette voilure. Il y a encore d'autres considérations à faire entrer dans l'examen de cette question, qui appartient proprement à la Méchanique. Nous ne nous proposons ici que de préparer les esprits à prévoir les usages qu'on peut faire des principes établis jusqu'ici, pour la discussion de ces sortes de questions.





DE LA TRIGONOMÉTRIE.

266. LE MOT Trigonometrie signifie mefure des triangles. Mais on comprend généralement sous ce nom, l'art de déterminer les positions & les dimensions des différentes parties de l'étendue, par la connoissance de quelques-unes de ces parties.

Si l'on conçoit que les différents points qu'on se représente dans un espace quelconque, foient joints les uns aux autres par des lignes droites, il se présente trois choses à considérer : 10, la longueur de ces lignes; 20, les angles qu'elles forment entr'elles; 3°, les angles que forment entre eux, les plans dans lesquels ces lignes font ou peuvent être imaginées comprises. C'est de la comparaison de ces trois objets que dépend la folution de toutes les questions qu'on peut proposer sur la mesure de l'étendue & de ses parties; & l'art de déterminer toutes ces choses, par la connoissance de quelques-unes d'entr'elles, se réduit à la résolution de ces deux questions générales.

(angles & côtés) qui entrent dans un triangle rectiligne, trouver les trois autres,

lorsque cela est possible.

26. Connoissant trois des six choses qui composent un triangle sphérique, (c'està-dire, un triangle formé sur la surface d'une sphere, par trois arcs de cercle qui ont tous trois pour centre, le centre de cette même sphere) trouver les trois autres, lorsque cela est possible.

La premiere question, est l'objet de la Trigonométrie qu'on nomme Trigonométrie plane, parce que les six choses qu'on y considere sont dans un même plan : on la nomme aussi Trigonométrie rediligne.

La seconde question appartient à la Trigonométrie sphérique. Les six choses qu'on y considere, sont dans des plans différents, comme nous le verrons par la suite.

De la Trigonométrie plane ou rectiligne.

267. La Trigonométrie plane est une partie de la Géométrie, qui enseigne à déterminer ou à calculer trois des six parties passant, que les deux angles C & BDA dont il s'agit, sont supplément l'un de l'autre; car BDA est supplément de BDC qui est égal à l'angle C, parce que le

triangle BDC est isoscele.

268. Ce ne sont pas les angles même qu'on emploie dans le calcul des triangles : on substitue aux angles, des lignes qui, sans leur être proportionnelles, sont néanmoins propres à représenter ces angles, & sont d'ailleurs plus commodes à employer dans le calcul, parce que, comme nous le verrons ci-après, elles sont proportionnelles aux côtés des triangles: il convient donc, avant que d'aller plus loin, de faire connoître ces lignes, & de faire voir comment elles peuvent tenir lieu des angles.

Des Sinus, Cosinus, Tangentes, Cotangentes, Sécantes, & Cosécantes.

260. La perpendiculaire AP (Fig. 142) abaissée de l'extrémité d'un arc AB sur le rayon BC qui passe par l'autre extrémité B de cette arc, s'appelle le sinus droit, ou simplement le sinus de l'arc AB ou de l'angle ACB.

La partie BP du rayon, comprise entre le sinus, & l'extrémité de l'arc s'ap-

pelle le sinus-verse.

La partie BD de la perpendiculaire à l'extrémité du rayon, interceptée entre ce rayon BC & le rayon CA prolongé, s'appelle la tangente de l'arc AB ou de l'angle ACB.

La ligne CD, qui n'est autre chose que le rayon CA prolongé jusqu'à la tangente, s'appelle sécante de l'arc AB

ou de l'angle ACB.

Si l'on mene le rayon CF perpendiculaire à CB, & à fon extrémité E la perpendiculaire FE qui rencontre en F le rayon CA prolongé, & qu'enfin on mene AQ perpendiculaire fur CF; il fuit des définitions précédentes, que AQ fera le finus, FQ le sinus-verse, FE la tangente, & CF la sécante de l'arc AF ou de l'angle ACF.

Mais comme l'angle ACF est complément de ACB, puisque ces deux angles font ensemble un angle droit, on peut dire que AQ est le sinus du complément; FQ, le sinus-verse du complément; FE, la tangente du complément; & CE, la sécante du complement de l'arc AB ou de l'angle ACB.

Pour abréger ces dénominations, on est convenu de dire Cosinus, aulieu de sinus du complément; Cosinus-verse, au lieu de sinus-verse du complément; cotangente, aulieu de tangente du compléments; & cosécante, aulieu de sécante du complément. Enforte que les lignes AO. FQ, FE, CE, feront dites le cosinus, le cosinus-verse, la cotangente, & la cosécante de l'arc AB ou de l'angle ACB; de même les lignes AP, BP, BD, CD pourront être dites le cosinus, le cosinusverse, la cotangente, & la cosécante de l'arc AF ou de l'angle ACF; car AB est complément de AF, comme AF l'est de AB.

Pour désigner ces lignes, lorsqu'il sera question d'un angle ou d'un arc, nous mettrons devant les lettres qui servent à nommer cet angle ou cet arc, les expressions abrégées, sin, cos, tang, cot; ainsi sin AB, signifiera le sinus de l'arc AB; sin ACB signifiera le sinus de l'angle ACB; de même cos AB, cos ACB, signifieront le cosinus de l'arc AB, le consinus de l'angle ACB; & pour désigner le rayon, nous prendrons la lettre R.

270. Il est évident, 1°, que le cosinus

A Q d'un arc quelconque A B, est égal à la partie C P du rayon, comprise entre le centre & le sinus.

2°, Que le sinus-verse B P est égal à la

différence entre le rayon & le cosinus.

3°, Que le sinus d'un arc quelconque AB, est la moitié de la corde AG d'un arc double ABG. Car le rayon CB étant perpendiculaire sur la corde AG, divise cette corde & son arc en deux parties égales (52).

271. De cette derniere proposition; il suit que le sinus de 30°, vaut la moitié du rayon; car il doit être la moitié de la corde de 60°, ou du côté de l'hexagone, que nous avons vu (93) être égal au rayon.

272. La tangente de 45° est égale au rayon. Car si l'angle ACB est de 45°, comme l'angle CBD est droit, l'angle CDB vaudra aussi 45°; le triangle CBD sera donc isoscele, & par conséquent BD

sera égal à CB.

273. A mesure que l'arc AB ou l'angle ACB augmente, son sinus AP augmente, & son cosinus AQ ou CP diminue jusqu'à ce que l'arc AB soit devenu de 90°; alors le sinus AP devient FC, c'est-à-dire, égal au rayon, & le cosinus est zéro; parce que le point A tombant en F,

la perpendiculaire AQ devient zéro.

A l'égard de la tangente BD, & de la cotangente FE, il est visible que la tangente BD augmente continuellement, & que la cotangente, au contraire, diminue; mais, l'une & l'autre de maniere que quand l'arc AB est devenu de 90° , sa tangente est insinie, & sa cotangente est zéro: en esset, plus l'arc AB devient grand, plus le point D s'éleve au-dessus de BC, & quand le point A est insiniment près de F, les deux lignes CD & BD sont presque paralleles, & ne se rencontrent plus qu'à une distance infinie; donc BD est alors infinie; donc elle l'est quand le point A tombe sur le point F.

274. Ainsi pour l'arc de 90°, le sinus est égal au rayon, le cosinus est zero, la tangente est infinie, & la cotangente est zero.

Comme le sinus de 90° est le plus grand de tous les sinus, on l'appelle, pour le distinguer des autres sinus total; ensorte que ces trois expressions, le sinu de 90°, le rayon, le sinus total, signissient la même chose.

275. Lorsque l'arc AB passe 90° (Fig. 143) son sinus AP diminue, & son cosinus AQ ou CP qui tombe alors au delà du

centre

centre par rapport au point B, augmente jusqu'à ce que l'arc AB soit devenu de 180°, auquel cas le sinus est zéro, & le cosinus est égal au rayon. On voit aussi que le sinus AP, & le cosinus CP de l'arc AB, ou de l'angle ACB plus grand que 90°, appartiennent en même tems à l'arc AH ou à l'angle ACH moindre que 90° & supplément de celui-là; de sorte que, pour avoir le sinus & le cosinus d'un angle obtus, il faut prendre le sinus & le cosinus de son supplément. Mais il faut bien remarquer que le cosinus tombe du côté opposé à celui où il tomberoit, si l'arc AB ou l'angle ACB étoit moindre que 90°.

A l'égard de la tangente, comme elle est déterminée (269) par la rencontre de la perpendiculaire BD (Fig. 142) avec le rayon CA prolongé, il est visible que lorsque l'arc AB (Fig. 143) est de plus de 90°, elle est alors BD; mais en élevant la perpendiculaire HI, il est aisé de voir que le triangle CBD est égal au triangle CHI, & que par conséquent BD est égal à HI.

276. Donc la tangente d'un arc ou d'un angle plus grand que 90°, est la même que celle du supplément de cet arc : toute la différence qu'il y a, c'est qu'elle tombe TRIGONOMÉTRIE.

au-dessous du rayon BC. Pour la cotangente EF, elle est aussi la même que la cotangente du supplément; & elle tombe aussi du côté opposé à celui où elle tomberoit, si l'arc AB ou l'angle ACB étoit moindre que 90°. On voit encore, & par la même raison que ci-dessus, que pour 180°, la tangente est zéro, & la cotan-

gente infinie.

277. Ces notions supposées, concevons que le quart de circonférence BF (fig. 142) soit divisé en arcs de 1', c'està-dire, en 5400 parties égales, & que de chaque point de division, on abaisse des perpendiculaires ou sinus tels que AP. fur le rayon BC; concevons aussi ce rayon B C divisé en un très-grand nombre de parties égales, en 100000, par exemple; chaque perpendiculaire contiendra un certain nombre de ces parties du rayon: si donc, par quelque moyen que ce soit. on pouvoit parvenir à déterminer le nombre de parties de chacune de ces perpencliculaires, il est visible que ces lignes pourroient être employées pour fixer la grandeur des angles; ensorte que si avant écrit par ordre, dans une colonne, toutes les minutes depuis zéro jusqu'à 90°, on

écrivoit dans une colonne à côté & vis-àvis de chaque minute, le nombre de parties de la perpendiculaire correspondante. on pourroit, par le moyen de cette table. assigner quel est le nombre de degrés d'un angle dont le nombre de parties de la perpendiculaire ou du linus, feroit connu; & réciproquement, connoissant le-nombre des degrés & parties de degré de l'angle. on pourroit assigner le nombre des parties de son sinus. Cette table auroit cette utilité, non-seulement pour tous les arcs ou angles dont le rayon auroit le même nombre de parties qu'on en auroit supposé à celui d'après lequel on a construit la table. mais encore pour tout autre dont le rayon feroit connu; par exemple, supposons un angle DCG (fig. 144) dont le côté ou rayon CD foit de 8 pieds, & la perpendiculaire DE, de 3 pieds; & imaginons que CA foit le rayon sur lequel on a calculé les tables; si l'on imagine l'arc AB & la perpendiculaire AP, cette perpendiculaire sera le sinus des tables; or je puis trouver aisément de combien de parties est cette perpendiculaire; car comme les triangles CDE, CAP font femblables (à cause des paralleles DE & AP),

j'aurai (109) CD:DE::CA:AP, c'està-dire, $8^P:3^P::100000:AP$; je trouverai donc (Arith. 179) que AP vaut 37500; je n'aurai donc qu'à chercher ce nombre dans la table parmi les sinus, & je trouverai à côté, le nombre des degrés & mi-

nutes de l'angle DCG ou DCE.

Réciproquement si l'on donnoit le nombre des degrés & minutes de l'angle D C G & son rayon CD, on détermineroit de même la valeur de la perpendiculaire DE; car fachant quel est le nombre de degrés & minutes de cet angle, on trouveroit dans la table, quel est le nombre de parties de la perpendiculaire ou du sinus AP qui répond à ce nombre de degrés; & alors. en vertu des triangles semblables, CAP. CDE, on auroit cette proportion CA: AP:: CD: DE, par laquelle il seroit facile de calculer DE, puisque les trois premiers termes CA, AP & CD font connus, savoir CA & AP par les tables. & CD est donné en pieds.

On voit par-là quelles sont ces lignes que nous avons dit ci-dessus (268) pouvoir être substituées aux angles, dans le calcul

des triangles; ce sont les sinus.

278. Mais les sinus ne sont pas les

Teules lignes qu'on emploie: on fait usage aussi des tangentes & même des sécantes. Ces lignes sont faciles à calculer quand une sois on a calculé tous les sinus; car comme le triangle CPA & le triangle CBD (fig. 142) sont semblables, on en peut tirer ces deux proportions:

CP: PA:: CB: BD & CP: CA:: CB: CD

c'est-à-dire, (en faisant attention que CP est égale à AO)

cof AB : fin AB :: R : tang AB& cof AB : R :: R : fec AB

Or on voit que dans chacune de ces deux proportions, les trois premiers termes sont connus, lorsqu'on connoît tous les sinus, puisque le cosinus d'un arc n'est autre chose que le sinus du complément de cet arc : il sera donc aisé d'en conclure (Arith. 179) la valeur du quatrieme terme de chacune, & par conséquent des tangentes & des sécantes, & par conséquent aussi des cotangentes & des cosécantes, qui ne sont autre chose que des tangentes & des sécantes de complément.

279. Au reste, les deux dernieres proportions que nous venons d'établir ne sont pas seulement utiles pour le calcul des tan-

gentes & des sécantes; elles sont encore d'un grand usage dans beaucoup de rencoutres, comme nous le verrons dans la suite de ce cours : il faut donc s'appliquer à les retenir; la seconde, par exemple, peut nous fournir encore une propriété, qui est le fondement de la construction des cartes réduites, comme nous le verrons par la suite : voici cette propriété. De même que nous venons de démontrer que cof AB: R:: R: sec AB, on démontrera aussi pour un autre arc quelconque BO, que cof BO: R:: R: fec BO; or ces deux proportions ayant les mêmes termes moyens, doivent avoir les produits de leurs extrêmes, égaux, (Arith. 178); donc on peut (Arith, 180) former des extrêmes de l'une & de l'autre. une nouvelle proportion, qui aura pour extrêmes les extrêmes de l'une, & pour moyens les extrêmes de l'autre, enforte qu'on aura cof AB: cof BO: : sec BO: sec AB; d'où l'on conclura que les cosinus de deux arcs sont en raison réciproque ou inverse de leurs sécantes.

280. Voici encore une autre proportion utile dans plusieurs cas, & d'où l'on déduira de la même maniere, que les tangentes de deux arcs sont en raison inverse de leurs cotangentes: les triangles CBD, CFE sont semblables, parce que outre l'angle droit en B & en F, on a de plus l'angle DCB égal à l'angle CEF, à cause des paralleles CB, EF; on aura donc BD: CB:: CF: FE, c'est-à-dire, tang AB: R:: R: cot AB: on prouveroit donc de même, que tang BO: R:: R: cot R: cot

Les Livres qui renferment les valeurs de toutes les lignes dont il vient d'être question, sont ce qu'on appelle des Tables de Sinus; elles renferment ordinairement, non-seulement les valeurs numériques de toutes ces lignes, mais encore leurs logarithmes qu'on emploie aussi fouvent qu'on le peut, à la place des valeurs numériques; ces mêmes Tables renferment aussi les logarithmes des nombres naturels; telles sont celles que nous avons indiquées dans l'Arithmétique, page 234 *.

Avant que d'exposer les usages de ces Tables, pour la résolution des triangles, il ne nous reste plus qu'à parler de leur

^{*} Nous en avons donné dans le Traité de Navigation qui fait le fixieme Volume de ce Cours.

formation, c'est-à-dire, de la méthode par laquelle on a calculé ou pu calculer les sinus, &c. Nous nous y arrêterons d'autant plus volontiers, que les propositions que nous avons à établir sur ce sujet, nous serviront ailleurs.

281. Pour avoir le cosinus d'un arc dont le sinus est connu, il faut retrancher le quarré du sinus, du quarré du rayon, & tirer la racine quarrée du reste. Car le cosinus AQ (fig. 142) est égal à PC qui est côté de l'angle droit dans le triangle rectangle APC, dont on connoît alors l'hypothénuse AC & le côté AP (166).

Ainsi, si l'on demandoit le cosinus de 30°; comme nous avons vu (271) que le sinus de 30° est la moitié du rayon que nous supposerons ici de 100000 parties, ce sinus seroit 50000; retranchant son quarré 2500000000, du quarré 10000000000 du rayon, on a 7500000000, dont la racine quarré 86603 est le cosinus de 30°, ou le sinus de 60°.

282. Connoissant le sinus d'un arc AB, (fig. 145), pour avoir celui de sa moitié, il faut d'abord calculer le cosinus de ce premier arc; ce cosinus étant calculé, on le retranchera du rayon, ce qui donnera le sinus verse BP: on quarrera la valeur de BP, & on

ajoutera ce quarré avec celui du finus AP; la fomme (166) fera le quarré de la corde AB; tirant la racine quarrée de cette fomme, on aura AB, dont la moitié est le sinus BI

de l'arc BD moitié de ADB (270).

283. Connoissant le sinus BI, d'un arc BD, (sig. 145), pour trouver le sinus AP du double ADB de cet arc, on calculera le co-sinus CI de BD, & on fera cette proportion, R: cos BD:: 2 sin BD: sin ADB dans laquelle les trois premiers termes seront alors connus, & dont il sera facile de calculer le quatrieme.

Cette proportion est sondée sur ce que les deux triangles CBI & BAP sont semblables; parce qu'outre l'angle droit en P & en I, ils ont d'ailleurs l'angle B commun; ainsi on a CB:CI:AB:AP. Or CI (270) est le cosinus de BD, & AB le double de BI sinus de BD; AP est le finus de ADB; & CB est le rayon; donc

R: cof BD: 2 fin DB: fin ADB.

284. Connoissant les sinus de deux arcs AB, AC, (fig. 146), pour trouver le sinus de leur somme ou de leur différence; il saut, après avoir calculé (281) les cosinus de ces mêmes arcs, multiplier le sinus du premier par le cosinus du second, & le sinus

du second par le cosinus du premier. La somme de ces deux produits, divisée par le rayon, sera le sinus de la somme des deux arcs; & la différence de ces mêmes produits, divisée par le rayon, sera le sinus de

la différence de ces mêmes arcs.

Faites l'arc AD égal à l'arc AC, tirez la corde CD, le rayon LA qui divisera cette corde en deux parties égales au point I; des points C, A, I & D, abaissez les perpendiculaires CK, AG, IH, DF, fur BL; enfin des points I & D menez IM & DN, paralleles à BL. Puisque CD est divisée en deux parties égales en I, CN sera aussi divisée en deux parties égales en M (102).

Cela posé, CK qui est le sinus de BC somme des deux arcs, est composé de KM & de MC, ou de IH & de MC. DF qui est le sinus de BD dissérence des deux arcs, est égal à KN qui vaut KM moins MN, c'est-à-dire IH moins CM; ainsi pour trouver le sinus de la somme, il faut ajouter la valeur de MC à celle de IH; & au contraire l'en retrancher, pour

avoir le sinus de la différence.

Or les triangles semblables LAG, LIH donnent LA: LI: : AG: IH, c'est-à-dire,

 $R: cof AC:: fin AB: IH; donc (Arith. 179) IH vaut <math>\frac{fin AB \times cof AC}{R}$.

Les triangles LAG & CIM femblables, parce qu'en vertu de la construction qu'on a faite, ils ont les côtés perpendiculaires l'un à l'autre, donnent (112) LA:LG::CI:MC, ou R:cofAB::finAC:MC; donc MC vaut $finAC \times cofAB$; donc il faut ajouter $finAC \times cofAB$ avec $finAB \times cofAC$ pour avoir le sinus de la somme, & l'en retrancher au contraire, pour avoir le sinus de la différence.

285. Pour avoir le cosinus de la somme ou de la dissérence de deux arcs dont on connoît les sinus, il faut, après avoir calculé (281) les cosinus de chacun de ces deux arcs, multiplier ces deux cosinus l'un par l'autre; multiplier pareillement les deux sinus; alors retranchant le second produit du premier, & divisant le reste par le rayon, on aura le cosinus de la somme des deux arcs. Au contraire, pour avoir celui de la dissérence, on ajoutera les deux produits, & on en divisera la somme, par le rayon. Car, puisque D C est coupée en deux parties égales en I, FK sera coupée en deux

parties égales en H; or LK qui est le cosinus de la somme, vaut LH moins HK, ou LH moins IM; & LF qui est le cosinus de la dissérence, vaut LH plus HF, ou LH plus HK, ou ensin LH plus IM: voyons donc quelles sont les valeurs de LH & de IM.

Les triangles semblables LGA, LHI

donnent LA: LI:: LG: LH,

C'est-à-dire, R: cof AC:: cof AB: LH;

Donc LH vaut cof AC x cof AB

Les triangles semblables LAG, CIM donnent LA:AG:CI:IM,

C'est-à-dire, R: sin AB:: sin AC: IM;

Donc IM vaut fin AB x fin AC;

Il faut donc, pour avoir le cosinus de la somme, retrancher $\frac{\int_{R}^{R} A B \times \int_{R}^{R} A C}{R}$, de $\frac{cos AB \times cos AC}{R}$; & au contraire, l'ajouter pour

avoir le cosinus de la différence.

286. La somme des sinus de deux arcs AB, AC (fig. 147) est à la différence de ces mêmes sinus, comme la tangente de la moitié de la somme de ces deux arcs, est à la tangente de la moitié de leur différence; c'est-à-dire, que sin AB + sin AC: sin AB — sin AC: tang AB+AC: tang AB-AC

Après avoir tiré le diametre AM, portez l'arc AB de A en D; tirez la corde BD qui sera perpendiculaire sur AM. Par le point C, tirez CP perpendiculaire & CF parallele à AM. Du point F, menez les cordes FB & FD; & d'un rayon FG égal à celui du cercle BAD, décrivez l'arc IGK rencontrant CF en G. & en ce point G, élevez HL perpendiculaire à CF; les lignes GH & GL sont les tangentes des angles GFH&GFL, ou CFB & CFD qui ayant leurs sommets à la circonférence, ont pour mesure la moitié des arcs CB, CD sur lesquels ils s'appuient (63), c'est-à-dire, la moitié de la différence BC, & la moitié de la fomme CD des deux arcs AB, AC; ainsi G L & GH sont les tangentes de la moitié de la fomme, & de la moitié de la différence de ces mêmes arcs.

Cela posé, il est visible que DS étant égal à BS, la ligne DE vaut BS + SE ou BS + CP, c'est-à-dire, la somme des sinus des arcs AB, AC: pareillement BE vaut BS - SE ou BS - CP, c'est-à-dire, la différence des sinus de ces mêmes arcs. Or, à cause des paralleles BD, HL, on a (115) DE: BE:: GL: GH; Dooc for AB + fin AC: fin AB - fin AC::

287. Donc la somme des cosinus de deux arcs, est à la différence de ces cosinus, comme la cotangente de la moitié de la somme de ces deux arcs, est à la tangente de la moitié

de leur différence.

Car les cosinus n'étant autre chose que des sinus de complément, il suit de la proposition précédente; que la somme des cosinus, est à leur dissérence, comme la tangente de la moitié de la somme des complémens, est à la tangente de la moitié de la dissérence des mêmes complémens : or la moitié de la somme des complémens de deux arcs est le complément de la moitié de la somme de ces deux arcs; & la demi-dissérence des complémens est la même que la demi-dissérence des arcs; donc, &c.

288. Les trois principes posés (271; 282 & 284) suffisent pour concevoir comment on pourroit s'y prendre pour former une Table des sinus. En effet, on connoît le sinus de 30° par ce qui a été dit (271); & par ce qui a été dit (282), on peut trouver celui de 15°, & successivement ceux de 7° 30′; 3° 45′, 1° 52′ 30″;

0° 56′ 15″, 0° 28′ 7″ 3″, 0° 14′ 3″ 45″,

0° 7' 1" 52" 301V.

Cela posé, on remarquera que, quand les arcs sont sort petits, ils ne different pas sensiblement de leurs sinus, & sont par conséquent, à très peu près, proportionnels à ces sinus; ainsi pour trouver le sinus de 1', on fera cette proportion: L'arc de 0', 1", 52" 30 v est à l'arc de 0° 1', comme le sinus de ce premier arc, est au sinus de 1'.

Si dans ce calcul, on suppose le rayon de 100000 parties seulement, il saudra calculer les sinus des arcs que nous venons de rapporter, avec trois décimales pour être en droit d'en conclure les suivans, à moins d'une unité près; alors on remontera facilement aux autres en cette

maniere.

Depuis 1' jusqu'à 3° 0', il suffira de multiplier le sinus de 1' successivement par 2, 3, 4, 5, &c. pour avoir le sinus de 2', 3', &c. jusqu'à 3°, à moins d'une

unité près.

Pour calculer les sinus des arcs au - dessus de 3° o', on sera usage de ce qui a été dit (284); mais on abrégera considérablement le travail en ne calculant ces sinus, par ce principe, que de degrés en

degrés seulement. Quant aux minutes intermédiaires, on y satisfera en prenant la différence des finus de deux degrés consécutifs; & formant cette proportion : 60 minutes sont au nombre de minutes dont il s'agit, comme la différence des sinus des deux degrés voisins, est à un quatrieme terme, qui sera ce qu'on doit ajouter au plus petit des deux sinus pour avoir le sinus du nombre de degrés & minutes dont il s'agit. Par exemple, si après avoir trouvé que les sinus de 8° & de 9°, font 13917 & 15643, je voulois avoir le sinus de 8° 17'; je prendrois la différence 1726 de ces sinus, & je calculerois le quatrieme terme d'une proportion dont les trois premiers sont 60': 17':: 1726:

Ce quatrieme terme qui est 489 à trèspeu près, étant ajouté à 13917, donne 14406 pour le sinus de 8° 17', tel qu'il est dans les tables, à moins d'une unité près.

La raison de cette proportion est sondée sur ce que lorsque l'arc de KL (fig. 129) est petit, comme de 1°, par exemple, les différences LM, Iu des sinus LF, IH, sont à peu près proportionnelles aux différences KL, KI, des arcs correspondans AL, AI, parce que les triangles KML,

KML, Ku I pouvant être considérés

comme rectilignes, font semblables.

289. Cette méthode ne doit cependant, être employée que jusqu'à 87°. parce que passé ce terme, on ne peut se permettre de prendre iu (Fig 148) pour la différence des finus PB, Qx; car la quantité ux, toute petite qu'elle est. a un rapport sensible avec iu, & d'autant plus sensible que l'arc AB approche plus de 90°. Dans ce cas, il faut se rappeller que (170) les lignes DE, Dt qui sont les différences entre le rayon & les finus PB, Qx, font proportionnelles aux quarrés des cordes DB & Dx, ou (à cause que les arcs DB & Dx sont fort petits) aux quarrés des arcs DB & Dx; c'est pourquoi, ayant calculé le sinus de 87°, on prendra sa différence avec le rayon 100000; & pour trouver le sinus de tout autre arc entre 87° & 90°, on fera cette proportion: Le quarré de 3° ou de 180', est au quarré du nombre des minutes du complément de l'arc en question, comme la différence du rayon au sinus de 87°, est à un quatrieme terme qui sera Dt, & qui étant retranché du rayon, donnera Ct ou Ox sinus de l'arc en question. Par exemple, TRIGONOMÉTRIE.

ayant trouvé que le sinus de 87° est 99863; si je veux avoir le sinus 88° 24′, donr le complément est 1° 36′ ou 96′, je ferai cette proportion, 180′: 96′:: 137: Dt, par laquelle je trouve que Dt vaut 39 à très-peu de chose près; retranchant 39, du rayon 100000, j'ai 99961 pour le sinus de 88° 24′, tel qu'il est, en esset, dans les Tables.

290. Ayant calculé ainsi les sinus, on aura facilement les tangentes & les sécantes, par ce qui a été dit (178).

201. Les finus étant calculés, on calcule leurs logarithmes, comme on calcule ceux des nombres. Il faut pourtant observer que si l'on prenoit, dans les Tables, la valeur numérique d'un des finus, pour calculer fon logarithme felon ce qui a été dit (Arith. 239), on ne trouveroit pas ce logarithme absolument le même qu'il est dans la colonne des logarithmes des sinus; la raison en est que les sinus des tables ont été calculés originairement, dans la supposition que le rayon étoit de 1000000000 parties; mais comme les calculs ordinaires n'exigent pas une telle précision, on a supprimé dans les tables actuelles, les cinq derniers chif-

fres des valeurs numériques des sinus. tangehtes, &c; enforte que ces valeurs, telles qu'elles sont actuellement dans les tables, ne sont approchées qu'à environ une unité près, sur 100000. Il n'en a pas été de même des logarithmes des sinus. tangentes, &c; on les a conservés tels qu'ils ont été calculés pour le rayon supposé de 10000000000 parties; & c'est pour cette raison qu'on leur trouve une caractéristique beaucoup plus forte que ne semble le supposer la valeur numérique du sinus correspondant, ou de la tangente correspondante; ensorte que, lorsqu'on fait usage des logarithmes des sinus, tangentes, &c, on calcule dans la supposition tacite que le rayon soit de 10000000000 parties; & lorsqu'on fait usage des valeurs numériques des sinus. tangentes, &c, on calcule dans la supposition que le rayon soit de 100000 parties Ceulement.

A l'égard des logarithmes des tangentes & sécantes, on les a par une simple addition & une soustraction, lorsqu'une sois on a ceux des sinus; cela est évident d'après ce qui a été dit (278) & (Arith. 232).

^{* 292.} Quoique les Tables ordinaires ne donnent les

finus, que pour les degrés & minutes, néanmoins on peut en déduire les valeurs de ces mêmes lignes, pour les degrés, minutes & fecondes, & cela en suivant exactement ce que se nous venons de prescrire pour les degrés & minutes seule la ment. Mais comme on emploie plus souvent les logarithmes de ces lignes, au lieu de ces lignes elles-mêmes, nous nou ni

arreterons un moment for ce dernier objet.

Supposant qu'on air les logarithmes des sinus & des tan le gentes, de minute en minute; quand on voudra avoir le posant le montre du sinus d'un certain nombre de degrés, minutes & secondes, en prendra dans les Tables, celui du sisse du nombre des degrés & minutes; on prendra aussi le différence des deux logarithmes voisins, qui est à côté, & con fera cette proportion: 60" sont au nombre de seconde en question, comme la différence des logarithmes, prile dans les Tables, est à un quarrieme terme qu'on ajouten au logarithme du sinus des degrés & minutes.

Si, au contraire, on avoit un logarithme de sinus qui me répondit pas à un nombre exact de degrés & minutes; pout avoir les secondes, on feroit cette proportion: La difference des deux logarithmes, entre lesquels tombe le logarithme donné, est à la différence entre ce même logarithme & celui qui est immédiatement plus petit dans la Table, comme 60", sont à un quatrieme terme, qui seroit le nombre de secondes à ajouter au nombre de degrés & minutes de l'are, qui dans la Table, est immédiatement au-dessous

de celui que l'on cherche.

On pourra suivre cette regle, tant que l'arc ne sera pas au-dessous de 3°; lorsqu'il sera au-dessous, on se conduita comme dans cet exemple, supposons qu'on demande le sinus de 1° 55' 48"; on feroit cette proportion, 1° 55' 1° 55' 48": le sinus de 1° 55' est à un quatrieme terme, qui (à cause que les petits arcs sont proportionnels à leurs sinus) sera sans erreur sensible, le sinus de 1° 55' 48". Mais pour calculer plus commodément, on réduira les deux premiers termes en secondes; & alors prenant dans les Tables le logarithme du sinus de 1° 55' qui est le troisseme terme, on lui ajoutera le logarithme de 1° 55' 48" réduits en secondes, ensin du total on retranchera le logarithme de 1° 55' réduits en secondes, le reste (Arith. 232)

Tera le logarithme du quatrieme terme, c'est-à-dire, le

logarithme cherché.

Réciproquement, pour trouver le nombre de degrés. minutes & secondes d'un arc au dessous de 3°, & dont on a le sinus; on chercheroit d'abord dans les Tables, quel est le nombre de degrés & minutes; puis on feroit cette proportion : le finus du nombre de degrés & minutes trouvés, est au sinus proposé, comme ce même nombre de degrés & minutes réduits en secondes, est au nombre total e secondes de l'arc cherché; ainsi par logarithmes, l'opésation se réduira à prendre la différence entre le logarithme du finus proposa, & celui du finus du nombre de degrés & minutes immédiatement au-dessous, & à ajouter ce loga-mithme, au logarithme de ce nombre de degrés & minutes méduits en secondes; la somme sera le logarithme du nombre de secondes que vant l'arc cherché. Par exemple, si Fon me donne 8,6233427 pour logarithme du finus d'un arc; je trouve dans les Tables, que le nombre de degrés minutes le plus approchant, est 2° 24', & que la différence entre le logarithme du finus proposé, & celui du finus de ce dernier arc ,est 0013811; j'ajoute cette différence avec 39365137, logarithme de 2º 24' réduits en Secondes, la somme de 3,9378948 répond dans les Tables de Logarithmes, à 8667; c'est le nombre de secondes de l'arc cherché, qui par conséquent est de 2° 24' 27". Cette revie est l'inverse de la précédente.

A l'égard des logarithmes des tangentes, on suivra les mêmes regles en changeant le mot de sangente. Il faut seulement en excepter les arcs qui sont entre 87° & 90°, pour lesquels on suivra celle-ci. Calculez le logarithme de la tangente du complément, par la regle qu'on vient de prescrire pour les tangentes, & remanchez ce logarithme, du double du logarithme du rayon. En esset, selon ce qui a été dit (280), la tangente est le quatrieme terme d'une proportion dont les trois premiers sont, la cotangente, le rayon & le rayon.

Et si au contraire on avoit le logarithme de tangente d'un arc qui devant être entre 87° & 90°, devroit avoir des se-condes, on retrancheroit ce logarithme, du double du logarithme du sayon, & on auroit le logarithme de la

R₃

tangente du complément qui étant nécessairement enne c° & 3°, se détermineroit facilement d'après ce qui précede; prenant le complément de l'arc ainsi trouvé, mauroit l'arc cherché.

293. Puisque le sinus d'un arc est la moitié de la corde d'un arc double, si l'on descendoit par le principe donné (282); jusqu'au finus de l'arc le plus approchant de 1", & qu'en doublant ce sinus, on répétât ce double autant de fois que l'arc dont il est la corde, est contenu dans la demi-circonférence, il est visible auroit un nombre fort approchant de la longueur de la demi-circonférence, mais plus petit; & si par la proportion donnée (278) on calculoit la tangente du même arc, & que l'ayant doublée, on répétât ce double autant de fois que le double de cet arc est contenu dans la demi-circonférence, on trouveroit un nombre fort approchant de la demi-circonférence, mais plus grand; on peut donc, par le calcul des sinus, approcher du rapport du diametre à la circonférence : nous ne nous arrêtons pas à ce calcul, parce que nous donnerons ailleurs une méthode plus expéditive. Quoi qu'il en soit, on trouveroit par cette méthode, que le rayon étant supposé de 1000000000, la demi-circonférence seroit entre 31415926536 & 31415926535. Concluons donc de-là que le rayon étant 1, les 180° de la demi-circonférence valent 3,1415926535; le degré vaut 0,01745329252; la minute vaut 0,000290888208; & ainsi de suite. Nous rapportons ici ces nombres, parce qu'ils peuvent souvent être utiles. Par exemple, veut-on favoir quel espace occuperoit une minute de degré sur l'octans avec lequel on observe les hauteurs à la mer, cet octans étant supposé de 20 pouces de rayon. Par la construction de cet instrument, les 90° font représentés par un arc de 45; ainsi l'intervalle entre deux divisions confécutives, est celui qu'occuperoit un degré, dans un cercle dont le rayon seroit moitié moindre, ou de 10 pouces; donc la minute sur un pareil instrument, ne répond qu'à l'espace qu'elle occuperoit sur une circonférence de 10 pouces, ou 120 lignes. Multiplions donc 120 par 0,00029 valeur de la minute, en se bornant aux 5 premiers chiffres, nous aurons 0,03480 ou 0,0348, c'est-à-dire, -348 de ligne, ou - de ligne à peu près. On voit par-là qu'on ne peut gueres répondre d'une minute en observant avec cet instrument. Nous aurons occasion d'en parler ailleurs.

De la Résolution des Triangles Rectangles.

que pour être en état de calculer ou de résoudre un triangle, il falloit connoître trois des six parties qui le composent, & que parmi les trois choses connues, il falloit qu'il y eût au moins un côté. Comme l'angle droit est un angle connu, il suffit donc dans les triangles rectangles, de connoître deux choses dissérentes de l'angle droit; mais il faut qu'une au moins, de ces deux choses, soit un côté. Il faut encore remarquer que comme les deux angles aigus d'un triangle rectangle valent ensemble un angle droit, dès que l'un des deux est connu, l'autre l'est aussi.

La réfolution des triangles rectangles fe réduit à quatre cas; ou les deux choses connues sont un des deux angles aigus, & un côté de l'angle droit; ou elles sont un angle aigu & l'hypothénuse; ou un côté de l'angle droit & l'hypothénuse; ou ensin les

deux côtés de l'angle droit.

Ces quatre cas trouveront toujours leur résolution dans l'une des deux proportions ou analogies suivantes.

295. 1°, Le rayon des Tables, est au sinus d'un des angles aigus comme l'hypothénuse, est au côté opposé à cet angle aigu.

296.2°, Le rayon des Tables, est à la tangente d'un des angles aigus, comme le côté de l'angle droit adjacent à cet angle, est

au côté opposé à ce même angle.

Pour démontrer la premiere de ces deux analogies, il n'y a qu'à se représenter (Fig. 144) que dans le triangle rectangle CED, la partie CA de l'hypothéhuse soit le rayon des tables ; alors en imaginant l'arc AB, la perpendiculaire AP sera le finus de l'angle ACB ou DCE; or à cause des paralleles AP & DE, on aura, dans les triangles semblables CAP, CDE, CA: AP :: CD : DE, c'est-à-dire, R: fin DCE:: CD: DE, ce qui est précisément la premiere analogie.

On prouvera de même, que R: sin

CDE :: CD : CE.

Pour la seconde, il faut se représenter. dans le triangle rectangle CEF (Fig. 149) que la partie C A du côté C E soit le rayon des tables; & ayant imaginé l'arc AB, la perpendiculairre A D élevée sur A C au point A, sera la tangente de l'angle C ou FCE; alors à cause des triangles semblables CAD, CEF, on aura CA:AD::CE:EF, c'eff-à dire, R, tang FCE::CE:EF, ce qui fait la feconde des deux analogies énoncées ci-dessus.

On prouvera de la même maniere, que

R: tang CFE:: EF: CE.

297. Dans les applications qui vont suivre, nous emploierons toujours les logarithmes des finus, tangentes, &c. au lieu des sinus, tangentes, &c; & pour familiarifer les Commencants avec l'usage des compléments arithmétiques, nous en ferons usage dans tous les calculs, à l'exception des cas, où le logarithme à retrancher seroit celui du rayon, dont la caractéristique étant 10, la soustraction est très - facile. Mais pour ne point obliger ceux qui n'auroient que la premiere édition de l'Arithmétique, à recourir à la feconde, nous allons exposer ici, en peu de mots, l'idée & l'usage des compléments arithmétiques.

Le complément arithmétique d'un nombre se prend en retranchant de 9, chacun des chissres de ce nombre, excepté le dernier sur la droite, qu'on retranche de 10. Ainsi le complément arithmétique d'un nombre peut se prendre à l'inspection de ses chiffres, sans aucune opération.

Les compléments arithmétiques servent à changer les soustractions en additions. Ainsi, si de 78549 je veux retrancher 65647, je puis à cette opération substituer l'addition de 78549 avec 34353 qui est le complément arithmétique de 65647; alors il ne s'agit plus que d'ôter une unité au premier chiffre de la gauche de la somme, on ôteroit deux unités si l'on avoit ajouté deux complémens arithmétiques; & ainsi de suite. Dans le cas présent, la somme seroit 112902, de laquelle supprimant une unité au premier chiffre, il reste 12902, qui est précisément ce que l'on auroit eu, si de 78549 on avoit retranché 65647 selon la regle ordinaire.

La raison est facile à appercevoir en observant que le complément arithmétique de 65647, n'est autre chose que 100000 moins 65647; ainsi quand on ajouté le complément arithmétique, on ajoute 100000 & on retranche 65647; le résultat renserme donc 100000 de trop; c'est-à-dire, que son premier chissre est

trop fort d'une unité.

Donc puisque (Arith. 232) pour faire une regle de Trois, par logarithmes, il faut

ajouter les logarithmes des deux moyens, & retrancher le logarithme du premier terme, on pourra, en vertu de l'observation précédente, faire une somme des logarithmes des deux moyens, & du complément arithmétique du logarithme du premier terme; & l'on diminuera d'une unité le premier chiffre de la gauche du résultat.

Après ces observations venons à l'application des deux analogies démontrées ci-dessus, aux quatre cas dont nous avons parlé.

EXEMPLE. I. Supposons qu'il s'agit de déterminer la hauteur AC d'un édifice (Fig. 150) par des mesures prises sur le

terrein.

On s'éloignera de cet édifice, à une distance CD, telle que l'angle compris entre les deux lignes qu'on imaginera menées du point D au pied & au sommet de l'édifice, ne soit ni trop aigu ni sort approchant de 90°, & ayant mesuré cette distance CD, on sixera au point D le pied d'un graphometre. On disposera cet instrument de maniere que son plan soit vertical & dirigé vers l'axe AC de la tour, & que son diametre sixe HF, soit hori-

zontal; ce qui se sera à l'aide d'un petit poids suspendu par un sil attaché au centre. Ce sil doit alors raser le bord de l'instrument & répondre à 90°. On sera mouvoir le diametre mobile jusqu'à ce qu'on puisse appercevoir à travers les pinnules ou la lunette dont il est garni, le sommet A de l'édisice. Alors on observera sur l'instrument, le nombre des degrés de l'angle FEG, qui est aussi celui de son opposé au sommet AEB.

Cela posé, la hauteur A C de l'édifice, étant perpendiculaire à l'horizon, est perpendiculaire à BE; c'est pourquoi on a un triangle rectangle ABE, dans lequel, outre l'angle droit, on connoît BE égal à CD qu'on a mesuré, & l'angle AEB; on cherche la valeur de AB; on voit donc que les trois choses connues, & celle que l'on cherche sont les termes de l'analogie du n° 296; donc pour trouver AB, on sera cette proportion, R: tang AEB: BE: AB.

CD ou BE ait été trouvée de 132 pieds, & l'angle AEB de 48° 54'.

On aura R: tang 48° 54':: 132°: AB; de forte que prenant dans les tables la valeur de la tangente de 48° 54', la multi-

Supposons, par exemple, que la distance

pliant par 132, & divisant ensuite par la valeur du rayon prise dans les tables, on aura le nombre de pieds de AB, auquel ajoutant la hauteur ED de l'instrument,

on aura la hauteur cherchée A C.

Mais on peut abréger considérablement le calcul en employant, au lieu de ces nombres, leurs logarithmes; parce qu'alors il ne s'agit plus (Arith. 232) que d'ajouter les logarithmes du second & du troisieme termes, & de retrancher le logarithme du premier; c'est pourquoi on sera le calcul comme il suit:

Log Tang 48° 54'	0,0593064
Log 132	
Somme	
Log du Rayon1	
Reste ou Log de A B	2,1798803

qui répond dans les tables à 151,32 à moins d'un centieme près. Ainsi AB est de 151 & 32 centiemes, ou 151 3 101.

Remarquons en passant, que le logarithme du rayon, ayant 10 pour caractéristique & des zéros pour ses autres chiffres, on peut, lorsqu'il s'agit de l'ajouter ou de le retrancher, se dispenser de l'écrire, & se contenter d'ajouter ou d'ôter une unité aux dixaines de la caractérissique du logarithme auquel il doit être ajouté. ou dont il doit être retranché.

EXEMPLE. II. On a couru, en partant d'un point connu A (Fig. 151), 32 lieues fur la ligne AB parallele à la ligne GF qui marque le Nord-Nord-Est : on demande combien on a avancé vers l'Est.

& de combien vers le Nord.

On imaginera par les deux points A & B les deux lignes AC & BC paralleles, la premiere à la ligne Nord & Sud NS, & la seconde à la ligne Est & Ouest EO; comme ces deux lignes font un angle droit, le triangle ACB sera rectangle en C; on connoît dans ce triangle, le côté AB qui est de 32 lieues, & l'angle CAB qui, à cause des paralleles, est égal à l'angle NDF, lequel, à cause que DF marque le Nord-Nord-Eft, est de 22° 30' ou le quart de 90°.

On fera donc, pour trouver BC, cette analogie (285), R: fin 22° 30':: 32': BC.

Et pour trouver AC, on remarquera que l'angle B est complément de l'angle A; c'est pourquoi on fera cette analogie (295.) R: fin 67° 30':: 32': AC.

On fera ces deux opérations, par loga-

rithmes, comme il fuit :

Log fin 22° 30' 9,5828397
Log 32
Somme
Log du Rayon1
Reste ou log de BC
Qui répond à 12,25 à moins d'un cen-
tiéme près. Log sin 67° 30'
Log fin 67° 30' 9,9656153
Log 32
Somme11,4707653
Log du Rayon
Reste ou log de AC, 4707653

Qui répond à 29,56 à moins d'un cen-

tiéme près.

Ainsi on s'est avancé de 12 lieues & 25 centiemes ou \(\frac{1}{4}\), vers l'Est, & de 29 lieues & 56 centiemes, vers le Nord.

Le nombre de lieues qu'on a courues selon l'une & l'autre de ces deux directions, sert à déterminer le lieu B de la terre où se trouve un Vaisseau lorsqu'il a parcouru AB; mais le nombre de lieues courues vers l'Est, a besoin d'une correction dont ce n'est pas encore ici le lieu de parler. Il ne s'agir, quant à présent, que des premiers usages de la Trigonométrie.

EXEMPLE. III. On a couru 42 lieues felon la ligne AB dont la position est inconnue;

connue, & on fait qu'on a avancé de 35 lieues au Nord: on demande la direction de la route AB, c'est-à-dire, quel air de vent on a suivi?

On connoît donc ici le côté AC de l'angle droit & l'hypothénuse, & il s'agit de trouver l'angle C A B. Comme les deux angles A & B sont ensemble un angle droit, nous connoîtrons l'angle A, si nous pouvons déterminer l'angle B. Or, pour trouver celui-ci, nous n'avons qu'à faire cette analogie (295) R: sin B:: A B: A C.

C'est-à-dire; R: sin B:: 42: 35 ou bien en écrivant le second rapport à la place du premier, 42: 35:: R: sin B.

Faisant l'opération par logarithmes

Qui dans les Tables répond, à 56° 27'; donc l'angle A, ou l'air de vent, est de 33° 33'.

EXEMPLE IV. On a couru selon la ligne AB, dont la position & la grandeur sont inconnues; mais on sait qu'on a avancé de 15 lieues à l'Est, & de 35

TRIGONOMÉTRIE.

lieues au Nord: on demande la direction

& la longueur de la route.

On connoît donc ici les deux côtés AC & BC de l'angle droit, & l'on demande les angles & l'hypothénuse. Pour trouver l'angle A, on fera cette analogie (296) $AC:BC::R:tang\ A$, c'est-à-dire, 35:15::R:tang A.

Qui dans la Table, répond à 23° 12'. Pour avoir AB, on peut, quand on a déterminé l'angle A, se conduire comme dans l'Exemple III. Mais il n'est pas nécessaire de calculer l'angle A; la proposition démontrée (164 & 166) sussit : ainsi prenant le quarré de 15 qui est 225, & l'ajoutant au quarré de 35 qui est 1225, on aura 1450 pour le quarré de AB; & tirant la racine quarrée, on aura 38,08 pour la valeur de AB à moins d'un centieme près.

Par la même raison, si l'hypothénuse AB, & l'un A C des côtés de l'angle droit, étant donnés, on demandoit l'autre côté BC; il ne seroit pas nécessaire de calculer l'angle A; on retrancheroit (166) le quarré du côté connu AC, du quarré de l'hypothénuse AB; la racine quarrée du

reste, seroit la valeur du côté BC.

C'est encore par la résolution des triangles rectangles qu'on peut déterminer de combien il s'en faut que le rayon AD (Fig. 152) par lequel on vise à l'horizon de la mer lorsqu'on est élevé d'une certaine quantité AB au-dessus d'un point B de sa surface, ne soit parallele à la surface de la mer.

Comme le rayon visuel AD est alors une tangente, si l'on imagine le rayon CD, l'angle D sera droit (48); or on connoît le rayon CD de la terre qui est 19611500 pieds. Et si au rayon CB de 19611500, on ajoute la hauteur AB à laquelle on est au-dessus de B, on aura le côté AC; on connoîtra donc deux choses outre l'angle droit; on pourra donc calculer l'angle CAD, dont la dissérence DAO avec un angle droit, sera l'abaissement du rayon AD au-dessous du rayon AO parallele à la surface de la mer en B.

Si dans le même triangle ADC on calcule le côté AD, on aura la plus grande distance à laquelle la vue puisse s'étendre, lorsque l'œil est à la hauteur AB. Mais comme les Tables ordinaires ne peuvent pas donner l'angle CAD, & le côté AD, avec une précision suffisante, lorsque AB est une très-petite quantité à l'égard du rayon de la terre; voici comment on peut

y suppléer.

On concevra A C prolongé jusqu'à la circonférence, en E; alors A E étant une sécante, & A D une tangente; selon ce qui a été dit (129) on aura AE: AD:: AD: AB; ainsi pour avoir AD, on prendra (Arith. 178) une moyenne pro-

portionnelle entre AE & AB.

Par exemple, si l'œil A étoit élevé de 20 pieds au-dessus de la mer; A B seroit de 20 pieds, & A E seroit de deux sois 19611500 pieds, plus 20, c'est-à-dire, de 39223020 pieds; le quarré de A D seroit donc de 39223020 x 20 ou de 784460400, donc (Arith. 178 & 179) AD seroit de 28008 pieds, c'est-à-dire, qu'un œil élevé de 20 pieds au-dessus de la surface de la mer, peut découvrir jusqu'à 28008 pieds, ou une lieue & 3, à la ronde.

Maintenant, pour savoir de combien le rayon visuel AD est abaissé à l'égard de l'horizontale AO; on remarquera que vu la petitesse de AB, la ligne AD ne peut différer sensiblement de l'arc BD; ainsi

l'arc BD est 28008 pieds. Or puisque le rayon est de 19611500 pieds, on trouvera facilement (152) que la circonférence est 123222688; & par conséquent (153) on trouvera le nombre de degrés de l'arc BD, par cette proportion 123222688: 28008:: 360°: à un quatrieme terme: que l'on trouve 0° 4′ 54"; ainsi l'angle ACD, & par conséquent DAO, est de 0° 4′ 54", lorsque AB est de 20 pieds.

Réfolution des Triangles Obliquangles.

298. On se sert du terme de triangles obliquangles, pour désigner en général, les triangles qui n'ont point d'angle droit.

399. Dans tout triangle rectiligne, le sinus d'un angle, est au côté opposé à cet angle, comme le sinus de tout autre angle du même triangle, est au côté qui lui est opposé.

Car si l'on imagine un cercle circonscrit au triangle ABC (Fig. 153), &c qu'ayant tiré les rayons DA, DB, DC; on décrive d'un rayon Db égal à celui des Tables, le cercle abc; qu'ensin on tire les cordes ab, bc, ac qui joignent les points de section a, b, c; il est facile de

voir que le triangle abc est semblable au triangle ABC; car les lignes Da, Db étant égales, sont proportionnelles aux lignes DA, DB; donc (105) ab est parallele à A B; on prouvera de même que bc est parallele à BC, & ac parallele à AC; donc (111) AB: ab:: BC:bc ou $AB: \frac{1}{2}ab: :BC: \frac{1}{2}bc$; or la moitié de la corde ab est (270) le sinus de ah moitié de l'arc ah b: & cette moitié de l'arc ahb est la mesure de l'angle acb qui a son sommet à la circonférence, & qui est égal à l'angle ACB; donc ; ab est le sinus de l'angle ACB; on prouvera de même que 1 bc est le sinus de l'angle BAC; donc AB: fin ACB:: BC: fin BAC.

300. Cette proposition sert à résoudre un triangle. 1°, Lorsqu'on connoît deux angles & un côté. 2°, Lorsqu'on connoît deux côtés & un angle opposé à

l'un de ces côtés.

I. Cas. Si l'on connoît l'angle B, l'angle C, & le côté BC (Fig. 65) on aura l'angle A, en ajoutant les deux angles B & C, & retranchant leur somme de 180°; & pour avoir les deux côtés AC & AB, on fera les deux proportions:

fin A: BC:: fin B: AC fin A: BC:: fin C: AB

C'est ainsi qu'on peut résoudre par le calcul, la question que nous avons examinée (121). Par exemple, si l'angle B a été observé de 78° 57' l'angle C de 47° 34', & le côté BC de 184 pieds, on aura 53° 29' pour l'angle A, & l'on trouvera les deux autres côtés, par ces deux proportions.

fin \$3° 29': 184:: fin 78° 57': AC sin 53° 29': 184:: sin 47° 34': AB

Faisant ces opérations par logarithmes comme il fuit :

Log 184	
Log fin 78° 57'	9.9918727
Log 184 Log fin 78° 57'. Complément arithmétique du log fin 53° 29'.	0,0949148
Somme ou log A C	
Log 184	2,2648178
Log (in 47° 34	9.8680934
Complément arithmétique du log sin 53° 29'	0,0949148
Somme ou log AB	-

On trouvera que A C est de 224P, 7

& AB, de 169P.

II. Cas. Si l'on connoît le côté AB (Fig 141), le côté BC & l'angle A, on déterminera l'angle C en calculant son finus par cette proportion:

BC: fin A::AB: fin C.

Mais il faut remarquer, selon ce que

nous avons déja dit ci-dessus (267), que l'angle C ne sera déterminé qu'autant qu'on faura s'il doit être aigu ou obtus.

Par exemple, que AB soit de 68 pieds; BC de 37, & l'angle A de 32° 28', la proportion sera 37: sinus 32° 28':: 68: sin C.

On trouvera, en opérant comme cidessus, que ce sinus répond, dans les Tables, à 80° 36'; mais comme le sinus d'un angle appartient aussi au supplément de cet angle, on ne sait si l'on doit prendre 80° 36', ou son supplément 99° 24'; mais si l'on sait que l'angle cherché doit être aigu, alors on est sûr qu'il est, dans ce casci, de 80° 36', & le triangle a alors la sigure ABC; si au contraire il doit être obtus, il sera de 99° 24', & le triangle aura la sigure ABD.

Avant d'établir les deux propositions qui servent à résoudre les autres cas des triangles, il convient de placer ici une proposition qui nous sera utile pour l'ap-

plication de ces deux propofitions.

301. Si l'on connoît la fomme de deux quantités, & leur différence; on aura la plus grande de ces deux quantités, en ajoutant la moitié de la différence, à la moitié de la fomme; & la plus petite, en retranchant

au contraire, la moitié de la différence, de

la moitié de la somme.

Par exemple, si je sais que deux quantités font ensemble 57, & qu'elles dissérent de 17, j'en conclus que ces deux quantités sont 37 & 20; en ajoutant d'une part la moitié de 17 à la moitié de 57, & retranchant de l'autre part, la moitié de

17, de la moitié de 57.

En effet, puisque la somme comprend la plus grande & la plus petite, si à cette somme on ajoutoit la différence, elle comprendroit alors le double de la plus grande; donc la plus grande vaut la moitié de ce tout, c'est-à-dire, la moitié de la somme des deux quantités, plus la moitié de leur différence.

Au contraire, si de la somme on ôtoit la différence, il restoit le double de la plus petite; donc la plus petite vaudroit la moitié du reste, c'est-à-dire, la moitié de la somme, moins la moitié de la dissérence.

302. Dans tout triangle rectiligne ABC (Fig. 154 & 155), si de l'un des angles on abaisse une perpendiculaire sur le côté opposé; on aura toujours cette proportion: le côte AC sur lequel tombe, ou sur le prolongement duquel

tombe la perpendiculaire, est à la somme AB +BC des deux autres côtés, comme la dissérence AB-BC de ces mêmes côtés, est à la dissérence des segments AD & DC, ou à leur somme, selon que la perpendiculaire tombe en dedans ou au dehors du triangle.

Décrivez du point B comme centre, & d'un rayon égal au côté BC, la circonférence CEHF, & prolongez le côté AB, jusqu'à ce qu'il la rencontre en E. Alors AE & AC sont deux sécantes tirées d'un même point pris hors du cercle; donc, selon ce qui a été dit (127), on aura cette proportion AC: AE:: AG: AF.

Or AE est égal à AB+BE ou AB+BC; AG est égal à AB-BG ou AB-BC; & AF est (Fig. 154) égal à AD-DF ou (52) à AD-DC; donc AC:AB+BC:AB-BC:AD-DC. Dans la figure 155, AF est égal à AD+DF ou AD+DC; on a donc, dans ce cas, AC:AB+BC:AB-BC:AD+DC.

303. Donc lorsqu'on connoît les trois côtés d'un triangle, on peut, par cette proposition, connoître les segments sormés par la perpendiculaire menée d'un des angles, sur le côté opposé; car alors on connoît (Fig. 154) la somme A C de

ces segments, & la proportion qu'on vient d'enseigner, fait connoître leur différence; puisqu'alors les trois premiers termes de cette proportion sont connus; on connoîtra donc chacun des segments, par ce qui a été dit (301). Dans la Figure 155, on connoît la différence des segments AD & CD, qui est le côté même AC, & la proportion détermine la valeur de leur somme.

304. Il est aisé, d'après cela, de réfoudre cette question, Connoissant les trois côtés d'un triangle, déterminer les angles.

On imaginera une perpendiculaire abaiffée de l'un de ces angles, ce qui donnera deux triangles rectangles ADB, CDB.

On calculera par la proposition précédente (303), l'un des segments, CD, par exemple; & alors dans le triangle rectangle CDB, connoissant deux côtés BC & CD outre l'angle droit, on calculera facilement l'angle C, par ce qui a été dit (295).

Exemple. Le côté A B est de 142 pieds. le côté B C de 64, & le côté A C de 184;

on demande l'angle C.

Je calcule la différence des deux segments AD & DC, par cette proportion 184:142-64:: 142-64: AD-DC, ou 184: 206:: 78: A D-D C que je trouve valoir 87,32; donc(301) le petit fegment C D vaut la moitié de 184, moins la moitié de 87,32, c'est-à-dire,

qu'il vaut 48, 34.

Cela posé, dans le triangle rectangle CDB, je cherche l'angle CBD, qui étant une fois connu, fera connoître l'angle C; & pour trouver cet angle CBD, je fais cette proportion (295) BC:CD::R: fin CBD, c'est-à-dire, 64:48,34::R: sin CBD.

Opérant par logarithmes,

Log de 48, 34	1,6843066
Log du Rayon	10,
Complément arithmétique du log de 64	. 8,1938200
Somme ou log fin CBD	19,8781266

Qui, dans les Tables, répond à 49° 3';

donc l'angle C est de 40° 57'.

On peut résoudre ce même cas, par cette autre regle, dont nous ne donnerons la démonstration que dans la troisieme Partie de ce Cours.

De la moitié de la fomme des trois côtés, retranchez successivement chacun des deux côtés qui comprennent l'angle cherché, ce qui vous donnera deux restes.

Faites ensuite cette proportion:

Le produit des deux côtés qui comprennent l'angle cherché, est au produit des deux restes, comme le quarré du rayon, est au quarré du sinus de la moitié de l'angle cherché; ce qui, en employant les logarithmes, se réduit à cette regle.

Au double du logarithme du rayon, ajoutez les logarithmes des deux restes. & du tout retranchez la somme des logarithmes des deux côtés qui comprennent l'angle cherché; ce qui restera, sera le logarithme du quarré du sinus de la moitié de l'angle cherché; prenez la moitié de ce reste, ce sera (Arith. 230) le logarithme de ce sinus, que vous chercherez dans les Tables; ayant alors la moitié de l'angle, il n'y aura plus qu'à doubler cette moitié.

Ainfi, dans l'exemple que nous venons de proposer, j'ajouterai les trois côtés 184, 64, 142, & de 195 moitié de leur somme, je retrancherois successivement 184 & 64, ce qui me donneroit 11 & 131 pour restes. Alors ajoutant à 20,0000000 double du logarithme du rayon, les logarithmes, 1,0413927; 2, 1172713 des restes 11 & 131, j'aurois 23,1586640, duquel retranchant la somme 4,0709978 des logarithmes 1,8061800 & 2,2648178 des côtés 64 & 184, il me resteroit 19,0876662, dont la moitié 9,5438331 est le logarithme du sinus de la moitié de l'angle C; on trouve dans les Tables, que cette moitié est 20° 28' ½ à peu près, dont le double est 40° 57', comme ci-dessus.

En faisant usage des Complémens arithmétiques, l'opération se réduit à l'addition suivante 20,0000000

1,0413927 2,1172713 8,1938200 7,7351822

Somme ... 39,0876662 diminuant le premier chiffre de deux unités, on a le même résultat que par l'opération précédente, mais plus briéve-

ment.

Cette proposition peut servir à calculer les distances, lorsqu'on n'a point d'instrument pour mesurer les angles; c'est le moyen de faire, par le calcul, ce qu'il étoit question de faire par lignes, au n° (122).

Le cas où l'on a à résoudre un triangle dont on connoît les trois côtés, peut arriver souvent, lorsqu'on a à calculer plufieurs triangles dépendants les uns des autres.

305 Dans tout triangle rediligne, la somme de deux côtés, est à leur différence, comme la tangente de la moitié de la somme des deux angles opposés à ces côtés, est à la tangente de la moitié de leur différence.

Car selon ce qui a été dit (299) on a (Fig. 156) AB: fin C:: AC: fin B; donc (97) AB+AC: AB-AC:: fin C+fin B: fin C - sin B; or (286) sin C+sin B: sin Cfin B:: tang $\frac{C+B}{2}$: tang $\frac{C-B}{2}$; donc AB+ $AC: AB - AC: tang \frac{C+B}{2}: tang \frac{C-B}{2}$

306. Cette proposition sert à resoudre un triangle dont on connoît deux côtés & l'angle compris. Car si l'on connoît l'angle A, par exemple, on connoît aussi la somme des deux angles B & C, en retranchant l'angle A de 180°. Donc en prenant la moitié du reste qu'on aura par cette soustraction, & cherchant fa tangente dans les Tables, on aura, avec les deux côtés AB & AC supposés connus, trois termes de connus dans la proportion qu'on vient de démontrer; on pourra donc calculer le quatrieme, qui fera connoître la moitié de

la différence des deux angles B & C. Alors connoissant la demi-somme & la demi-différence de ces angles, on aura (301) le plus grand, en ajoutant la demi-différence à la demi-somme; & le plus petit; en retranchant, au contraire, la demi-différence, de la demi-somme. Enfin ces deux angles étant connus, on aura aisément le troisieme côté, par la proposition enseignée (299).

EXEMPLE. Supposons que le côté AB soit de 142 pieds, le côté AC de 120, & l'angle A de 48°; on demande les deux

angles C & B & le côté B C.

Je retranche 48°, de 180°, & il me reste 132° pour la somme des deux angles C & B, & par conséquent 66° pour leur demi-somme.

Je fais cette proportion 142+120; 142-120: tang 66° : tang $\frac{c-B}{2}$.

Ou 262: 22: tang 66°: tang $\frac{C-B}{2}$. Et opérant par logarithmes,

Qui dans la Table, répond à 10° 41'.
Ajoutant

Ajoutant cette demi-différence à la demifomme 66°, & la retranchant de cette même demi - fomme, j'aurai, comme on voit ici:

66° 0' 66° 0' 10° 41'

L'angle C . . 76° 41'. L'angle B . . 55° 19'

Enfin, pour avoir le côté BC, je fais cette proportion fin C:AB:: fin A:BC, c'est-à-dire, fin 76° 41': 142":: fin 48°: BC.

Opérant comme dans les exemples cidessus, on trouvera que B C vaut 108^P, 40

307. Tels sont les moyens qu'on peut employer pour la résolution des triangles : voici maintenant quelques exemples de l'application qu'on peut en faire aux figures plus composées.

308. Supposons que C & D (fig. 157) font deux objets dont on ne peut approcher, mais dont on a cependant besoin de

connoître la distance.

On mesurera une base AB des extrémités de laquelle on puisse appercevoir les deux objets C & D. On observera au point A les angles CAB, DAB, que font, avec la ligne AB, les lignes AC, AD, qu'on imaginera aller du point A.

TRIGONOMÉTRIE.

aux deux objets C & D; on observera de même au point B, les angles CBA. DBA. Cela posé, on connoît dans le triangle CBA, les deux angles CAB. CBA & le côté AB, on pourra donc calculer le côté AC, par ce qui a été dit (300). Pareillement dans le triangle ADB, on connoît les deux angles DAB, DBA & le côté AB; ainsi on pourra, par le même principe, calculer le côté AD: alors en imaginant la ligne CD, on aura un triangle CAD, dans lequel on connoît les deux côtés AC, AD qu'on vient de calculer, & l'angle compris CAD, car cer angle est la différence des deux angles mesurés CAB, DAB; on pourra donc calculer le côté CD (306).

309. On peut aussi, par ce même moyen, savoir quelle est la direction de CD, quoiqu'on ne puisse approcher de cette ligne. Car dans le même triangle CAD, on peut calculer l'angle ACD que CD fait avec AC; or si par le point C on imagine une ligne CZ parallele à AB, on sait que l'angle ACZ est supplément de CAB, à cause des paralleles (40); donc prenant la différence de l'angle connu ACZ, à l'angle calculé ACD, on aura

l'angle D C Z que CD fait avec C Z ou avec sa parallele AB; & comme il est fort aisé d'orienter AB, on aura donc aussi la direction de CD.

3 10. Nous avons dit en parlant des lignes (3), que nous donnerions le moyen de déterminer différens points d'un même alignement, lorsque des obstacles empêchent de voir les extrémités, l'une de l'autre. Voici comment on peut s'y prendre.

On choisera un point C (fig. 158) hors de la ligne AB dont il s'agit, & qui foit tel qu'on puisse, de ce point, appercevoir les deux extrémités A & B; on mesurera les distances A C & CB, soit immédiatement, soit en formant des triangles donc ces lignes deviennent côtés, & qu'on puisse calculer comme dans l'exemple précédent (308). Alors dans le triangle ACB. on connoîtra les deux côtés AC & CB & l'angle compris ACB; on pourra donc (306) calculer l'angle BAC. Cela posé, on fera planter selon telle direction CD qu'on voudra, plusieurs piquets; & ayant mesuré l'angle ACD, on connoîtra dans le triangle ACD, le côté AC & les deux angles A & ACD; on pourra donc (300) calculer le côté CD; alors on continuera T 2

de faire planter des piquets dans la direction CD, jusqu'à ce qu'on ait parcouru une longueur égale à celle qu'on a calculée, & le point D où l'on s'arrêtera, sera dans l'alignement des deux points A & B.

3 I I. S'il n'étoit pas possible de trouver un point C, duquel on pût appercevoir à la fois les deux points A & B, on pourroit se retourner de la maniere suivante.

On chercheroit un point C (fig. 159), d'où l'on pût appercevoir le point B, & un autre point E d'où l'on pût voir le point A & le point C. Alors mesurant, ou déterminant, par quelque expédient tiré des principes précédens, les distances AE, EC & CB, on observeroit au point E l'angle AEC, & au point C l'angle ECB. Cela posé, dans le triangle AEC, connoisfant les deux côtés AE, EC, & l'angle compris AEC, on calculeroit, par ce qui a été dit (306), le côté AC & l'angle ECA; retranchant l'angle ECA, de l'angle observé ECB, on auroit l'angle ACB; & comme on vient de calculer AC, & qu'on a mefuré CB, on recomberoit dans le cas précédent, comme si les deux points A & B eussent été visibles du point C; on achevera donc de la même maniere.

3 12. S'il s'agit de mesurer une hauteur & qu'on ne puisse approcher du pied, comme seroit la hauteur d'une montagne (fig. 160); on mesurera sur le terrein une base FG des extrémités de laquelle on puisse appercevoir le point A dont on veut connoître la hauteur; ensuite avec le graphometre dont BF & CG représentent la hauteur, on mesurera les angles ABC. ACB que font, avec la base BC, les lignes BA, CA, qu'on imagine aller des deux points B & Cau point A; enfin à l'une des stations, en C, par exemple, on disposera l'instrument comme on l'a fait dans l'exemple relatif à la figure 150, & on mesurera l'angle ACD, qui est l'inclination de la ligne AC, à l'égard de l'horizon. Alors connoissant dans le triangle ABC, les deux angles ABC, ACB & le côté BC, il sera facile (300) de calculer le côté AC: & dans le triangle ADC, où l'on connoît maintenant le côté AC, l'angle mesuré ACD, & l'angle D qui est droit, puisque AD est la hauteur perpendiculaire, il sera facile de calculer AD; & on aura. la hauteur du point A au-dessus du point C. Si l'on veut savoir ensuite quelle est la hauteur du point A au-dessus du point B ou de tout autre point environnant, il ne s'agira plus que de niveller, ou de trouver la différence de hauteur entre les points C & B; c'est ce dont nous allons parler dans un moment.

3 13. Nous avons dit (153) que pour calculer la surface d'un segment AZBV (fig. 74) dont le nombre des degrés de l'arc AVB & le rayon sont connus, il falloit calculer la surface du triangle IAB, pour la retrancher de celle du secteur IAVB; c'est une chose facile actuellement; car dans le triangle rectangle IZB, on connoît, outre l'angle droit, le côté IB & l'angle ZIB moitié de AIB mesuré par l'arc AVB; on calculera donc facilement (295) IZ qui est la hauteur du triangle, & BZ, qui est moitié de la base.

On peut encore conclure de ce qui précede, le moyen de faire un angle ou un arc d'un nombre déterminé de degrés & minutes. On tirera une droite CB (fig. 145) de grandeur arbitraire, que l'on prendra pour côté de l'angle; & ayant imaginé l'arc BDA décrit du point C, le rayon CA & la corde BA, si l'on imagine la perpendiculaire CI & si l'on mesure CB, on connoîtra, dans le triangle rectangle CIB, l'angle

droit, le côté CB & l'angle BCI moitié de celui dont il s'agit; on pourra donc calculer BI, dont le double fera la valeur de la corde AB; ainsi, prenant une ouverture de compas, égale à ce double, du point B comme centre, on marquera le point A sur l'arc BDA, & tirant CA, on aura l'angle demandé.

Nous pourrions indiquer ici, une infinité d'autres usages de la Trigonométrie: mais en voilà assez pour mettre sur la voie; d'ailleurs nous aurons assez d'occasions, par la

suite, d'avoir recours à cette partie.

Du Nivellement.

3 1 4. Plusieurs observations démontrent que la surface de la terre n'est point plane, comme elle le paroît, mais courbe, & même sphérique, ou, à très-peu de chose près, sphérique. Lorsqu'un vaisseau commence à découvrir une côte, les premiers objets qu'on remarque sont les objets les plus élevés. Or si la surface de la terre étoit plane, en même - tems qu'on découvre la Tour B (fig. 161), on devroit appercevoir tout le terrein adjacent ABC. Ce qui fait qu'il n'en est pas ainsi, c'est que

la surface DAC de la terre s'abaisse de plus en plus à l'égard de la ligne horizontale BD du vaisseau. Deux points D & B peuvent donc paroître dans une même ligne horizontale DB, quoiqu'ils soient fort inégalement éloignés de la surface, & par conséquent, du centre T de la terre. Ce qu'on appelle ligne horizontale, c'est une ligne tirée dans un plan qui touche la surface de la mer, ou parallélement à ce plan qu'on appelle plan horizontal; & une ligne verticale est une perpendiculaire à un plan horizontal.

Ce qu'on appelle niveller, c'est déterminer de combien un objet est plus éloigné qu'un autre, à l'égard du centre de la terre.

3 I S. Lorsque l'un de ces objets vu de l'autre, paroît dans la ligne horizontale qui part de celui-ci, alors ils sont différemment éloignés du centre de la terre. Pour connoître cette différence, il faut remarquer que la distance à laquelle on peut appercevoir un objet terrestre, ou du moins que la distance à laquelle on observe dans le nivellement, est toujours affez petite, pour que cette distance DI (fig. 162) mesurée sur la surface de la Terre, puisse être regardée comme égale

à la tangente DB; or on a vu (129) que la tangente DB étoit moyenne proportionnelle, entre toute sécante menée du point B, & la partie extérieure BI de cette même sécante; mais à cause de la petitesse de l'arc DI, on peut regarder la sécante qui passe par le point B & le centre T, comme égale au diametre. c'est-à-dire, au double de IT ou au double de DT; donc BI fera le quatrieme terme de cette proportion 2 DT: DI:: DI:BI.

Supposons, par exemple, que DI mefuré sur la surface de la terre, soit de 1000 toises ou 6000 pieds; comme le rayon de la terre est de 19611500 pieds, on trouvera BI par cette proportion 39223000: 6000:: 6000: BI; en faisant le calcul, on trouve oP, 91783, qui reviennent à 11P o' 2Pts, c'est-à-dire, qu'entre deux objets B & D éloignés de mille toises, & qui seroient dans une même ligne horizontale. la différence BI du niveau ou distance au centre de la terre, est de 11º 01 2pt.

3 1 6. Quand on a calculé une différence de niveau, comme BI, on peut calculer plus facilement celles qui répondent à une moindre distance, en faisant attention que les distances BI, bi sont presque paralleles & égales aux lignes DQ, Dq, qui (170) sont entr'elles comme les quarrés des cordes ou des arcs DI, Di; car ici, les cordes & les arcs peuvent être pris l'un pour l'autre; ainsi pour trouver la différence bi de niveau, qui répondroit à 5000 pieds, je ferai cette proportion 6000:

5000::0,91783:bi, que je trouve, en faisant le calcul, de 0,63738 ou 7º 7¹ 9ºrs 25.

3 17. Ces notions supposées, pour connoître la différence de niveau de deux points B & A (fig. 163) qui ne sont pas dans la ligne horizontale menée par l'un d'entre eux, on emploiera un instrument propre à mesurer les angles, que l'on diposera, comme il a été dit dans l'exemple relatif à la fig. 150; on observera l'angle BCD, & ayant mesuré la distance CD ou CI à l'aide d'une chaîne qu'on tend horizontalement & à diverses reprises, au-dessus du terrein AVB, on pourra, dans le triangle CDB, considéré comme rectangle en D, calculer BD, auquel on ajoutera la hauteur CA de l'instrument, & la différence D1 de niveau, calculée par ce qui vient d'être dit (315 & 316).

Mais comme cette maniere d'opérer fuppose une grande exactitude dans la mefure de l'angle BCD & un instrument bien exact, on présere souvent d'aller au même but, par une voie plus longue, que nous allons décrire.

318. On emploie, à cet effet, un instrument tel que le représente la figure 164. C'est un tuyau creux de ser-blanc ou d'un autre métal, coudé en A & en B; dans les deux parties éminentes & égales AC & BD, on fait entrer deux tuyaux de verre I & K, massiqués avec les parties AC & BD. On remplit d'eau tout le canal, jusqu'à ce qu'elle s'éleve dans les deux tuyaux de verre; quand elle est à égale hauteur dans chacun, on est sûr que la ligne qui passe par la superficie de l'eau élevée dans chacun de ces deux tuyaux, est une ligne horizontale, & on l'emploie de la manière suivante.

On fait plusieurs stations, par exemple, aux points D, C, B (fig. 165): ayant fait élever aux deux points A & N, deux jallons, l'observateur qui est en D, vise successivement à chacun de ces deux jallons, & fait marquer les deux points E & F, qu'on nomme points de mire. Faisant en-

fuite planter un autre jallon en quelque point P au-delà de G, on fait marquer de même les deux points de mire G & H; on mesure à chaque station, les hauteurs AE, GF, IH, &c, & après leur avoir appliqué (316) la correction de niveau qui convient aux distances KE, KF, LG, &c. estimées grossiérement, on ajoute ces hauteurs, & on a la dissérence de niveau entre A & B.

Si, dans le cours de ces opérations, on n'alloit pas toujours en montant, on sent bien qu'au lieu d'ajouter, il faudroit retrancher les quantités dont on a descendu.

Comme nous ne nous proposons pas de donner ici un Traité détaillé du Nivellement, nous ne nous arrêterons pas à décrire les autres méthodes & les autres instrumens qu'on peut employer.

On peut voir sur cette matiere, le Traité du Nivellement de M. PICARD; Paris, 1728.



DE MATHÉMATIQUES. 301

TRIGONOMÉTRIE SPHÉRIQUE.

Notions préliminaires.

319. Un TRIANGLE sphérique, est une partie de la surface de la sphere, comprise entre trois arcs de cercle, qui ont tous trois pour centre commun, le centre de la sphere, & qui sont par conséquent trois arcs de grand cercle de cette même sphere.

Si des trois angles A, F, G, du triangle sphérique AFG (fig. 166), on imagine trois rayons AC, FC, GC menés au centre C de la sphere, on peut se représenter l'espace CAFG, comme une pyramide triangulaire, qui a son sommet C au centre de la sphere, & dont la base AFG est courbe, & fait partie de la surface de cette sphere. Les arcs AF, FG, AG, qui sont les côtés curvilignes de la base, sont les rencontres de la surface de la sphere avec les plans ACF, FCG, GCA qui forment les faces de cette pyramide.

L'angle A compris entre les deux arcs AF, AG se mesure par l'angle rectiligne IAK, compris entre les tangentes AI, AK de ces deux arcs. Chacune de ces tangentes est dans le plan de l'arc auquel elle appartient, & elles sont toutes deux perpendiculaires au rayon CA (48), qui est l'intersection des deux plans ACF, ACG; donc (191) l'angle compris entre ces deux tangentes, est le même que l'angle compris entre les plans ACF, ACG des deux arcs; donc,

320. 1°. Un angle sphérique quelconque FAG, n'est autre chose que l'angle compris entre les plans de ses deux côtés AF, AG.

3 2 1. 2°. Les angles que forment les arcs de grand cercle qui se rencontrent sur la surface d'une sphere, ont les mêmes propriétés que les angles plans; c'est-à-dire, les propriétés énoncées (192, 193 & 194).

3 2 2. Donc deux côtes d'un triangle sphérique sont perpendiculaires entr'eux, quand les plans qui les renferment, sont per-

pendiculaires entr'eux.

Si l'on conçoit les deux plans ACG, ACF, prolongés indéfiniment dans tous les fens, il est visible que la section que chacun formera dans la sphere, sera un

grand cercle, & que ces deux grands cercles se couperont mutuellement en deux parties égales aux points A & D de l'intersection commune AC prolongée; car les deux plans passant par le centre, ont pour intersection commune, un diametre de la sphere.

323. Donc deux côtés contigus AG; AF, d'un triangle sphérique, ne peuvent plus se rencontrer qu'à une distance AGD ou

AFD de 180°, depuis leur origine.

3 2 4. Si l'on prend les deux arcs AB; AE chacun de 90°, & que par les deux points B & E & le centre C, on conduise un plan dont la section avec la sphere sorme le grand cercle BENMO; je dis que ce cercle sera perpendiculaire aux deux

cercles ABD, AED.

Car si l'on tire les rayons BC, EC, les angles ACB, ACE qui ont pour mesure les arcs AB, AE, de 90° chacun, seront droits; donc la ligne AC est perpendiculaire aux deux droites CE, BE; donc (180) elle est perpendiculaire à leur plan, c'est-à-dire, au cercle BENMO; donc les deux cercles AED, ABD, qui passent par la droite AD, sont aussi perpendiculaires à ce même cercle (184); donc

réciproquement ce cercle leur est perpendiculaire.

Comme nous n'avons supposé aucune grandeur déterminée à l'angle GAF ou EAB, il est visible que la même chose aura toujours lieu, quelle que soit la grandeur de cet angle, & que par conséquent, le cercle BENMO est perpendiculaire à tous les cercles qui passent par la droite AD.

La droite AD s'appelle l'axe du cercle BENMO; & les deux points A&D, qui font chacun sur la surface de la sphere, sont dits les poles de ce même cercle.

3 2 5. Concluons donc, 1°, que les poles d'un grand cercle quelconque, sont également éloignés de tous les points de la circonférence de ce grand cercle; & leur distance à chacun de ces points, mesurée par un arc de grand cercle, est un arc de 90°.

Et réciproquement, si un point quelconque A de la surface de la sphere, se trouve éloigné de 90°, de deux points B & E, pris dans un arc de grand cercle, ce point A est le

pole de ce grand cercle.

326. 2°. Que quand un arc BF de grand cercle est perpendiculaire sur un autre arc BE de grand cercle, il passe nécessaire-

ment

ment par le pole de celui ci, ou du moins, il y passeroit, étant prolongé suffisamment.

327. 3°, Que si deux arcs BF, EG de grand cercle, sont perpendiculaires à un troisseme arc de grand cercle BE, le point A où ils se rencontrent, est le pole de celui-ci.

328. Puisque les deux droites BC, EC sont perpendiculaires au même point C de la droite AD, l'angle BCE qu'elles forment, est donc (191) la mesure de l'inclinaison des deux plans ABD, AED, ou de l'angle sphérique EAB ou GAF; donc

Un angle spherique GAF a pour mesure l'arc BE de grand cercle, que ses côtés (prolongés s'il est nécessaire) comprennent à la

distance de 90° depuis le sommet.

329. Si l'on conçoit que le demi-cercle ABD tourne autour du diametre AD, & que de différents point R, B, H de sa circonférence, on abaisse sur AD, les perpendiculaires RQ, BC, HP; il est évident.

1°, Que Chacun de ces points décrit une circonférence de cercle, qui a pour centre le point de AD sur lequel tombe cette perpendiculaire, & pour rayon cette perpendiculaire même.

TRIGONOMÉTRIE.

2°, Que les arcs RS, BE, HL décrits dans ce mouvement, & interceptés entre les deux plans ABD, AED, font tous d'un même nombre de degrés; car si l'on tire les lignes SQ, EC, LP, elles seront toutes perpendiculaires sur AD, puisqu'elles ne sont autre chose que les rayons RQ, BC, HP, parvenus dans le plan AED; donc (191) chacun des angles RQS, BCE, HPL, ou chacun des arcs RS, BE, HL mesure l'inclinaison des deux plans ABD, AED; donc tous ces arcs sont d'un même nombre de degrés.

3°, Les longueurs de ces arcs RS, BE, HL, sont proportionnelles aux sinus des arcs AR, AB, AH qui mesurent leurs distances à un même pole A; ou, ce qui revient au même, aux cosinus de leurs distances au grand cercle auquel ils sont paralleles. Car il est évident, que ces arcs étant semblables, sont proportionnels à leurs rayons RQ, BC, HP qui sont évidemment les sinus des arcs AR, AB, AH, ou les consinus des arcs

BR, 0 & BH.

330. Si l'on imagine que la sphere ABDMOBN représente la terre, & AD son axe, ou celui de ses diametres autour duquel elle sait sa révolution jour-

naliere; le cercle BENMO également éloigné des deux poles A & D, est ce qu'on appelle l'Equateur. Les cercles ABD, AED & tous leurs femblables. dont les plans passent par l'axe AD, se nomment des Méridiens; les petits cercles dont RS, HL représentent ici des parties, se nomment des paralleles à l'équateur ou simplement des paralleles. Les arcs BH, EL qui mesurent la distance d'un parallele jusqu'à l'équateur, s'appellent la latitude de ce parallele ou d'un lieu qui seroit situé sur sa circonférence.

Pour déterminer la position d'un lieu fur la terre, on le rapporte à deux cercles fixes perpendiculaires entr'eux, tels que ABDM, BNEMO, en cette maniere. On prend pour cercle de comparaison. un méridien ABDM qui passe par un lieu connu & déterminé: & pour fixer la position d'un autre lieu L, on imagine par celui-ci un autre méridien A E L D. Il est visible que la position de ce méridien est connue, si l'on sait quel est le nombre de degrés de l'arc BE compris entre le point B, & le point E où ce même méridien rencontre l'équateur. Le point B étant donc le point fixe auquel on rapporte tous les autres méridiens, l'arc BE s'appelle alors la longitude (*) du méridien AED, & de tous les lieux situés sur ce même méridien; il ne s'agit donc plus, pour déterminer la position du lieu L, que de connoître le nombre des degrés de l'arc EL, ce qu'on appelle la latitude du lieu L, & qui est aussi la latitude de tous les lieux situés sur le

parallele dont HL fait partie.

On voit par-là que tous les lieux situés sur un même méridien, ont une même longitude, & que tous ceux qui sont situés sur un même parallele ont une même latitude; mais il n'y a qu'un seul point L, (au moins dans une même moitié de la sphere, ou dans un même hémisphere) qui puisse avoir en même temps une longitude & une latitude proposées. La position d'un lieu est donc déterminée quand on connoît sa longitude & sa latitude; mais pour la latitude, il saut savoir de plus, vers quel pole on la compte. Ainsi supposant que le pole A soit celui du midi ou le pole austral, & D le pole du nord

^(*) On est dans l'usage s'appelle premier Méridien: de compter les longitudes, les François ont choisi ced'Occident en Orient; le lui qui passe par l'Isle de cercle d'où l'on part pour Fer, la plus occidentale compter les longitudes, des Canaries.

ou le pole boréal, il faut savoir si la latitude est australe ou boréale; car on conçoit aisément qu'il peut y avoir & qu'il y a, en effet, un point dans l'hémisphere austral qui est situé de la même maniere que le point L l'est dans l'hémisphere boréal.

La longueur terrestre d'un degré de grand cercle est de 20 lieues marines, c'est-à-dire, de 20 lieues de 2853 toises chacune; ainsi si l'on s'avance sur l'équateur, à chaque 20 lieues on change d'un degré en longitude; & si l'on marche sur un même méridien, à chaque 20 lieues on change d'un degré en latitude. Mais si l'on marche sur un parallele à l'équateur. il est évident qu'à chaque 20 lieues on change de plus d'un degré en longitude, & d'autant plus que le parallele fur lequel on s'avance est plus éloigné de l'équateur, c'est-à-dire, est par une plus grande latitude. Pour trouver à combien de degrés de longitude répond un certain nombre de lieues HL, parcourues sur un parallele connu, il faut faire cette proportion: Le cosinus de la latitude est au rayon, comme le nombre de lieues parcourues fur le parallele, est à un quatrieme terme qui sera le nombre de lieues de l'arc correspondant BE de l'équateur qui marque le changement en longitude. C'est une suite immédiate de ce qui a été dit (329). Par exemple, supposant que par la latitude de 47° 20', on ait couru 18 lieues sur un parallele à l'équateur, si l'on demande combien on a changé en longitude, on sera cette proportion cos 47° 20' ou sin 42° 40': R:: 18¹ est à un quatrieme terme qu'on trouvera de 26¹, 56, lesquelles étant divisées par 20, à raison de 20 lieues par degré, donnent 1°, 328 ou 1° 19' 41" à peu près, pour le changement en longitude.

Revenons aux propriétés de la sphere. 3 3 1. Supposons, que AFIG, BFHG (Fig. 167) sont deux grands cercles de la sphere; & ABDEIH un troisieme grand cercle qui coupe perpendiculairement ces deux-là, il suit de ce qui a été dit (326), que le cercle ABDEIH, passe par les poles des deux cercles AFIG, BFHG; soient D& E ces poles, & DK, EL les deux axes; puisque les angles ACD, BCE sont droits, si de chacun on retranche l'angle commun BCD, les angles restants ACB, DCE seront égaux, & par conséquent aussi les arcs AB, DE; donc l'arc DE qui mesure la plus courte distance

des poles de deux grands cercles, est égal à l'arc AB qui mesure le plus petit des deux angles que l'un de ces cercles fait avec l'autre.

Propriétés des Triangles Sphériques.

332. Il est évident que par deux points pris fur la surface d'une sphere, on ne peut faire passer qu'un seul arc de grand cercle. Car ce grand cercle est l'intersection de la sphere, par un plan qui est assujetti à passer par le centre; or il est évident que par trois points donnés on ne peut

faire passer qu'un seul plan.

333. Quoiqu'un triangle sphérique puisse avoir quelques-unes de ses parties de plus de 180°, néanmoins nous ne considérerons que ceux dont chacune des parties est moindre que 180°; parce qu'on peut toujours connoître l'un de ces triangles par l'autre. Par exemple, si l'on se représente le triangle ABEMV (Fig. 166) formé par les arcs quelconques AB, AV, & par l'arc BMV de plus de 180°; en imaginant le cercle entier BMVB, on pourra substituer le triangle BOVA dont l'arc BOV est moindre que 180°, au triangle ABEMV; parce que les parties du premier sont ou égales à celles du second, ou leur supplément à 180° ou à 360°, en sorte que l'un de ces triangles est connu par l'autre.

3 3 4. Chaque côté d'un triangle spherique est plus petit que la somme des deux au-

tres.

Cela est évident.

335. La somme des trois côtés d'un triangle sphérique est toujours moindre que

360°.

Car il est évident (334) que FG est plus petit que AG+AF; or AG+AF ajoutés avec DG+DF ne font que 360°; donc AG+AF ajoutés avec FG, feront

moins que 360°.

336. Soit ABC (Fig. 168) un triangle sphérique quelconque; DEF un autre triangle sphérique tel que le point A soit le pole de l'arc EF; le point C, le pole de l'arc DE; & le point B, le pole de l'arc DF; chaque côté du triangle DEF sera supplément de l'angle qui lui est opposé dans le triangle ABC, & chaque angle de ce même triangle DEF sera supplément du côté qui lui est opposé dans le triangle ABC.

Car puisque le point A est le pole de l'arc EF, le point E doit être éloigné du

point A de 90° (325); par la même raifon, puisque C est le pole de l'arc DE; le point E doit être à 90° du point C; donc (325) le point E est le pole de l'arc AC; on prouvera de même que D est le

pole de BC, & F le pole de AB.

Cela posé, prolongeons les arcs AC; AB jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'arc EF en G & H. Puisque le point E est pole de ACG, l'arc EG est de 90°; & puisque F est pole de ABH, l'arc FH est de 90°; donc EG+FH ou EG+FG+GH ou FF+GH est de 180°; or GH est la mesure de l'angle A(328), puisque les arcs AG, AH sont de 90°; donc EF+A est de 180°; donc EF est supplément de l'angle A. On prouvera, de la même maniere, que DE est supplément de C, & DF supplément de B.

Prolongeons l'arc AB jusqu'à ce qu'il rencontre DE en I. Les deux arcs AH & BI sont chacun de 90°, puisque A & B sont les poles des arcs EF, DF; donc AH+BI ou AH+AB+AI ou HI+AB est de 180°, mais HI est la mesure de l'angle F(328), puisque le point F est pole de HI; donc F+AB est de 180°; donc F est supplément de AB. On prouvera de même que E est supplément de AC, &

D supplément de BC.

337. Concluons de-là que la somme des trois angles d'un triangle sphérique, vaut toujours moins que 540°, ou que 3 sois 180°,

& plus que 180°

Car la somme des trois angles A, B, C avec la somme des trois côtés EF, DF, DE, vaut trois sois 180° (336); donc, 1°, La somme des trois angles A, B, C est moindre que trois sois 180° ou que 540°. 2°, la somme des trois côtés EF, DF, DE est (335) moindre que 360°, ou deux sois 180°; donc il reste plus de 180° pour la somme des trois angles A, B, C.

338. Un triangle sphérique peut donc avoir ses trois angles droits; & même ses trois

angles obtus.

On voit donc que la fomme des trois angles d'un triangle sphérique, n'est pas une quantité qui soit toujours la même, comme dans les triangles rectilignes; & par conséquent, on ne peut pas, de deux angles connus, conclure le troisieme.

339. Comme les parties du triangle DEF sont, chacune, supplément de celle qui lui est opposée dans le triangle ABC, il s'ensuit que l'un de ces triangles peut être résolu par l'autre, puisque connoissant les parties de l'un, on a celles de

l'autre. Nous ferons usage de cette remarque; & comme les deux triangles A B C, D E F reviendront souvent, nous nommerons le triangle D E F, triangle supplé-

mentaire, pour abréger le discours.

340. Deux triangles sphériques tracés sur une même sphere, ou sur des spheres égales, sont égaux, 1°, lorsqu'ils ont un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun. 2°, Lorsqu'ils ont un angle égal compris entre côtés égaux chacun à chacun. 3°, Lorsqu'ils ont les trois côtés égaux chacun à chacun. 4°, Lorsqu'ils ont les trois angles égaux chacun à chacun à chacun.

Les trois premiers cas se démontrent précisément de la même maniere que pour les triangles rectilignes; voyez (80, 81 & 83.).

A l'égard du quatrieme, comme il n'a pas lieu pour les triangles rectilignes, il exige une démonstration à part; la voici.

Concevez que pour chacun des deux triangles ABC&abc (Fig. 168 & 169) on ait tracé le triangle supplémentaire DEF&def. Si les angles A,B,C sont égaux aux angles a,b,c chacun à chacun, les côtés EF,DF,DE suppléments des premiers angles, seront donc égaux

aux côtés ef, df, de suppléments des derniers; donc par le troisieme des quatre cas qu'on vient d'énoncer, ces deux triangles D E F E def seront parfaitement égaux; donc les angles D, E, F, seront égaux aux angles d, e, f, chacun à chacun; donc les côtés BC, AC, AB suppléments de ces trois premiers angles, seront égaux aux côtés bc, ac, ab suppléments des trois derniers.

341. Dans un triangle sphérique isoscele, les deux angles opposés aux côtés égaux, sont égaux; & réciproquement si deux angles d'un triangle sphérique sont égaux, les côtés qui

leur sont opposés, sont aussi égaux.

Prenez sur les côtés égaux AB, AC, (Fig. 170) les arcs égaux AD, AE, & concevez les arcs de grand cercle DC, BE; les deux triangles ADC, AEB qui ont alors un angle commun compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, seront égaux (340). Donc l'arc BE est égal à l'arc CD; donc les deux triangles BDC & BEC sont égaux, puisqu'outre DC égal à BE, comme on vient de le voir, ils ont de plus le côté BC commun, & que d'ailleurs les parties BD, CE sont égales, puisque ce sont les restes de deux arcs égaux AB, AC dont

on a retranché des arcs égaux AD, AE. De ce que ces deux triangles font égaux, on peut donc conclure que l'angle DBC ou ABC est égal à l'angle ECB ou ACB.

Quant à la seconde partie de la proposition, elle est une suite de la premiere, en imaginant le triangle supplémentaire; car si les deux angles B & C (Fig. 168) sont égaux, leurs suppléments DF, DE seront égaux; le triangle DEF sera donc isoscele; donc les angles E & F seront égaux; donc leurs suppléments AC& AB seront égaux.

342. Dans tout triangle sphérique ABC (Fig. 171), le plus grand côté est opposé au

plus grand angle, & réciproquement.

Si l'angle B est plus grand que l'angle A, on pourra conduire en dedans du triangle un arc BD de grand cercle, qui fasse l'angle ABD égal à l'angle BAD, & alors BD sera égal à AD (341); or BD+DC est plus grand que BC, donc aussi AD+DC ou AC est plus grand que BC.

La réciproque se démontrera facilement & d'une maniere analogue, en em-

ployant le triangle supplémentaire.

Les dernieres propositions que nous venons d'établir, sont utiles pour se diri-

ger dans la résolution des triangles sphériques, où tout ce que l'on cherche, se détermine par des sinus ou des tangentes, qui appartenant indisséremment à des arcs plus petits que 90°, ou à leurs suppléments, peuvent souvent laisser dans l'incertitude sur celui de ces deux arcs qu'on doit adopter; mais ces connoissances ne sont pas suffisantes pour découvrir dans quels cas ce que l'on cherche doit être plus grand ou plus petit que 90°, & dans quels cas il peut être indisséremment plus grand ou plus petit.

Moyens de reconnoître dans quels cas les angles ou les côtés qu'on cherche dans les Triangles sphériques Rectangles, doivent être plus grands ou plus petits que 90°

343. Quoique deux angles & même les trois angles d'un triangle sphérique rectangle puissent être droits, & que par conséquent, il puisse y avoir deux ou trois hypothénuses, néanmoins nous n'appellerons hypothénuse, que le côté opposé à l'angle droit que nous considérerons; & nous appellerons les deux autres angles, angles obliques.

344. Chacun des deux angles obliques d'un triangle sphérique rectangle, est de même espe.e que le côté qui lui est opposé; c'est-àdire, qu'il est de 90°, si ce côté est de 90°; & plus grand ou plus petit que 90°, selon que ce côté est plus grand ou plus petit que 90°.

Que B (Fig. 172) soit l'angle droit; si BC est moindre que 90°, en le prolongeant jusqu'en D, de maniere que BD soit de 90°, le point D sera le pole de l'arc AB (326); donc l'arc de grand cercle DA, conduit à l'extrémité du côté BA, sera perpendiculaire sur BA; donc l'angle DAB sera droit; donc CAB est moindre que 90°. On prouvera, d'une maniere semblable, les deux autres cas.

3 4 5. Si les deux côtés, ou les deux angles d'un triangle sphérique rectangle sont tous deux plus petits ou tous deux plus grands que 90°, l'hypothénuse sera toujours plus petite que 90°; & au contraire, elle sera plus grande que 90°, si les deux côtés, ou les deux

angles sont de différente espece.

Car, en supposant la même construction que dans la proposition précédente, si AB est aussi moindre que 90°, l'angle ADB qui doit (344) être de même espece que le côté AB, sera moindre que 90°; par la même

raison, l'angle ACB sera moindre que 90°; donc ACD sera obtus, & par conséquent plus grand que ADC; donc AD sera plus grand que AC(342); or AD est de 90°, donc AC est moindre que 90°.

Pareillement si les deux côtés BC & AB de l'angle droit B (Fig. 173), sont tous deux plus grands que 90°, l'hypothénuse AC sera encore plus petite que 90°; car si l'on prend BD de 90°, D étant le pole de l'arc AB, DA sera de 90°; or puisque AB est de plus de 90°, l'angle ACB sera obtus (344); il en sera de même, & par la même raison, de l'angle ADB; donc ADC est aigu, & par conséquent plus petit que ACD; donc aussi AC sera plus petit que AD (342); c'est-à-dire, moindre que 90°.

Au contraire, si AB (Fig. 174) est moindre que 90°, & BC plus grand; alors l'angle ACB qui est de même espece que AB (344), sera aigu; il en sera de même de l'angle ADB; donc ADC sera obtus, & par conséquent plus grand que ACD, donc AC sera plus grand que AD; c'est-

à-dire, plus grand que 90°.

Quant aux angles comparés à l'hypothénuse, la vérité de cette proposition suit de ce que ces angles sont, chacun, de même même espece que le côté qui lui est op-

posé (344).

346. Donc 1°. Selon que l'hypothénuse sera plus petite ou plus grande que 90°, les côtes seront de même ou de différence especentr'eux; & il en sera de même des angles obliques.

347. 2°. Selon que l'hypothénuse & un côté seront de même ou de dissérente espece, l'autre côté sera plus petit ou plus grand que 90°, & il en sera de même de l'angle opposé

à ce dernier côté.

Principes pour la Résolution des Triangles Sphériques Rectangles.

348. La résolution des triangles sphériques rectangles ne dépend que de trois principes que nous allons exposer successivement, & que nous éclaircirons ensuite par des exemples. Le premier de ces principes est commun aux triangles rectangles & aux triangles obliquangles.

Chaque cas des triangles sphériques rectangles peut être résolu par une seule proportion, que l'on trouvera toujours par l'un

ou l'autre des trois principes suivans.

349. Dans tout triangle spherique ABC TRIGONOMÉTRIE.

(Fig. 175), on a toujours cette proportion : Le finus d'un des angles, est au sinus du côté opposé à cet angle, comme le sinus d'un autre angle, est au sinus du côté opposé à celui-ci.

Soit H le centre de la sphere, BH, AH, CH trois rayons: du sommet de l'angle A abaissons sur le plan du côté opposé B C la perpendiculaire AD, & par cette ligne conduisons deux plans ADE, ADF, de maniere que les rayons BH, CH leur foient perpendiculaires respectivement; les lignes AE, DE sections des deux plans ABH, CBH, avec le plan ADE seront perpendiculaires fur l'interfection commune BH de ces deux plans, & par conséquent, l'angle AED fera l'inclinaison de ces deux plans (191); donc il sera égal à l'angle sphérique ABC (320); par la même raifon l'angle AFD sera égal à l'angle sphérique ACB.

Cela posé, les deux triangles ADE; ADF étant rectangles en D, on aura (295)

R: fin AED:: AE: AD & fin AFD: R:: AD: AF

donc (100) finus AFD : fin AED :: AE: AF.

Or les lignes AE, AF étant des perpendiculaires abaissées de l'extrémité A des arcs AB, AC, fur les rayons BH, CH qui passent par l'autre extrémité de ces arcs; sont (269) les sinus de ces mêmes arcs; donc & à cause que les angles AED & AFD sont égaux aux angles B & C, on a ensin sin C: sin B:: sin AB: sin AC.

On démontreroit de la même maniere;

que fin C: fin A:: fin AB: fin BC.

350. Si l'un des angles comparés, est droit; comme son sinus est alors égal au rayon (274) la proportion peut être énoncée ainsi: Le rayon, est au sinus de l'hypothénuse, comme le sinus d'un des angles obliques, est au sinus du côté opposé.

35 I. Dans tout triangle sphérique rectangle, le rayon est au sinus d'un des côtés de l'angle droit, comme la tangente de l'angle oblique adjacent à ce côte, est à la tangente

du côté opposé.

Soit B'(fig. 176) l'angle droit : de l'extrémité C du côté BC, menons CI perpendiculaire sur le rayon BD de la sphere; & par cette droite CI, conduisons le plan CIE de maniere que le rayon DA lui soit perpendiculaire. Alors l'angle IE C sera égal à l'angle sphérique A: & puisque les deux plans DBC, DBA sont supposés perpendiculaires entr'eux, la ligne CI perpendi-

culaire à leur commune section DB, sera (185) perpendiculaire au plan DBA, & par conséquent (178) à la droite IE.

Cela posé, dans le triangle rectangle DIC, on a (296) DI: CI:: R: tang IDC, & dans le triangle rectangle EIC, on a,

par le même principe,

CI: IE:: tang IEC: R

donc (100) DI: IE:: tang IEC: tang
IDC ou:: tang A: tang BC, puisque
l'angle IDC a pour mesure l'arc BC. Or
dans le triangle rectangle IED on a (295)
DI: IE:: R: fin IDE ou fin AB; donc à
cause du rapport commun de DI à IE,
on aura R: sin AB:: tang A: tang BC

352. Dans tout triangle sphérique rectangle ABC (Fig. 177), si l'on prolonge les deux côtés BC, AC d'un des angles obliques, jusqu'en D&E, de maniere que DB, AE soient chacun de 90°, & qu'on joigne les extrémités D&E par un arc de grand cercle DE; on aura un nouveau triangle CED rectangle en E, dont les parties seront, ou égales à celles du triangle ABC, ou leur complément.

Imaginons les côtés AB & DE prolongés jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en F; puisque BD est de 90° & perpendiculaire sur AB, le point D est le pole de l'arc AB (326); donc DF est de 90°, & perpendiculaire sur AF; par la même rai-

son, DA est de 90°.

Puisqu'on a fait AE de 90°, & que DA est aussi de 90°, le point A est le pole de DF (325); donc AE est perpendiculaire sur DE, & par conséquent le trian-

gle CED est rectangle en E.

Cela posé, il est évident que l'angle E est égal à l'angle B; & que l'angle DCE est égal à l'angle ACB (321); que le côté DC est complément de CB; que DE complément de EF, qui (328) est la mesure de l'angle CAB, est complément de cet angle CAB; que CE est complément de AC; & que l'angle D qui (328) a pour mesure BF complément de AB, est complément de AB; donc, en estet, les parties du triangle DCE sont, ou égales aux parties du triangle ACB, ou leur complément.

On démontreroit la même chose du triangle AHI qu'on formeroit, en prolongeant de même au-dessus de A les côtés BA & AC de l'angle oblique BAC, jusqu'à ce qu'ils sussent de 90° chacun.

353. On voit donc que des qu'on connoît trois choses dans le triangle ABC,

X 3

on connoît aussi trois choses dans chacun des deux triangles CED, AHI. On voit en même tems, que les trois autres parties qui resteroient à trouver dans le triangle ABC, feroient connoître les trois autres parties de chacun de ces deux triangles CED, AHI, & réciproquement.

Donc, lorsqu'ayant à résoudre le triangle ABC, on ne pourra faire usage immédiatement, ni de l'un ni de l'autre des deux principes posés (349 & 351) on aura recours à l'un ou à l'autre des deux triangles CED, AHI; & alors l'application de l'un ou de l'autre de ces deux principes, aura lieu, & fera connoître les parties de ces triangles, qui donneront ensuite la connoissance des parties du triangle ABC. par le principe qu'on vient de poser en dernier lieu. Nous nommerons dorénavant les triangles CED, AHI, triangles complémentaires.

Si les côtés AB, AC, ou AC, BC que la proposition démontrée (352) suppose tous deux plus petits que 90°, étoient tous deux plus grands, ou l'un plus grand & l'autre plus petit que 90°, comme il arrive dans le triangle FBC (fig. 178); au lieu de calculer ce triangle FBC, on calculeroit

le triangle ABC formé par les arcs FC, FB prolongés jusqu'à 180°; les parties de celui-ci étant connues, feroient connoître celles du triangle FBC. Au reste, il n'est pas indispensable d'avoir recours à cet expédient; la proportion que donnera la figure 177, a toujours lieu, soit que les parties du triangle soient plus petites que 90°, foit qu'elles foient plus grandes.

Remarquons, à l'égard des triangles sphériques rectangles, comme nous l'avons fait pour tous les triangles rectilignes rectangles, que l'angle droit étant un angle connu, il suffit, pour être en état de résoudre un triangle rectangle, de connoître deux choses outre l'angle droit. Passons aux

exemples.

EXEMPLE I. Supposons le côté BC (fig. 177) de 15° 17', l'angle A de 23° 42'; on

demande l'hypothénuse A C.

Pour trouver l'hypothénuse, on peut faire immédiatement usage du principe donné (349), en faisant cette proportion, fin A: fin BC:: R: fin AC, qui n'est autre chose que la proportion énoncée (350), mais dont on a transposé les deux rapports. Cette proportion, dans le cas présent, revient à sin 23° 52': sin 15° 17': R: sin AC.

Opérant par logarithmes, on a ::::::
Log fin 15° 17'
Log du Rayon
Somme au log fin A C

Qui, dans les Tables, répond à 40° 59'; en sorte que l'hypothénuse AC est 40° 50', si elle doit être moindre que 90°; ou bien elle est de 139° 1', supplément de 40° 59', si elle doit être plus grande que 90°; car rien, ici, ne détermine si l'hypothénuse AC est moindre ou plus grande que 90°; & ces deux solutions sont également possibles, comme il est aisé de s'en convaincre, par la figure 178 dans laquelle les deux triangles ABC, ADE peuvent, avec le même angle A, avoir le côté BC égal au côté DE, & les hypothénuses AC, AE différentes; mais en prolongeant AC, AB jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en F, on voit que A E est supplément de AC, parce qu'il est supplément de FE qui est égal à AC, lorsque DE est égal à BC.

EXEMPLE II. Pour avoir le côté AB du même triangle ABC (Fig. 177) on peut appliquer directement la proposition enfeignée (351), qui fournit cette propor-

tion R: fin AB:: tang AB: tang BC ou tang A: tang BC:: R: fin AB, c'est-àdire, tang 23° 42': tang 15° 17':: R: fin AB. Opérant par logarithmes, on aura

Qui, dans les Tables, répond à 38° 30'; enforte que le côté AB est de 38° 30', ou 441° 30', selon qu'il doit être plus petit ou plus grand que 90°, c'est-à-dire, (Fig. 178), selon qu'il doit appartenir au trian-

gle ABC ou au triangle ADE.

EXEMPLE III. L'angle droit, l'angle A & le côté B C étant toujours les seules choses connues, pour trouver l'angle C du même triangle (Fig. 177), je remarque que je ne puis appliquer aucune des deux analogies enseignées (349 & 351), parce que je n'aurois que deux termes de connus, soit dans l'une, soit dans l'autre; c'est pourquoi j'ai recours au triangle complémentaire DCE, dans lequel le côté DE complément de l'angle A de 23° 42', sera de 66° 18'; le côté ou l'hypothénuse DC complément de BC ou de 15° 17', sera de 74° 43', & l'angle DCE est égal à

l'angle ACB qu'il s'agit de trouver; or dans ce triangle DCE, je puis appliquer le principe donné (350), en disant sin DC: R:: fin DE: fin DCE; c'est - à - dire, fin 74° 43': R :: fin 66° 18': fin D CE.

Opérant par logarithmes :

Log fin 66 18' Log du Rayon Complément arithmétique du log fin74° 43' 0,0156374 Somme ou log fin DCE 19,9773729

Qui, dans les Tables, répond à 71° 40'; donc l'angle DCE, & par conséquent l'angle demandé ACB est de 71° 40' ou de 108° 20' supplément de 71° 40'; car puisque rien ne détermine ici, si le triangle ACB est tel que le triangle ACB de la Figure 178, ou tel que le triangle AED de la même Figure, il demeure incertain. si l'on doit prendre l'angle ACB ou l'angle AED qui en est le supplément.

EXEMPLE IV. Que le côté AB du triangle ABC (Fig. 177) foit de 48° 51'. & le côté BC de 37° 45'; si l'on veut avoir l'hypothénuse AC; on aura recours au triangle complémentaire D CE, dans lequel on connoît alors l'hypothénuse DC complément de B C ou de 37° 45', & qui fera, par conséquent, de 52° 15'; on

connoît aussi l'angle D qui a pour mesure BF complément de AB ou de 48° 51', & qui sera, par conséquent, de 41° 9'; & pour avoir l'hypothénuse AC , il n'y aura qu'à calculer le côté CE , qui étant son complément, la fera connoître. Or dans le triangle DCE , pour avoir CE , on fera cette proportion (350) $R:$ sin $DC:$ sin
D: fin CE, c'est-à-dire, R: sin 52° 15':: fin 41° 9': sin CE. Opérant par logari- thmes, on aura
Log fin 41° 9'
Log du Rayon

Qui, dans les Tables, répond à 31° 21's donc AC qui en est le complément, ne peut être que 58° 39'; car les deux côtés AB, BC étant de même espece, l'hypothénuse doit (345) être moindre que 90°.

EXEMPLE V. Les mêmes choses étant données; pour trouver l'angle C ou l'angle A, on appliquera directement la proposition (351) qui pour l'angle A donne R: sin AB:: tang A: tang BC, ou sin AB: R:: tang BC: tang A, c'est-à-dire, sin 48° 51': R:: tang 37° 45': tang A. Et

par la même raison, on aura pour l'angle
C, fin BC: R:: tang AB: tang C, c'est à-
dire, fin 37° 45': R:: tang 48° 51': tang C
Opérant par logarithmes, on aura
pour l'angle A

Log tang 37° 45'		9,8888996
Log du Rayon	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10,
Complement arithmétique	du log fin 48° 51	0,1232111

2 été dit (297).

Qui, dans les Tables, répondent à 45°, 48' & 61°, 1', qui font, le premier, la valeur de l'angle A; & le fecond, la valeur de l'angle C; parce que les deux côtés AB, B C étant tous deux plus petits que 90°, les deux angles A & C doivent aussi (344) être tous deux plus petits que 90°.

Ces exemples suffisent pour faire voir comment on doit se conduire dans les autres cas; mais pour épargner, à ceux qui auroient de ces sortes de calculs à à faire, la peine de recourir aux triangles complémentaires, nous joignons ici une Table qui indique quelle proportion il faut faire dans chaque cas.

DE MATHÉMATIQUES. 333

Table pour la résolution de tous les cas possibles des Triangles Sphériques Rectangles (a).

Participated in		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
Etant donnés	lrou- ver	Proportion d faire.	Gas où ce ue l'on cherche doit être moin lre que 900.
AB, AC	C A BC	Sin AC: R:: fin AB: fin C Cot AB: cot AC:: R: cof A Cof AB: cof AC:: R: cof BC	Si AB est moindre que 90°. Si AB & AC sont de même espece. Si AB & AC sont de même espece.
AB, BC	A C	Sin AB; A::t ng BC:tang A Sin BC:R::tang AB:tang C R:cof BC::cof AB:cof AC	Si BC elt moindre que 90°. Si AB est moindre que 90°. Si AB & BC font de même espece.
AB, A	A.C B.C	R: cof AB:: fin A: cof C R: cof A:: cot AB: cot AC R: fin AB:: tang A: tang BC	Si AB est moindre que 90°. Si AB & A sont de même espece. Si A est moindre que 90°.
AB, C	A A C B C	Coj AB:R:: coj C: sin A Sin C: sin AB:: R: sin AC Tang C: tang AB:: R: sin BC	Douteux. Douteux. Douteux.
BC, AC	A C AB	Sin AC: R:: fin BC: fin A Cot BC: cot AC:: R: cof C Cof BC: cof AC:: R: cof AB	Si BC est moindre que 90°. Si AC & BC sont de même espece. Si AC & BC sont de même espece.
BC, A	C AC AB	Cof BC: R:: co/ A: fin C Sin A: fin BC:: R: fin AC Tang A: tang BC:: R: fin AB	Douteux. Douteux.
BC, C	A A C A B	R: cof BC:: fin C: cof A R: cof C:: cot C: cot AC R: fin BC:: tang C:tin AB	Si BC est moindre que 90°. Si BC & C font de même espece. Si C est moindre que 90°.
AC, A	C AB BC	Cof A: R:: cot A: tang C Cof A: R:: cot AC: cot AB R: fin AC:: fin A: fin BC	Sì AC & A font de même espece. Sì AC & A son de même espece. Sì A est moindre que 90°.
AC, C	A A B B C	R: cof AC:: tang C: cot A R: fin AC:: fin C: fin AB Cof C: R:: cot AC: cot BC	Si AC & C font de même espece. Si C est moindre que 90°. Si AC & C sont de même espece.
A, C	A C A B B C	Tang C: cot A:: R: cof AC Sin A: cof C:: R: cof AB Sin C: cof A:: R: cof BC	Si A & C font de même espece. Si C est moindre que 90°. Si A est moindre que 90°.

⁽a) Cette Table se rapporte au triangle ABC de la Figure 177, dans laquelle B est l'angle droit.

Les proportions que renferme cette Table, sont toutes fondées sur les deux principes enseignés (349 & 351), & appliquées, soit immédiatement au triangle ABC, foit aux triangles complémentaires, puis transportées au triangle ABC. Par exemple, la premiere est la proportion même du nº 349 ou du nº 350 appliquée immédiatement au triangle ABC. en renversant seulement les deux rapports. La seconde est la proportion du nº 351 appliquée au triangle complémentaire CED. dans lequel on a R: fin DE:: tang D: cang CE, ou, en rapportant au triangle ABC, R: cof A:: cot AB: cot AC, ou, en mettant le premier rapport à la place du second, cot AB: cot AC:: R: col A.

On trouvera, de même, les autres proportions que renferme cette Table; les inversions qu'on y a faites dans les proportions que donneroient immédiatement les deux principes (349 & 351) ne sont pas indispensables; elles n'ont pour objet que de faire que la quantité cherchée soit

le quatrieme terme de la proportion.

C'est par des triangles sphériques rectangles qu'on calcule les ascensions droites, & les déclinaisons des astres, par le moyen de leur longitude & de leur latitude, & réciproquement; mais ce n'est point encore ici le lieu d'exposer les notions d'Astronomie que ces objets supposent.

Des Triangles Sphériques Obliquangles.

3 54. Les triangles sphériques rectangles se résolvent, dans tous les cas, par une seule analogie, ainsi qu'on vient de le voir. Il n'en est pas de même des triangles sphériques obliquangles : dans plusieurs cas, il faut faire deux analogies. Ces cas exigent qu'on abaisse, de l'un des angles du triangle proposé, un arc de grand cercle, perpendiculairement fur le côté opposé. Comme cet arc peut tomber ou sur le côté même, ou sur le prolongement de ce côté, selon les différens rapports de grandeur des côtés & des angles, il convient, avant d'établir les principes de la résolution de ces sortes de triangles, de faire distinguer les cas où l'arc perpendiculaire tombe en dedans du triangle, de ceux où il tombe au dehors.

355. L'arc de grand cercle AD (Figure 180) abaissé perpendiculairement de l'angle A d'un triangle sphérique, sur le côté opposé, tombe dans le triangle quand les deux autres angles B & C sont de même espece; & au dehors quand ils sont de différente espece.

Car dans les triangles rectangles ADC; ADB (Fig. 180) les deux angles B & C doivent être chacun de même espece que le côté opposé AD (344); donc ils doi-

vent être de même espece entr'eux.

Dans les triangles rectangles ADC; ADE de la Figure 181, les angles ACD, ABD doivent être de même espece chacun que le côté opposé AD; donc puisque ABC est supplément de ABD, ABC & ACD doivent être de différente espece.



Principes

Principes pour la réfolution des Triangles Sphériques Obliquangles.

3 5 6. La résolution de tous les cas possibles des triangles sphériques obliquangles, porte sur cinq principes que nous allons faire connoître, & sur la résolution des triangles rectangles; tous ces principes ne sont pas nécessaires à la sois pour chaque cas; mais ils le sont pour être en état de les résoudre tous.

De ces cinq principes, nous en avons déja établi deux; ce sont ceux qui sont énoncés aux numéros 336 & 349; voici les trois autres.

357. Dans tout triangle sphérique ABC (Fig. 179), si d'un angle A on abaisse l'arc de grand cercle AD perpendiculairement sur le côté opposé BC, on aura toujours cette proportion: Le cosinus du segment BD, est au cosinus du segment CD, comme le cosinus du côté AB, est au cosinus du côté AC

Soit G le centre de la sphere : du sommet de l'angle A abaissons sur le plan BGC de l'arc BC, la perpendiculaire AI; elle sera TRIGONOMÉTRIE. Y

dans le plan AGD de l'arc AD. Conduifons par AI les deux plans AIE, AIF, de maniere que les rayons GB, GC leur foient respectivement perpendiculaires; & du point D, menons les perpendiculaires DH, DK fur les mêmes rayons.

Les triangles GIE, GDH feront femblables, à cause des lignes IE, DH perpendiculaires sur GB; par une raison semblable, les triangles GDK, GIF sont semblables. On a donc ces deux pro-

portions GH: GE::GD:GI& GK:GF::GD:GI

Donc, à cause du rapport commun de GD à GI, on a GH:GE::GK:GF. Or GH est le cosinus de BD (270); GE, le cosinus de AB; GK, le cosinus de CD; & GF, celui de AC; donc cos BD:cos AB:: cos CD; cos AC, ou en mettant le troissieme terme à la place du second, & le second à la place du troisseme

cof B D: cof CD: : cof AB: cof AC.

358. Les mêmes choses étant supposées que dans la proposition précédente, on a cette autre proportion: Le sinus de BD, est au sinus de CD, comme la cotangente de l'angle B, est à la cotangente de l'angle C.

Car les angles A E I, A F I font égaux

aux angles B & C chacun à chacun, ainfi que nous l'avons vu dans la démonstiation du n° 349 : donc, puisque les triangles AIE, AIF sont rectangles, les angles EAI, FAI sont compléments des angles AEI, AFI, & par conséquent des angles B & C.

Cela posé, dans le triangle AEI, on a (296) $R: tang\ EAI$ ou $cot\ B::AI:IE$; & dans le triangle rectangle AIF, on a tang AIF ou $cot\ C:R::IF:AI$; donc

(100) cot C: cot B:: IF: IE;

Mais les triangles semblables GFI, GDK, & les triangles semblables GFI, GHD donnent

IF: DK:: GI: GD & IE: DH:: GI: GD Donc IF: DK:: IE: DH ou IF: I E:: DK: DH

Donc aussi cot C: cot B:: DK: DH_3 or DK & DH sont les sinus des segments DC & DB; donc ensin cot C: cot B::

sin DC: sin DB.

359. Dans tout triangle sphérique ABC (Fig. 180) si d'un angle A on abaisse l'arc perpendiculaire AD sur le côté opposé BC, on a cette proportion: La tangente de la moitié du côté BC est à la tangente de la moitié de

la somme des deux autres côtés, comme la tangente de la moitié de leur différence, est à la tangente de la moitié de la différence des deux segments CD, BD, ou (Fig. 181) à la tangente de la moitié de leur somme.

On vient de voir (357) que cos AB: cof AC:: cof BD: cof CD; donc (98) cof AB + cof AC : cof AB - cof AC ::cof B D+cof C D: cof B D-cof C D; mais (287) cof AB + cof AC: cof AB - cof AC: $cot \frac{AC + AB}{2}$: $tang \frac{AC - AB}{2}$; & par la même raifon, cof BD+cof CD:cof BD-cof CD: $\cot \frac{CD+BD}{2} \tan g : \frac{CD-BD}{2} ; \operatorname{donc} \cot \frac{AC+AB}{2}$ tang $\frac{AC-AB}{2}$: cot $\frac{CD+BD}{2}$: tang $\frac{CD-BD}{2}$ ou cot $\frac{AC+AB}{2}$: cot $\frac{CD+BD}{2}$: tang $\frac{AC-AB}{2}$. tang $\frac{CD-BD}{2}$, ou à cause que (280) les cotangentes font réciproquement proportionnelles aux tangentes, tang CD+BD tang AC+AB: tang AC-AB: tang CD-BD Or dans la Figure 180, CD+BD el BC; & dans la Figure 181, CD-BD est BC; donc, pour la Figure 180, ona

DE MATHÉMATIQUES. 341

tang $\frac{BC}{2}$: tang $\frac{AC+AB}{2}$:: tang $\frac{AC-AB}{2}$:
tang $\frac{CD-BD}{2}$; & pour la Figure 181, on a
tang $\frac{CD+BD}{2}$: tang $\frac{AC+AB}{2}$:: tang $\frac{AC-AB}{2}$:
tang $\frac{BC}{2}$, ou tang $\frac{BC}{2}$: tang $\frac{AC+AB}{2}$::
tang $\frac{AC-AB}{2}$: tang $\frac{AC+AB}{2}$:

Réfolution des Triangles Sphériques Obliquangles.

360. Les principes que nous venons d'exposer, & la seconde proportion de la Table que nous avons donnée pour les triangles rectangles, suffisent pour la résolution des triangles sphériques obliquangles, ou du moins, pour déterminer les sinus ou les tangentes des différentes parties qui les composent; il y a plusieurs cas où trois choses données suffisent pour déterminer tout le reste; mais il y en a plusieurs aussi, où la question reste indéterminée, parce que ces données ne sont pas suffisantes pour décider si la chose cherchée est moindre ou plus grande que 90°. Cependant, quoiqu'à envisager la

chose généralement, le nombre de ces derniers cas soit assez considérable, il est très-rare, dans les usages ordinaires de la Trigonométrie sphérique, qu'on ne sache pas de quelle espece doit être le côté ou l'angle qu'on demande.

Avant que d'entrer en matiere, rappellons-nous que le sinus, le cosinus, la tangente & la cotangente d'un angle ou d'un arc, sont les mêmes pour cet angle ou cet

arc, que pour son supplément.

361. On peut réduire le calcul des triangles obliquangles, aux six cas que nous allons d'abord résoudre: & nous en déduirons ensuite la résolution des autres.

QUESTION I. Etant donnés deux côtés AB, AC & un angle opposé B (Fig. 180), trouver l'angle opposé à l'autre côte donné.

Faites cette proportion (349) sin AC: sin AB:: sin B: sin C. L'angle C peut être

de plus ou de moins de 90°.

QUESTIONII. Etant donnés deux côtes AB, AC (Fig. 180) & un angle opposé B,

trouver le troisieme côté BC.

De l'angle A opposé au côté cherché, imaginez l'arc perpendiculaire AD; & dans le triangle rectangle ADB, calcu-

lez le segment B D par cette proportion, qui revient au même que la seconde de la Table ci-dessus, page 333.

cof B: R:: cot AB: cot BD

R: cof B:: tang AB: tang BD
qui revient au même, puisque (280) les
tangentes son réciproquement proportionnelles aux cotangentes.

Et pour avoir le second segment CD, faites cette autre proportion (357):

cof AB: cof AC: cof BD: cof CD.

Alors, selon que AD tombe dans le triangle, ou hors du triangle, vous aurez BC, en prenant ou la somme ou la dissérence de BD & DC.

QUESTION III. Etant donnés les deux angles B&C (Fig. 180), & un côté opposé

AB, trouver le côté intercepté BC.

De l'angle A opposé au côté cherché BC, imaginez l'arc perpendiculaire AD, & dans le triangle rectangle ADB, calculez BD par la même proportion que dans la question II, scavoir:

R: cof B:: tang AB: tang BD

Pour avoir le second segment CD,
faites cette autre proportion (358):

cot B: cot C:: fin BD: fin CD.

Et pour avoir BC, prenez la somme ou la différence de CD & de BD, selon que la perpendiculaire tombe dans le triangle, ou hors du triangle.

QUESTION IV. Etant donnés deux côtés AB, BC (Fig. 180), & l'angle compris B,

trouver le troisieme côté AC.

De l'un A des deux angles inconnus; imaginez l'arc perpendiculaire A D sur le côté opposé B C. Calculez le segment B D par la même proportion que dans la question II.

R: cof B:: tang AB: tang BD

Retranchez BD du côté connu BC

(Fig. 180), ou ajoutez-le à ce côté (Fig. 181); & vous aurez le fegment CD; alors pour avoir AC, faites cette proportion

(357) cof BD: cof CD:: cof AB: cof AC.

QUESTION V. Etant donnés deux côtés AB, BC (Fig. 180), & l'angle compris B, trouver l'un des deux autres angles; par

exemple, l'angle C.

Du troisieme angle A, abaissez l'arc perpendiculaire AD sur le côté opposé BC. Calculez le segment BD par la même proportion que dans la question II.

R: cof B:: tang AB: tang BD. Retranchez BD du côté connu BC

(Fig. 180), ou ajoutez-le à ce côté (Fig. 181), & vous aurez le segment CD; & pour avoir l'angle C, faites cette proportion (358) fin BD: fin CD:: cot B: cot C.

QUESTION VI. Etant donnés les trois côtés AB, AC, BC (Fig. 180), trouver

un angle; par exemple, l'angle B.

Ayant imaginé l'arc AD perpendiculaire sur le côté BC adjacent à l'angle cherché, calculez la demi-différence des deux segments BD, DC par cette proportion (359) tang $\frac{BC}{r}$: tang $\frac{AB+AC}{r}$ $tang \frac{AC-AB}{2}$: $tang \frac{CD-DB}{2}$; ayant trouvé cette demi-différence, retranchez-la de la moitié de BC, & vous aurez ((301) le plus petit segment BD. Alors, pour avoir l'angle B, vous ferez cette proportion, qui est toujours celle de la question II, mais que l'on a renversée :

tang AB: tang BD:: R: cof B,

Si la perpendiculaire devoit tomber hors du triangle, la premiere proportion, au lieu de donner la demi - différence, donneroit la demi-somme: c'est pourquoi il faudroit alors, pour avoir le plus petit fegment BD (Fig. 181), retrancher la moitié de BC, de cette demi-somme, parce que c'est BC qui est la différence des deux segments.

On peut encore résoudre cette question par une regle semblable à celle que nous avons donnée pour un cas analogue dans les triangles rectilignes. Voici cette re-

gle.

Prenez la moitié de la somme des trois côtés: de cette demi somme, retranchez successivement chacun des deux côtés qui comprennent l'angle cherché, ce qui vous

donnera deux restes.

Alors, au double du logarithme du rayon, ajoutez les logarithmes des sinus de ces deux restes, & du total retranchez la somme des logarithmes des sinus des deux côtés qui comprennent l'angle cherché. Le reste sera le logarithme du quarré du sinus de la moitié de cet angle. Prenez la moitié de ce logarithme restant, & cherchez à quel nombre de degrés & minutes elle répond dans la Table, ce sera la moitié de l'angle demandé.

Nous démontrerons cette regle dans la

troisieme Partie.

362. Ces six cas exposés, voici com-

ment on peut en déduire les six autres.

QUESTION VII. Etant donnés deux angles F & G (Fig. 182) & un côté opposé GE, trouver le côté EF opposé à l'autre

angle connu G.

Imaginez le triangle supplémentaire AEC; prenant les suppléments des angles F&G& du côté GE, vous aurez (336) les côtés AC, AB& l'angle B; si vous calculez l'angle C par ce qui a été dit dans la question I, son supplément sera le côté EF(336).

Au reste, ce n'est que pour conserver l'analogie avec les cas suivants, que nous donnons cette solution; car la question présente se résout immédiatement par la proposition enseignée (349), en faisant

cette proportion:

sin F: sin GE: sin G: sin FE.

QUESTION VIII. Etant donnés deux angles F & G (Fig. 182) & un côté opposé

GE, trouver le troisieme angle E.

Prenez les suppléments des trois choses données, & vous connoîtrez dans le triangle supplémentaire, AC, AB & l'angle B; calculez donc le côté BC, par la question II, le supplément de ce côté sera la valeur de l'angle E (336).

QUESTION IX. Etant donnés les deux côtés EG, EF (Fig. 182) & un angle opposé G, trouver l'angle E compris entre les deux côtés connus.

Prenez les suppléments des trois choses données, & dans le triangle supplémentaire ABC, vous connoîtrez l'angle B, l'angle C & le côté AB; il s'agira de calculer le côté BC, ce qui fera par la question III. Le supplément de BC sera la valeur de l'angle E (336).

QUESTION X. Etant donnés deux angles G&E (Fig. 182) & le côté intercepté GE,

trouver le troisieme angle F.

Prenez les suppléments des trois choses données, & dans le triangle supplémentaire ABC, vous connoîtrez AB, BC, & l'angle compris B; il s'agira de calculer AC, ce qui se fera par la question IV. Le supplément de AC sera l'angle demandé F (336).

QUESTION XI. Etant donnés deux angles G& E (Fig. 182) & le côté intercepté GE, trouver l'un des deux autres côtés; trouver

FE, par exemple.

Prenez les suppléments des trois choses données, & dans le triangle supplémentaire ABC, vous connoîtrez AB, BC, &

l'angle compris B; il s'agira de calculer l'angle C, ce qui se fera par la question V. Le supplément de C sera la valeur du côté FE(336).

QUESTION XII. Etant donnés les trois angles E, F, G (Fig. 182), trouver l'un des

côtés; le côté E G par exemple.

Prenez les suppléments des trois choses données, & dans le triangle supplémentaire ABC, vous connoîtrez les trois côtés BC, AC, AB; il s'agira de calculer l'angle B, ce qui se fera par la question VI. Le supplément de B sera la valeur du côté cher-

ché EG (336).

Avant de passer aux exemples, remarquons que quoique plusieurs cas des triangles obliquangles, exigent deux analogies, il y a cependant une espece de triangles obliquangles qui peut toujours être résolue par une seule analogie, ce sont ceux dont un côté est de 90°; car en employant le triangle supplémentaire, ce triangle devient un triangle rectangle.

Donnons maintenant quelques exem-

ples.

EXEMPLE de la question IV. Suppofons que le point F (Fig. 166) marque la position de Paris sur la terre; le point G celle de Toulon: on fait, par les Observations Astronomiques, que la latitude de Paris, ou l'arc BF est de 48° 50'*; que la latitude de Toulon, ou l'arc GE est de 43° 7'; & que la différence de longitude entre Paris & Toulon, ou l'arc BE, ou l'angle BAE ou FAG est de 3°37'. On demande quelle est la plus courte diftance de Paris à Toulon.

Le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre sur la surface d'une sphere, est l'arc de grand cercle qui passe par ces deux points. Imaginons l'arc FG de grand cercle. Si des arcs AB, AE de 90° chacun, nous retranchons les arcs BF, GE qui sont de 48° 50′ & 43° 7′, nous aurons les arcs AF, AG de 41° 10′ & 46° 53′. Nous connoîtrons donc, dans le triangle AFG, les deux côtés AF, AG & l'angle compris FAG; il est question de calculer le troisieme côté FG.

Représentons le triangle FAG, par le triangle ABC (Fig. 283), & supposons AB de 41° 10′, BC de 46° 53′ & l'angle B de 3° 37′; alors, selon la regle donnée dans la question IV, je calcule le

^{*} Nous négligeons les secondes dans cet exemple.

DE MININEMATIQUES. 3)4
fegment BD par cette proportion:
R: cof 3° 37':: tang 41° 10': tang BD.
Opérant par logarithmes, j'ai
Log cof 3° 37'
Somme 19,9408477
Log du Rayon
Refte ou log tang B D 9,9408477
Qui, dans la Table, répond à 41° 7';
retranchant 41° 7', de BC, c'est-à-dire,
de 46° 53', nous aurons 5° 46' pour le seg-
Pour trouver le côté AC, je fais, con-
formément à ce qui a été prescrit dans la
question VI, cette proportion:
cof 41° 7' : cof 5° 46' :: cof 41° 10' : cof A C.
Et opérant par logarithmes, j'ai
Log cof 41° 10'
I.og cof 5° 460 9,9977966
Complément arithmétique du log cof 41° 7' 0,1229904
Somme ou log cof A C
D'al and I Table

D'où, par les Tables, on conclud que AC est de 6° 11', qui, à raison de 20 grandes lieues par degré, valent 124 grandes lieues, à très-peu près; mais en lieues moyennes ou de 25 au degré, cela revient à 154 lieues, environ.

EXEMPLE de la quession VI. Nous avons dit (138), en parlant de la maniere de lever les plans, que nous donnerions les moyens de réduire les angles observés audessus ou au-dessous d'un plan horizontal, à ceux qu'on observeroit dans ce plan même. En voici la méthode.

Supposons que A, B, C(Figure 184); soient trois points différemment élevés audessus du plan horizontal HE, & imaginons les perpendiculaires Bb, Aa, Cc sur ce plan; on aura un triangle abc dont les sommets a, b, c, représentent les objets A, B, C de la maniere dont ils doivent être représentés sur une Carte.

Supposant qu'on ait pu, du point A, observer les deux points B & C, on demande ce qu'il faut faire pour déterminer

l'angle a.

On mesurera au point A l'angle BAC & les angles BAa, CAa; le premier peut être mesuré sans aucune difficulté; à l'égard de chacun des deux autres, de l'angle BAa, par exemple, on disposera l'instrument dans le plan vertical qu'on imagine passer par AB, & plaçant un des diametres horizontalement, par le moyen du sil à plomb qui alors marquera la ligue

ligne A a, on dirigera l'autre diametre au point B, & on verra sur l'instrument combien il y a de degrés entre le sil à plomb & le diametre dirigé au point B, ce qui donnera l'angle B A a; on trouvera de même

l'angle C A a.

Cela posé, si l'on conçoit que d'un rayon quelconque AD & du point A comme centre, on ait décrit les arcs DF, DG, GF, dans les plans des angles BAC, BAa, CAa, on aura un triangle sphérique DGF, dans lequel on connoîtra les côtés DF, DG, GF mesures des angles BAC, BAa, CAa qu'on a observés, l'angle DGF de ce triangle sera égal à l'angle BAC, puisque les deux droites BAC, BAa, BAC, puisque les deux droites BAC, BAC, font le même angle que ces plans ABC, BAC, font le même angle que ces plans , & par conséquent (320) un angle égal à l'angle sphérique BGF.

Supposons donc que les angles observés BAC, DAa, CAa soient respectivement de 82° 10′, 77° 42′, 74° 24′; il s'agit donc (Fig. 180) de calculer l'angle B opposé au côté AC de 82° 10′ dans le triangle sphérique ABC, dont les trois

TRIGONOMÉTRIE.

côtés AB, AC, BC font respectivement de 74° 24', 82° 10', 77° 42'. Donc conformément à ce qui a été dit dans la Question VI, je calcule la demi-différence des deux segmens BD & CD, par cette proportion $tang \frac{BC}{2} : tang \frac{AC + AB}{2} : tang \frac{AC - AB}{2} : tang \frac{CD - BD}{2}$, c'est-à-dire; $tang 38^{\circ}$ 51': $tang 78^{\circ}$ 17': $tang 3^{\circ}$ 53': $tang \frac{CD - BD}{2}$.

Qui répond à 22° 7'.

Retranchant 22° 7' qui est la demi-dissérence, de la moitié de BC, c'est-à-dire, de 38° 51', nous aurons (301) le plus petit segment BD de 16° 44'; alors dans le triangle rectangle ADB, pour avoir l'angle B, je sais, conformément à ce qui a été dit dans la Question VI, cette proportion.

tang AB: tang BD::R: cof B, c'est-àdire, tang 74° 24': tang 16° 44'::R: cof B.

Et	opérant	par	logarithmes, j'ai
Log	tang 16° 4	1	
Con	aplément aris	hmétiq	que du log tang 74° 24' 89,4459232
Som	me ou log c	of B.	108.9229824

Qui répond à 4°48', dont le complément 85° 12' est la valeur de l'angle B, c'est-à-dire, (Fig. 184) de l'angle bac.

Pour réduire l'angle C à l'angle c, on feroit un calcul semblable en supposant qu'on eût observé l'angle ACB, l'angle

ACc, & l'angle BCc.

A l'égard du troisieme angle b, il n'est pas nécessaire de le calculer, parce que le triangle a b c étant rectiligne, ses trois angles valent deux droits.

Remarque.

En supposant toujours qu'aucune partie d'un triangle sphérique n'est de plus de 180°, on peut déterminer par une regle assez simple, si ce qu'on cherche doit être moindre que 90°, ou s'il peut indifféremment être plus grand ou plus

petit. Voici cette regle.

Si le quatrieme terme de l'analogie ou proportion que vous êtes obligé de faire pour résoudre un triangle sphérique, est un sinus, l'arc auquel il appartiendra peur indisséremment être de moins, ou de plus que 90°, excepté le cas où le triangle étant rectangle, il se trouveroit parmi les trois choses connues, une qui seroit opposée dans le triangle à celle que l'on cherche. Dans ce cas (344) ces deux dernieres quantités sont toujours de même ospece entr'elles.

Z 2

356 Cours de Mathématiques:

Mais si le quatrieme terme est un cosinus, ou une cotangente, ou une tangente; alors observez à l'égard des termes connus de la proportion, la regle suivante. Donnez le signe + au rayon & à tous les sinus, soit que les arcs auxquels ils appartiennent soient plus grands, soit qu'ils soient plus petits que 90°. Donnez pareillement le signe + à tous les cosinus, tangentes & cotangentes des arcs plus petits que 90°; & au contraire donnez le signe —, à tous les cosinus, tangentes & cotangentes des arcs plus grands que 90°. Alors si le nombre de signes —, est zéro, out pair, l'arc qui répond au quatrieme terme sera toujours moindre que 90°; il sera au contraire plus grand que 90°, si le nombre des signes — est impair.

Cette regle est fondée, 1°. sur la regle pour la multiplication & la division des quantités considérées par rapport à leurs signes; on verra cette derniere dans l'Algébre. 2°, Sur ce qui a été observé (273 & fuiv.) relativement aux sinus cosinus, &c. des arcs plus pents ou plus grands que 90°.

FIN.

Small public programming a die sentrapid of

at my middle to the compact of the c

and the second second to the second sections

mile de consessió se de mile marelles de site a

Extrait des Registres de l'Académie Royale des Sciences.

Du 20 Mars 1765.

MEssieurs Duhamel, Clairaut & d'A-1.
LEMBERT, qui avoient été nommés pour examiner le second Volume du Cours de Mathématiques à l'usage des Gardes du Pavillon & de la Marine, comprenant les Elémens de Géométrie, la Trigonométrie rectiligne & la Trigonométrie sphérique; par M. Bézout, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression; en foi de quoi j'ai signé le présent Certificat.

A Paris, le 20 Mars 1765.

GRANDJEAN DE FOUCHY, Secr. perpl. de l'Ac. R. des Sciences.

A THE RESIDENCE IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 Laboratory and the second of the second Annual of the contribution of the second the state of the s and a sold - was of the first of the sold The same of the same of the aminatured by the state of the And the second section of the second of selection of the later of the later with roll on the da for

•

